=Q

下载APP



20 分析篇 | 如何分析CPU利用率飙高问题?

2020-10-03 邵亚方

Linux内核技术实战课 进入课程>



讲述:邵亚方

时长 14:41 大小 13.46M



你好,我是邵亚方。

如果你是一名应用开发者,那你应该知道如何去分析应用逻辑,对于如何优化应用代码提升系统性能也应该有自己的一套经验。而我们这节课想要讨论的是,如何拓展你的边界,让你能够分析代码之外的模块,以及对你而言几乎是黑盒的 Linux 内核。

在很多情况下,应用的性能问题都需要通过分析内核行为来解决,因此,内核提供了非常多的指标供应用程序参考。当应用出现问题时,我们可以查看到底是哪些指标出现了是常,然后再做进一步分析。不过,这些内核导出的指标并不能覆盖所有的场景,我们面心的问题可能更加棘手:应用出现性能问题,可是系统中所有的指标都看起来没有异常。相信很多人都为此抓狂过。那出现这种情况时,内核到底有没有问题呢,它究竟在搞什么鬼?这节课我就带你探讨一下如何分析这类问题。

我们知道,对于应用开发者而言,应用程序的边界是系统调用,进入到系统调用中就是 Linux 内核了。所以,要想拓展分析问题的边界,你首先需要知道该怎么去分析应用程序使 用的系统调用函数。对于内核开发者而言,边界同样是系统调用,系统调用之外是应用程 序。如果内核开发者想要拓展分析问题的边界,也需要知道如何利用系统调用去追踪应用 程序的逻辑。

如何拓展你分析问题的边界?

作为一名内核开发者,我对应用程序逻辑的了解没有对内核的了解那么深。不过,当应用 开发者向我寻求帮助时,尽管我对他们的应用逻辑一无所知,但这并不影响我对问题的分析,因为我知道如何借助分析工具追踪应用程序的逻辑。经过一系列追踪之后,我就能对 应用程序有一个大概的认识。

我常用来追踪应用逻辑的工具之一就是 strace。strace 可以用来分析应用和内核的"边界"——系统调用。借助 strace,我们不仅能够了解应用执行的逻辑,还可以了解内核逻辑。那么,作为应用开发者的你,就可以借助这个工具来拓展你分析应用问题的边界。


strace 可以跟踪进程的系统调用、特定的系统调用以及系统调用的执行时间。很多时候,我们通过系统调用的执行时间,就能判断出业务延迟发生在哪里。比如我们想要跟踪一个多线程程序的系统调用情况,那就可以这样使用 strace:

\$ strace -T -tt -ff -p pid -o strace.out

不过,在使用 strace 跟踪进程之前,我希望你可以先明白 strace 的工作原理,这也是我们这节课的目的:你不只要知道怎样使用工具,更要明白工具的原理,这样在出现问题时,你就能明白该工具是否适用了。

了解工具的原理,不要局限于如何使用它

strace 工具的原理如下图所示 (我们以上面的那个命令为例来说明):



strace基本原理

我们从图中可以看到,对于正在运行的进程而言,strace 可以 attach 到目标进程上,这是通过 ptrace 这个系统调用实现的(gdb 工具也是如此)。ptrace 的 PTRACE_SYSCALL 会去追踪目标进程的系统调用;目标进程被追踪后,每次进入 syscall,都会产生 SIGTRAP 信号并暂停执行;追踪者通过目标进程触发的 SIGTRAP 信号,就可以知道目标进程进入了系统调用,然后追踪者会去处理该系统调用,我们用 strace 命令观察到的信息输出就是该处理的结果;追踪者处理完该系统调用后,就会恢复目标进程的执行。被恢复的目标进程会一直执行下去,直到下一个系统调用。

你可以发现,目标进程每执行一次系统调用都会被打断,等 strace 处理完后,目标进程才能继续执行,这就会给目标进程带来比较明显的延迟。因此,在生产环境中我不建议使用该命令,如果你要使用该命令来追踪生产环境的问题,那就一定要做好预案。

假设我们使用 strace 跟踪到,线程延迟抖动是由某一个系统调用耗时长导致的,那么接下来我们该怎么继续追踪呢?这就到了应用开发者和运维人员需要拓展分析边界的时刻了,对内核开发者来说,这才算是分析问题的开始。

学会使用内核开发者常用的分析工具

我们以一个实际案例来说明吧。有一次,业务开发者反馈说他们用 strace 追踪发现业务的 pread(2) 系统调用耗时很长,经常会有几十毫秒 (ms) 的情况,甚至能够达到秒级,但是 不清楚接下来该如何分析,因此让我帮他们分析一下。

因为已经明确了问题是由 pread(2) 这个系统调用引起的,所以对内核开发者而言,后续的分析就相对容易了。分析这类问题最合适的工具是 ftrace,我们可以使用 ftrace 的 function_trace 功能来追踪 pread(2) 这个系统调用到底是在哪里耗费了这么长的时间。

要想追踪 pread(2) 究竟在哪里耗时长,我们就需要知道该系统调用对应的内核函数是什么。我们有两种途径可以方便地获取到系统调用对应的内核函数:

查看 ⊘ include/linux/syscalls.h文件里的内核函数:

你可以看到,与 pread 有关的函数有多个,由于我们的系统是 64bit 的,只需关注 64bit 相关的系统调用就可以了,所以我们锁定在 ksys_pread64 和 sys_read64 这两个函数上。 ②通过该头文件里的注释我们能知道,前者是内核使用的,后者是导出给用户的。那么在内核里,我们就需要去追踪前者。另外,请注意,不同内核版本对应的函数可能不一致,我们这里是以最新内核代码 (5.9-rc) 为例来说明的。

通过 /proc/kallsyms 这个文件来查找:

\$ cat /proc/kallsyms | grep pread64

fffffffa02ef3d0 T ksys_pread64

/proc/kallsyms 里的每一行都是一个符号,其中第一列是符号地址,第二列是符号的属性,第三列是符号名字,比如上面这个信息中的 T 就表示全局代码符号,我们可以追踪这类的符号。关于这些符号属性的含义,你可以通过⊘man nm来查看。

接下来我们就使用 ftrace 的 function_graph 功能来追踪 ksys_pread64 这个函数,看看究竟是内核的哪里耗时这么久。function graph 的使用方式如下:

■ 复制代码

```
2 # 首先设置要追踪的函数
3 $ echo ksys_pread64 > /sys/kernel/debug/tracing/set_graph_function
4
5 # 其次设置要追踪的线程的pid, 如果有多个线程, 那需要将每个线程都逐个写入
6 $ echo 6577 > /sys/kernel/debug/tracing/set_ftrace_pid
7 $ echo 6589 >> /sys/kernel/debug/tracing/set_ftrace_pid
8
9 # 将function_graph设置为当前的tracer, 来追踪函数调用情况
$ echo function_graph设置为当前的tracer, 来追踪函数调用情况
```

然后我们就可以通过 /sys/kernel/debug/tracing/trace_pipe 来查看它的输出了,下面就是我追踪到的耗时情况:

```
21)
                                      io_schedule() {
                                         io schedule timeout() {
21)
                                            delayacct_blkio_start() {
21)
      0.107 us
21)
                                            ktime_get_ts64();
21)
      0.456 us
21)
                                           schedule_timeout() {
21)
                                             schedule() {
21)
                                                _schedule() {
21)
      0.036 us
                                                rcu_note_context_switch();
21)
     0.071 us
                                                 _raw_spin_lock_irq();
21)
                                                 deactivate_task() {
21)
                                                   dequeue_task() {
      0.075 us
21)
                                                     update_rq_clock.part.79();
21)
                                                     dequeue_task_fair() {
21)
                                                       dequeue_entity() {
21)
                                                         update_curr() {
21)
     0.051 us
                                                           update_min_vruntime();
     0.066 us
21)
                                                           cpuacct_charge();
21)
     0.928 us
21)
      0.082 us
                                                         update_cfs_rq_blocked_load();
21)
      0.036 us
                                                         clear buddies();
21)
      0.053 us
                                                         account_entity_dequeue();
      0.035 us
                                                         update_min_vruntime();
21)
21)
      0.043 us
                                                         update cfs shares();
21)
      3.202 us
21)
      0.036 us
                                                       hrtick update();
21)
      3.950 us
     4.708 us
21)
                                                   }
      5.063 us
21)
21)
                                                 idle balance() {
21)
     0.037 us
                                                   msecs_to_jiffies();
21)
     0.505 us
21)
     0.073 us
                                                 put_prev_task_fair();
                                                 pick_next_task_fair();
21)
     0.038 us
     0.037 us
21)
                                                 pick_next_task_idle();
21) worker--6577 => worker--6589
21)
      0.164 us
                                                 finish task switch();
21) ! 102950.8 us
```

我们可以发现 pread(2) 有 102ms 是阻塞在 io_schedule() 这个函数里的, io_schedule() 的意思是, 该线程因 I/O 阻塞而被调度走, 线程需要等待 I/O 完成才能继续执行。在

function_graph 里,我们同样也能看到 **pread****(**2**)** 是如何一步步执行到 io_schedule 的,由于整个流程比较长,我在这里只把关键的调用逻辑贴出来:

```
■ 复制代码
   21)
                                   __lock_page_killable() {
1
2
   21)
         0.073 us
                                     page_waitqueue();
   21)
                                     __wait_on_bit_lock() {
   21)
                                        prepare_to_wait_exclusive() {
5
   21)
         0.186 us
                                          _raw_spin_lock_irqsave();
   21)
         0.051 us
                                          _raw_spin_unlock_irqrestore();
7
   21)
         1.339 us
8
   21)
                                       bit_wait_io() {
   21)
                                         io_schedule() {
```

我们可以看到,**pread(2)**是从 _lock_page_killable 这个函数调用下来的。当 pread(2) 从磁盘中读文件到内存页(page)时,会先 lock 该 page,读完后再 unlock。 如果该 page 已经被别的线程 lock 了,比如在 I/O 过程中被 lock,那么 pread(2) 就需要等待。等该 page 被 I/O 线程 unlock 后,pread(2) 才能继续把文件内容读到这个 page 中。我们当时遇到的情况是:在 pread(2) 从磁盘中读取文件内容到一个 page 中的时候,该 page 已经被 lock 了,于是调用 pread(2) 的线程就在这里等待。这其实是合理的内核逻辑,没有什么问题。接下来,我们就需要看看为什么该 page 会被 lock 了这么久。

因为线程是阻塞在磁盘 I/O 里的,所以我们需要查看一下系统的磁盘 I/O 情况,我们可以使用 iostat 来观察:

\$ iostat -dxm 1

追踪信息如下:

Device: sdb sda	rrqm/s 0.00 0.00	wrqm/s 0.00 0.00	r/s 855.00 0.00	w/s 340.00 0.00	rMB/s 63.31 0.00	wMB/s 80.44 0.00	avgrq-sz 246.35 0.00	avgqu-sz 0.32 0.00	await 0.27 0.00	r_await 0.28 0.00	w_await 0.24 0.00	svctm 0.15 0.00	%util 18.30 0.00
Device:	rrqm/s	wrqm/s	r/s	w/s	rMB/s		avgrq-sz			r_await		svctm	%util
sdb sda	0.00	0.00	1138.00	337.00	69.06 0.00	83.21	211.42	0.54	0.36	0.32	0.52	0.17	25.50
Device:	rrqm/s	wrqm/s	r/s	w/s	rMB/s		avgrq-sz	J 1		r_await	_	svctm	%util
sdb sda	0.00	0.00	0.00	1230.00	67.64 0.00	301.17	339.17	3.33 0.00	1.19	1.98	0.54	0.26	58.20 0.00
Device:	rrqm/s	wrqm/s	r/s	w/s	rMB/s		avgrq-sz	2 2		r_await	_	svctm	%util
sdb sda	0.00	0.00 1.00	0.00	2524.00	14.48	0.04	420.77 13.33	15.83	5.20 0.17	26.26	0.39 0.17	0.32	0.10
Device:	rrqm/s	wrqm/s	r/s	w/s	rMB/s		avgrq-sz			r_await	_	svctm	%util
sdb sda	0.00	0.00	631.00 0.00	534.00 11.00	16.11	129.69	256.31 9.45	14.00	12.36	0.00	0.49	0.81	94.30
Device:	rrqm/s	wrqm/s	r/s	w/s	rMB/s		avgrq-sz	2 1		r_await	_	svctm	%util
sdb sda	0.00	0.00	1280.00	672.00 7.00	94.68 0.00	162.77	270.11 73.14	1.13	0.58	0.63	0.49	0.23	44.00
Device:	rrqm/s 0.00		r/s 1554.00	w/s 653.00	rMB/s 99.50	161.52	avgrq-sz 242.21	1.46	0.66	r_await 0.73	0.51	svctm 0.25	%util 55.90
sda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其中, sdb 是业务 pread(2) 读取的磁盘所在的文件,通常情况下它的读写量很小,但是我们从上图中可以看到,磁盘利用率 (%util) 会随机出现比较高的情况,接近 100%。而且 avgrq-sz 很大,也就是说出现了很多 I/O 排队的情况。另外,w/s 比平时也要高很多。我们还可以看到,由于此时存在大量的 I/O 写操作,磁盘 I/O 排队严重,磁盘 I/O 利用率也很高。根据这些信息我们可以判断,之所以 pread(2) 读磁盘文件耗时较长,很可能是因为被写操作饿死导致的。因此,我们接下来需要排查到底是谁在进行写 I/O 操作。

通过 iotop 观察 I/O 行为,我们发现并没有用户线程在进行 I/O 写操作,写操作几乎都是内核线程 kworker 来执行的,也就是说用户线程把内容写在了 Page Cache 里,然后 kwoker 将这些 Page Cache 中的内容再同步到磁盘中。这就涉及到了我们这门课程第一个模块的内容了:如何观测 Page Cache 的行为。

自己写分析工具

如果你现在还不清楚该如何来观测 Page Cache 的行为,那我建议你再从头仔细看一遍我们这门课程的第一个模块,我在这里就不细说了。不过,我要提一下在 Page Cache 模块中未曾提到的一些方法,这些方法用于判断内存中都有哪些文件以及这些文件的大小。

常规方式是用 fincore 和 mincore,不过它们都比较低效。这里有一个更加高效的方式:通过写一个内核模块遍历 inode 来查看 Page Cache 的组成。该模块的代码较多,我只说一下核心的思想,伪代码大致如下:

■ 复制代码

- 1 iterate_supers // 遍历super block
- 2 iterate_pagecache_sb // 遍历superblock里的inode

```
list_for_each_entry(inode, &sb->s_inodes, i_sb_list)

// 记录该inode的pagecache大小

nrpages = inode->i_mapping->nrpages;

/* 获取该inode对应的dentry, 然后根据该dentry来查找文件路径;

请注意inode可能没有对应的dentry, 因为dentry可能被回收掉了,

此时就无法查看该inode对应的文件名了。

*/

dentry = dentry_from_inode(inode);

dentry_path_raw(dentry, filename, PATH_MAX);
```

使用这种方式不仅可以查看进程正在打开的文件,也能查看文件已经被进程关闭,但文件内容还在内存中的情况。所以这种方式分析起来会更全面。

通过查看 Page Cache 的文件内容,我们发现某些特定的文件占用的内存特别大,但是这些文件都是一些离线业务的文件,也就是不重要业务的文件。因为离线业务占用了大量的 Page Cache,导致该在线业务的 workingset 大大减小,所以 pread(2) 在读文件内容时经常命中不了 Page Cache,进而需要从磁盘来读文件,也就是说该在线业务存在大量的 pagein 和 pageout。

至此,问题的解决方案也就有了:我们可以通过限制离线业务的 Page Cache 大小,来保障在线业务的 workingset,防止它出现较多的 refault。经过这样调整后,业务再也没有出现这种性能抖动了。

你是不是对我上面提到的这些名字感到困惑呢?也不清楚 inode 和 Page Cache 是什么关系?如果是的话,那就说明你没有好好学习我们这门课程的 Page Cache 模块,我建议你从头再仔细学习一遍。

好了,我们这节课就讲到这里。

课堂总结

我们这节课的内容,对于应用开发者和运维人员而言是有些难度的。我之所以讲这些有难度的内容,就是希望你可以拓展分析问题的边界。这节课的内容对内核开发者而言基本都是基础知识,如果你看不太明白,说明你对内核的理解还不够,你需要花更多的时间好好学习它。我研究内核已经有很多年了,尽管如此,我还是觉得自己对它的理解仍然不够深刻,需要持续不断地学习和研究,而我也一直在这么做。

我们现在回顾一下这节课的重点:

strace 工具是应用和内核的边界,如果你是一名应用开发者,并且想去拓展分析问题的边界,那你就需要去了解 strace 的原理,还需要了解如何去分析 strace 发现的问题;ftrace 是分析内核问题的利器,你需要去了解它;

你需要根据自己的问题来实现特定的问题分析工具,要想更好地实现这些分析工具,你必须掌握很多内核细节。

课后作业

关于我们这节课的"自己写分析工具"这部分,我给你留一个作业,这也是我没有精力和时间去做的一件事:请你在 sysrq 里实现一个功能,让它可以显示出系统中所有 R 和 D 状态的任务,以此来帮助开发者分析系统 load 飙高的问题。

最后,感谢你的阅读,如果你认为这节课的内容有收获,也欢迎把它分享给你的朋友。

提建议

更多课程推荐



- © 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。
 - 上一篇 19 案例篇 | 网络吞吐高的业务是否需要开启网卡特性呢?
 - 下一篇 加餐 | 我是如何使用tracepoint来分析内核Bug的?

精选留言 (2)





Geek 9bf0b0

2020-10-10

邵老师,关于在 sysrq 里实现显示出系统中所有 R 和 D 状态的任务的功能,我的想法是将

show_state_filter()接口的state_filter参数改成指针类型,传递参数NULL时表示显示所有进程信息,...

展开~







#老师文中提到的`查看 Page Cache 的组成`这个功能,感觉很吸引人啊!

#根据老师的提示,也只找到了这两个方式:

[Is it possible to list the files that are cached?](https://serverfault.com/a/78264 0)...

展开~

作者回复: 这个方法需要修改内核来实现,或者写一个内核模块来实现。 主要思路我已经写在文章里了,你可以思考下如何来实现。

