=Q

下载APP



10 分析篇 | 内存泄漏时, 我们该如何一步步找到根因?

2020-09-10 邵亚方

Linux内核技术实战课

进入课程>



讲述: 邵亚方

时长 08:45 大小 8.03M



你好,我是邵亚方。

通过我们前面的基础篇以及案例篇的学习,你对内存泄漏应该有了自己的一些理解。这节课我来跟你聊一聊系统性地分析内存泄漏问题的方法:也就是说,在面对内存泄漏时,我们该如何一步步去找到根因?

不过,我不会深入到具体语言的实现细节,以及具体业务的代码逻辑中,而是会从 Linux 系统上通用的一些分析方法来入手。这样,不论你使用什么开发语言,不论你在开发什么,它总能给你提供一些帮助。

如何定位出是谁在消耗内存?

内存泄漏的外在表现通常是系统内存不够,严重的话可能会引起 OOM (Out of Memory), 甚至系统宕机。那在发生这些现象时,惯用的分析套路是什么呢?

首先,我们需要去找出到底是谁在消耗内存,/proc/meminfo 可以帮助我们来快速定位出问题所在。

/proc/meminfo 中的项目很多,我们没必要全部都背下来,不过有些项是相对容易出问题的,也是你在遇到内存相关的问题时,需要重点去排查的。我将这些项列了一张表格,也给出了每一项有异常时的排查思路。

/proc/meminfo	含义以及排查思路
Active(anon)	在active anon Iru上的page,它和下一项之间会互相转换。
Inactive(anon)	在inactive anon lru上的page,特征是只可以被交换到swap分区,不可以被回收。这一项和前一项就是应用程序使用malloc()或者mmap()匿名方式来申请并且写后的 内存,如果这两项过大,那需要去排查下应用程序的这两类内存申请方式。 这两项如果有异常,通常的排查思路如下: 1. 使用top来对进程消耗内存进行排序,找出哪些进程内存开销大; 2. 找出来内存异常的进程后,就可以使用pmap来分析该进程了; 3. 如果没有任何进程内存开销大,那需要去重点排查tmpfs。
Unevictable	这部分内存在系统内存紧张时不能被回收,所以如果这部分内存持续增长,是很容易引起严重问题的。 这一项主要是由下面这些内存组成: 1. ram disk或者ramfs消耗的内存; 2.以SHM_LOCK方式来申请的Shmem; 3.使用mlock()系列函数来管理的内存。 所以当这一项过大时,你需要重点去看系统以及应用程序中这几种内存使用方式是否正确。
Mlocked	Mlocked其实是Unevictable的一种,只是它是最常使用的方式,所以被单独列了出来。这一项的值小于等于Unevictable。 针对这一项,你可以去排查mlock()方式保护的内存。
AnonPages	匿名映射页,请注意AnonPages != Active(anon) + Inactive(anon),因为Shmem(包括tmpfs)虽然属于Active(anon) 或者Inactive(anon),但是它们有对应的内存文件,所以不属于AnonPages。这是很容易困惑人的地方。总之,请记住,Active(anon) 和 Inactive(anon)是用来表示不可回收但是可以被交换到swap分区的内存,而AnonPages则是指没有对应文件的内存,二者的角度不一样。这也是很容易迷惑人的地方。如果这一项有异常,你可以去排查以malloc()方式申请的内存,或者以mmap(PROT_WRITE, MAP_ANON MAP_PRIVATE)方式来申请的内存。
Mapped	应用程序使用mmap(2)方式来申请,并且还没有被unmap的内存。这个unmap包括应用程序主动调用munmap(2),以及内核内存回收时的unmap。 如果这一项有异常,你需要去排查以mmap()方式申请的内存。
Shmem	共享内存,这里面特别需要注意的是tmpfs,你可以参考"08讲"来看更多的细节。 这一项的排查思路通常是: 1. 使用top来查看进程的SHR这一项,找出哪些进程的SHR较大; 2. 找出来内存异常的进程后,就可以使用pmap来分析该进程了; 3. 如果没有进程的SHR大,那需要去重点排查tmpfs。
Slab	Slab分为可以被回收的(SReclaimable)以及不可以被回收的(SUnreclaim),其中不可被回收的Slab如果发生泄漏,比如kmalloc申请的内存没有释放,那问题会非常严重,具体你可以参考"09讲"来看更多的细节。这一项的排查思路通常是: 1. 使用slabtop来查看哪一项slab较大; 2. 排查驱动程序以kmalloc()方式申请的内存。
VmallocUsed	通过vmalloc方式来分配的内核内存,这部分内存泄漏的危害是很严重的,具体你可以参考"09讲"来看更多的细节。针对这一项,你可以去查看/proc/vmallocinfo, 来判断哪些驱动程序以vmalloc()方式申请的内存较多。如果驱动程序已经被卸载,那驱动信息不会体现在/proc/vmallocinfo中,这就需要排查系统中曾经运行过的驱 动程序了。

总之,如果进程的内存有问题,那使用 top 就可以观察出来;如果进程的内存没有问题,那你可以从 /proc/meminfo 入手来一步步地去深入分析。

接下来,我们分析一个实际的案例,来看看如何分析进程内存泄漏是什么原因导致的。

如何去分析进程的内存泄漏原因?

这是我多年以前帮助一个小伙伴分析的内存泄漏问题。这个小伙伴已经使用 top 排查出了业务进程的内存异常,但是不清楚该如何去进一步分析。

他遇到的这个异常是,业务进程的虚拟地址空间 (VIRT) 被消耗很大,但是物理内存 (RES) 使用得却很少,所以他怀疑是进程的虚拟地址空间有内存泄漏。

我们在" ≥ 06 讲"中也讲过,出现该现象时,可以用 top 命令观察(这是当时保存的生产环境信息,部分信息做了脱敏处理):

```
□ 复制代码

1 PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

2 31108 app 20 0 285g 4.0g 19m S 60.6 12.7 10986:15 app_server
```

可以看到 app_server 这个程序的虚拟地址空间 (VIRT 这一项) 很大,有 285GB。

那该如何追踪 app server 究竟是哪里存在问题呢?

我们可以用 pidstat 命令(关于该命令,你可以 *o* man pidstat)来追踪下该进程的内存行为,看看能够发现什么现象。

									■ 复制代码
1	<pre>\$ pidstat</pre>	-r -p	31108	1					
2									
3									
4	04:47:00	PM	31108	353.00	0.00	299029776	4182152	12.73	app_server
5									
6	04:47:59	PM	31108	149.00	0.00	299029776	4181052	12.73	app_server
7	04:48:00	PM	31108	191.00	0.00	299040020	4181188	12.73	app_server
8									
9	04:48:59	PM	31108	179.00	0.00	299040020	4181400	12.73	app_server
10	04:49:00	PM	31108	183.00	0.00	299050264	4181524	12.73	app_server
11									
12	04:49:59	PM	31108	157.00	0.00	299050264	4181456	12.73	app_server
13	04:50:00	PM	31108	207.00	0.00	299060508	4181560	12.73	app_server
14									
15	04:50:59	PM	31108	127.00	0.00	299060508	4180816	12.73	app_server
16	04:51:00	PM	31108	172.00	0.00	299070752	4180956	12.73	app_server

如上所示,在每个整分钟的时候,VSZ 会增大 10244KB,这看起来是一个很有规律的现象。然后,我们再来看下增大的这个内存区域到底是什么,你可以通过 /proc/PID/smaps 来看(关于 /proc 提供的信息,你可以回顾我们课程的 " *○* 05 讲"):

增大的内存区域,具体如下:

```
■ 复制代码
1 $ cat /proc/31108/smaps
3 7faae0e49000-7faae1849000 rw-p 00000000 00:00 0
                 10240 kB
4 Size:
5 Rss:
                   80 kB
6 Pss:
                     80 kB
7 Shared_Clean:
                     0 kB
8 Shared_Dirty:
                      0 kB
9 Private_Clean:
                      0 kB
                    80 kB
10 Private_Dirty:
11 Referenced:
                     60 kB
12 Anonymous:
                     80 kB
13 AnonHugePages:
                     0 kB
14 Swap:
                      0 kB
15 KernelPageSize:
                      4 kB
16 MMUPageSize:
                       4 kB
17 7faae1849000-7faae184a000 ---p 00000000 00:00 0
18 Size:
                       4 kB
19 Rss:
                       0 kB
20 Pss:
                      0 kB
21 Shared_Clean:
                      0 kB
                      0 kB
22 Shared_Dirty:
23 Private_Clean:
                      0 kB
24 Private_Dirty:
                      0 kB
25 Referenced:
                      0 kB
                      0 kB
26 Anonymous:
27 AnonHugePages:
                    0 kB
                      0 kB
28 Swap:
29 KernelPageSize:
                      4 kB
30 MMUPageSize:
                       4 kB
```

可以看到,它包括:一个私有地址空间,这从 rw-p 这个属性中的 private 可以看出来;以及一个保护页,这从一p 这个属性可以看出来,即进程无法访问。对于有经验的开发者而言,从这个 4K 的保护页就可以猜测出应该跟线程栈有关了。

然后我们跟踪下进程申请这部分地址空间的目的是什么,通过 strace 命令来跟踪系统调用就可以了。因为 VIRT 的增加,它的系统调用函数无非是 mmap 或者 brk,那么我们只需要 strace 的结果来看下 mmap 或 brk 就可以了。

用 strace 跟踪如下:

```
□ 复制代码
1 $ strace -t -f -p 31108 -o 31108.strace
```

线程数较多,如果使用-f来跟踪线程,跟踪的信息量也很大,逐个搜索日志里面的 mmap或者 brk 真是眼花缭乱, 所以我们来 grep 一下这个大小 (10489856 即 10244KB),然后过滤下就好了:

```
■ 复制代码
 1 $ cat 31108.strace | grep 10489856
2 31152 23:00:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
3 31151 23:01:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
4 31157 23:02:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
5 31158 23:03:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
6 31165 23:04:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
7 31163 23:05:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
8 31153 23:06:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
9 31155 23:07:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
10 31149 23:08:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
11 31147 23:09:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
12 31159 23:10:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
13 31157 23:11:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
14 31148 23:12:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
15 31150 23:13:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
16 31173 23:14:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
```

从这个日志我们可以看到,出错的是 mmap() 这个系统调用,那我们再来看下 mmap 这个内存的目的:

```
复制代码

1 31151 23:01:00 mmap(NULL, 10489856, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON

2 31151 23:01:00 mprotect(0x7fa94bbc0000, 4096, PROT_NONE <unfinished ...> <<<
3 31151 23:01:00 clone( <unfinished ...> <<< 创建线程

4 31151 23:01:00 <... clone resumed> child_stack=0x7fa94c5afe50, flags=CLONE_VM|

5 |CLONE_THREAD|CLONE_SYSVSEM|CLONE_SETTLS|CLONE_PARENT_SETTID
```

```
6 |CLONE_CHILD_CLEARTID, parent_tidptr=0x7fa94c5c09d0, tls=0x7fa94c5c0700, child
```

可以看出,这是在 clone 时申请的线程栈。到这里你可能会有一个疑问: 既然线程栈消耗了这么多的内存,那理应有很多才对啊?

但是实际上,系统中并没有很多 app_server 的线程,那这是为什么呢?答案其实比较简单:线程短暂执行完毕后就退出了,可是 mmap 的线程栈却没有被释放。

我们来写一个简单的程序复现这个现象,问题的复现是很重要的,如果很复杂的问题可以用简单的程序来复现,那就是最好的结果了。

如下是一个简单的复现程序:mmap 一个 40K 的线程栈,然后线程简单执行一下就退出。

```
■ 复制代码
 1 #include <stdio.h>
 2 #include <unistd.h>
 3 #include <sys/mman.h>
 4 #include <sys/types.h>
 5 #include <sys/wait.h>
 6 #define _SCHED_H
 7 #define __USE_GNU
 8 #include <bits/sched.h>
9
10 #define STACK_SIZE 40960
11
12 int func(void *arg)
13 {
14
       printf("thread enter.\n");
       sleep(1);
       printf("thread exit.\n");
16
17
18
      return 0;
19 }
20
21
22 int main()
23 {
24
       int thread_pid;
       int status;
25
       int w;
26
27
28
       while (1) {
           void *addr = mmap(NULL, STACK_SIZE, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|
29
30
           if (addr == NULL) {
```

```
perror("mmap");
33
                goto error;
34
            printf("creat new thread...\n");
36
            thread_pid = clone(&func, addr + STACK_SIZE, CLONE_SIGHAND|CLONE_FS|CL
37
            printf("Done! Thread pid: %d\n", thread_pid);
            if (thread_pid != -1) {
38
39
                do {
40
                    w = waitpid(-1, NULL, __WCLONE | __WALL);
41
                    if (w == -1) {
42
                        perror("waitpid");
43
                        goto error;
44
45
                } while (!WIFEXITED(status) && !WIFSIGNALED(status));
46
47
            sleep(10);
48
49
50
    error:
51
       return 0;
```

然后我们用 pidstat 观察该进程的执行,可以发现它的现象跟生产环境中的问题是一致的:

1	A • 1	525	_						■ 复制代码
1	<pre>\$ pidstat</pre>	-r -p 535	5						
2	11:56:51 P	M UID	PID	minflt/s	majflt/s	VSZ	RSS	%MEM	Command
3	11:56:56 P	M 0	535	0.20	0.00	4364	360	0.00	a.out
4	11:57:01 P	M 0	535	0.00	0.00	4364	360	0.00	a.out
5	11:57:06 P	M 0	535	0.20	0.00	4404	360	0.00	a.out
6	11:57:11 P	M 0	535	0.00	0.00	4404	360	0.00	a.out
7	11:57:16 P	M 0	535	0.20	0.00	4444	360	0.00	a.out
8	11:57:21 P	M 0	535	0.00	0.00	4444	360	0.00	a.out
9	11:57:26 P	M 0	535	0.20	0.00	4484	360	0.00	a.out
10	11:57:31 P	M 0	535	0.00	0.00	4484	360	0.00	a.out
11	11:57:36 P	М 0	535	0.20	0.00	4524	360	0.00	a.out
12	^ C								
13	Average:	0	535	0.11	0.00	4435	360	0.00	a.out

你可以看到, VSZ 每 10s 增大 40K, 但是增加的那个线程只存在了 1s 就消失了。

至此我们就可以推断出 app_server 的代码哪里有问题了,然后小伙伴去修复该代码 Bug,很快就把该问题给解决了。

当然了,应用程序的内存泄漏问题其实是千奇百怪的,分析方法也不尽相同,我们讲述这个案例的目的是为了告诉你一些通用的分析技巧。我们掌握了这些通用分析技巧,很多时候就可以以不变来应万变了。

课堂总结

这节课我们讲述了系统性分析 Linux 上内存泄漏问题的分析方法, 要点如下:

top 工具和 /proc/meminfo 文件是分析 Linux 上内存泄漏问题,甚至是所有内存问题的第一步,我们先找出来哪个进程或者哪一项有异常,然后再针对性地分析;

应用程序的内存泄漏干奇百怪,所以你需要掌握一些通用的分析技巧,掌握了这些技巧很多时候就可以以不变应万变。但是,这些技巧的掌握,是建立在你的基础知识足够扎实的基础上。你需要熟练掌握我们这个系列课程讲述的这些基础知识,熟才能生巧。

课后作业

请写一个内存泄漏的程序,然后观察 /proc/[pid]/maps 以及 smaps 的变化 (pid 即内存泄漏的程序的 pid)。欢迎你在留言区与我讨论。

感谢你的阅读,如果你认为这节课的内容有收获,也欢迎把它分享给你的朋友,我们下一讲见。

提建议

更多课程推荐



- © 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。
 - 上一篇 09 分析篇 | 如何对内核内存泄漏做些基础的分析?
 - 下一篇 11 基础篇 | TCP连接的建立和断开受哪些系统配置影响?

精选留言(1)





ermaot

2020-09-10

曲径通幽,豁然开朗。基础要扎实,但工具也要熟啊 _{展开}~



