# 16 | Bit library (一): 如何利用新bit操作库释放编程生产力?

2023-02-27 卢誉声 来自北京

《现代C++20实战高手课》

课程介绍 >



#### 讲述:卢誉声

时长 08:45 大小 8.00M



你好,我是卢誉声。

我们都知道, C++ 继承了 C 语言所有的底层操作能力, 其中最重要的两个特性就是指针和位操作。对于指针, 现代 C++ 标准已经通过智能指针提出了较好的解决方案。

但是在 C++20 之前,C++ 的位操作支持还是很"基础"的。它缺乏安全性,而且不够灵活。因此,我们就围绕 C++20 对位操作能力的扩展这个话题,讨论一下全新的 Bit library。

好,话不多说,就让我们从基本的 C++ 位操作开始讲起(课程配套代码可以从 **⊘** 这里获取)。

# C++ 位操作技术与不足

C++ 提供的基础位操作技术与 C 语言一脉相承,主要通过位操作符对整数进行位操作。我对这些基本操作做了一个总结,你可以参考后面的表格回顾一下。

操作符	解释	示例
&	二元操作符,位与	1 & 2
	二元操作符,位或	1   2
۸	二元操作符,按位异或	1 ^ 2
~	一元操作符,位非	~1
<<	二元操作符,左移	1 << 2
>>	二元操作符,右移	1 >> 2



相比 C 语言, C++ 一直为 C 的底层能力提供一些高层次的安全化包装, 比如为了解决裸指针的各种安全缺陷, 提出了各类智能指针。

基于这种思路,C++ 也通过标准库提供了 bitset,对二进制位串进行包装,可以在整数和 bitset 以及其字符串表示之间进行转换,并支持表格中的几个基础的位操作符。

但在 C++20 之前, C++ 的位操作支持还是很"基础"的, 我们重点讨论几个比较明显的问题。

**首先,没有提供字节序的检测和转换能力**。基于位进行二进制数据解析的时候,最大的问题就是不同 CPU 的大小端设计(比如 x86 体系结构是小端字节序,arm 支持采用大小端字节序任选其一)。

这就导致在不同体系结构下,编写位操作可能产生各种兼容性问题。C++ 不仅没有提供编译目标架构的字节序检测能力,也没有提供不同字节序之间的转换能力,所以这些基础设施我们只能自行实现。

**其次,缺乏安全的强制类型转换手段**。一些场景,比如对浮点类型的数值进行位操作需要先将 浮点类型转换成对应宽度的无符号整数,就经常需要将一些数据强制转换为另一个类型,而不 改变其二进制位的值。

C++ 仅提供了 reinterpret\_cast,执行指针类型的强制转换,但没有提供值的强制类型转换能力。虽然我们可以通过 memcpy 等手段实现,但这样也不够安全——编译器无法检测到可能发生的任何问题。

最后,是移位操作问题。C++ 把移位的具体含义交给了具体实现。具体来说,就是移位操作分为"算术移位"和"逻辑移位",算术移位需要考虑到有符号整数的符号问题,逻辑移位是直接补零,C++ 并没有定义有符号整数的具体实现方式,除了有符号整数的移位问题,C++ 和 C 一样,并没有提供循环移位的手段。

#### C++20 位操作库

既然位操作的潜在问题这么多, C++ 是怎么解决的呢?

在 C++20, C++ 标准终于开始思考解决这些基本的位操作问题了。为此提供了位操作库,具体实现在 <bit> 头文件中,我们分别来看看。

# 字节序处理

C++20 提供了枚举类 endian (这早就该标准化了嘛圖),用来定义字节序的大小端。具体定义如下所示:

```
1 enum class endian {
2    little,
3    big,
4    native // = little/big
5 };
```


这里着重强调 endian::native 这一枚举值,它由编译器根据编译目标体系结构自动确定——这可太棒了!

我们结合实际例子来体会一下用法。

```
2 #include <bit>
3 #include <cstdint>
4 #include <concepts>
6 template <std::integral T>
  T byteswap(T src) {
      T dest = 0;
       for (uint8_t* pSrcByte = reinterpret_cast<uint8_t*>(&src),
           *pDestByte = reinterpret_cast<uint8_t*>(&dest) + sizeof(T) - 1;
           pSrcByte != reinterpret_cast<uint8_t*>(&src) + sizeof(T);
           ++pSrcByte, --pDestByte) {
           *pDestByte = *pSrcByte;
       }
       return dest;
18 }
   template <std::integral T, std::endian ByteOrder = std::endian::native>
       requires (ByteOrder == std::endian::little)
  T consumeBigEndian(T src) {
       return byteswap(src);
24 }
  template <std::integral T, std::endian ByteOrder = std::endian::native>
       requires (ByteOrder == std::endian::big)
  T consumeBigEndian(T src) {
       return src;
30 }
  int main() {
       uint8_t networkBuffer[] {
           1, 2
       };
       // 将从网络数据流中获取的值直接转换成uint16_t
       uint16_t networkValue = *(reinterpret_cast<uint16_t*>(networkBuffer));
       std::cout << "Original value: " << networkValue << std::endl;</pre>
       // 无论如何都转换字节序
       uint16_t swappedValue = byteswap(networkValue);
       std::cout << "Swaped value: " << swappedValue << std::endl;</pre>
       // 仅对字节序为大端的平台转换字节序
       uint16_t checkedValue = consumeBigEndian(networkValue);
       std::cout << "Checked value: " << checkedValue << std::endl;</pre>
       return 0;
50 }
```

这段代码的作用是检测目标平台的字节序,并将一个大端数据转换成小端数据。如果目标平台本身字节序就是大端,那么什么都不会执行。

C++23 提供了 byteswap 帮助我们执行字节序转换,但 C++20 没有提供该特性,所以我们只能自己实现一个版本。



这段代码定义了两个版本的 consumeBigEndian,通过 requires 在编译时检测 std::endian::native 是否为 std::endian::little,如果是就会通过 byteswap 转换字节序,否则返回原始值。

# 强制类型转换

事实上,C语言提供的强制类型转换有很多潜在的类型安全问题,为了避免大家使用 C 风格的强制类型转换,C++提供了 static\_cast、const\_cast 和 reinterpret\_cast,为不同场景的类型转换服务。

这些类型转换符都有自己的约束与类型安全检测,迫使开发者在进行类型转换时,要先弄清楚自己真的需要哪种转换。但是,它们都解决不了一个常见的场景——将一个值转换成二进制位数相同的另一个值。

为此, C++20 通过 <bit> 头文件提供了 bit\_cast 这个函数。后面是一段示例代码。

```
国 复制代码
1 #include <iostream>
2 #include <bit>
3 #include <cstdint>
5 int main() {
       float f32v = 784.513f;
       uint32_t u32v = std::bit_cast<uint32_t>(f32v);
       std::cout << "f32v: " << f32v << std::endl;
       std::cout << "u32v: " << u32v << std::endl;
       double f64v = 1123.11f;
       uint64_t u64v = std::bit_cast<uint64_t>(f64v);
       std::cout << "f64v: " << f64v << std::endl;
       std::cout << "u64v: " << u64v << std::endl;
17
      // 编译错误
       uint16_t u64v = std::bit_cast<uint16_t>(f64v);
       return 0;
22 }
```


在这段代码中,我们通过 bit\_cast 将一个 float 类型变量转换为 uint32\_t,并将一个 uint64\_t 类型变量转换为 double,但是无法将 float 类型转换为 uint16\_t。

这样一来,我们就多了一个类型转换工具,还可以确保特定的类型安全,降低滥用 C 类型转换带来的风险。

#### 循环移位

循环移位是另一个常见需求,循环移位与普通移位差别在于移位后的补位规则。举个例子,下 图是对 8 位的二进制串,分别循环左移与逻辑左移 2 位的结果。







逻辑左移会对"由移动产生"的位直接补零,而循环左移则会将移出的位串,直接循环移动到新值的末尾,形成一个循环。

C++20 提供了用于循环左移的 std::rotl,还有用于循环右移的 std::rotr。后面是示例代码。

在这段代码中,我们调用了 rotl 和 rotr 执行循环移位,同时调用了 << 和 >>。我们可以从执行结果中看出不同的移位方式之间的差别。

```
      value
      = 01011101

      rotl
      = 01110101

      left logical
      = 01110100

      rotr
      = 01010111

      right logical
      = 00010111
```

### 其他位运算

除了上述位操作支持, C++20 还提供了一些其他简单的位操作函数, 我用表格进行了总结。

操作符	函数备注	
has_single_bit	检查输入数字是否为 2 的幂 (也就是二进制位只有一个 1)	
bit_ceil	返回不小于指定数值的最小的 2 的幂	
bit_floor	返回不大于指定数值的最大的 2 的幂	
bit_width	返回可以表示指定数值的最小二进制位数	
countl_zero	从最高有效位(自左向右)开始计算连续0的数量	
countl_one	从最高有效位(自左向右)开始计算连续1的数量	
countr_zero	从最低有效位(自右向左)开始计算连续0的数量	
countr_one	从最低有效位(自右向左)开始计算连续1的数量	
popcount	计算无符号整数中位数为 1 的数量	



我为你简单演示一下这些函数的用法, 代码是后面这样。

■ 复制代码

- 1 #include <iostream>
- 2 #include <bit>
- 3 #include <bitset>
- 4 #include <cstdint>

```
5 #include <format>
   // 测试has_single_bit
8 void testHasSingleBit() {
       for (uint32_t value = 0; value < 8u; ++value) {</pre>
           std::cout << std::format("has_single_bit({}): {}",</pre>
                std::bitset<3>(value).to_string(),
                std::has_single_bit(value)
           ) << std::endl;
15 }
   // 测试bit_ceil与bit_floor
   void testCeilFloor() {
       for (uint32_t value = 0; value < 8u; ++value) {</pre>
           std::cout << std::format("ceil({}): {}",</pre>
                std::bitset<4>(value).to_string(),
                std::bitset<4>(std::ceil(value)).to_string()
           ) << std::endl;
       }
       for (uint32_t value = 0; value < 8u; ++value) {</pre>
           std::cout << std::format("ceil({}): {}",</pre>
                std::bitset<4>(value).to_string(),
                std::bitset<4>(std::floor(value)).to_string()
           ) << std::endl;
       }
34 // 利用constexpr和bit_width自动计算bitset的模板参数
35 template <std::uint64_t value>
   std::bitset<std::bit_width(value)> wbitset() {
       constexpr int bitWidth = std::bit_width(value);
       return std::bitset<bitWidth>(value);
40 }
41
  // 测试bit_width
   void testBitWidth() {
       constexpr uint32_t value = 97u;
       constexpr uint32_t ceilValue = std::bit_ceil(value);
       constexpr uint32_t floorValue = std::bit_floor(value);
47
       std::cout << std::format("ceil({}): {}\nfloor({{}}): {{}}",</pre>
           std::bitset<std::bit_width(value)>(value).to_string(),
           std::bitset<std::bit_width(ceilValue)>(ceilValue).to_string(),
           wbitset<value>().to_string(),
           wbitset<floorValue>().to_string()
       ) << std::endl;
```

```
57 // 测试coutl_zero, countl_one, countr_zero, countr_one, popcount
   void testCounts() {
       for (const std::uint8_t value : { 0, 0b111111111, 0b11000000, 0b000000110 })
           std::cout << std::format("countl_zero({}) = {}",</pre>
                std::bitset<8>(value).to_string(),
                std::countl_zero(value)
           ) << std::endl;
       }
       for (const std::uint8_t value : { 0, 0b11111111, 0b11000000, 0b000000110 })
           std::cout << std::format("countl_one({}) = {}",</pre>
                std::bitset<8>(value).to_string(),
                std::countl_one(value)
           ) << std::endl;
       }
       for (const std::uint8_t value : { 0, 0b111111111, 0b11000000, 0b000000110 })
           std::cout << std::format("countr_zero({}) = {}",</pre>
                std::bitset<8>(value).to_string(),
                std::countr_zero(value)
           ) << std::endl;
       }
       for (const std::uint8_t value : { 0, 0b111111111, 0b11000000, 0b000000111 })
           std::cout << std::format("countr_one({}) = {}",</pre>
                std::bitset<8>(value).to_string(),
                std::countr_one(value)
           ) << std::endl;
       }
       for (const std::uint8_t value : { 0, 0b111111111, 0b11000000, 0b000000111 })
           std::cout << std::format("popcount({}) = {}",</pre>
                std::bitset<8>(value).to_string(),
                std::popcount(value)
           ) << std::endl;
       }
   }
   int main() {
       testHasSingleBit();
       testCeilFloor();
       testBitWidth();
       testCounts();
       return 0;
```

这些都是简单的函数示例。下图是运行时输出,供你参考。

```
ceil(0011): 0011
ceil(0100): 0100
ceil(0101): 0101
ceil(0110): 0110
ceil(0111): 01\overline{11}
ceil(1100001): 10000000
floor(1100001): 1000000
count1 zero(00000000) = 8
count1 zero(11000000) = 0
count1 zero(00000110) = 5
count1 one(00000000) = 0
count1 one(111111111) = 8
count1 one(11000000) = 2
count1 one(00000110) = 0
countr zero(00000000) = 8
countr zero(11111111) = 0
countr zero(11000000) = 6
countr zero(00000110) = 1
countr one(00000000) = 0
countr one(111111111) = 8
countr one(11000000) = 0
countr one(00000111) = 3
popcount(00000000) = 0
popcount(11111111) = 8
popcount(11000000) = 2
popcount(00000111) = 3
```

其中, 36-41 行的 wbitset 函数是一个比较巧妙的实现, 我们一起做个分析。

bitset 类型可以帮助我们快速将一个整数转换为二进制串,并将其转换为字符串。但是 bitset 需要通过模板参数指定位串的位数。因此,这种情况下我们需要自己来计算 bitset 的位数到底是多少——这太麻烦了。

为了解决这个问题,我们使用 std::bit\_width 计算表示模板参数 value 的最小位数。由于bit\_width 是 constexpr 函数,因此,如果它的参数是编译时常量,那么就能直接用在模板参数里! 这样就能确定 bitset 的最小位数了。

- C++20 作为一个里程碑式的重要标准,终于开始解决基本的位操作问题,这其中包括:
- 1. 字节序的检测和转换能力。
- 2. 补充完善的安全的强制类型转换工具。
- 3. 增强的移位操作。

这些新工具为我们实现位操作提供了更加完备的支持。同时,也为实现序列化和反序列化提供了标准化支持。

那么,新的位操作库到底是怎么帮助我们释放编程生产力的呢(特别是在序列化和反序列化方面)?下一讲,我将为你娓娓道来...

# 课后思考

C++20 位操作库提供的函数,其实我们也能自己实现,请你思考 bit\_width 和 bit\_floor 这两个函数如何实现,可以把你能想到的最简洁的实现方式贴出来。

欢迎将你的方案与大家一起分享。我们一同交流。下一讲见!

分享给需要的人,Ta购买本课程,你将得 18 元 P 生成海报并分享

© 版权归极客邦科技所有, 未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪, 如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 15 | Formatting实战:如何构建一个数据流处理实例?

下一篇 17 | Bit library (二): 如何利用新bit操作库释放编程生产力?



#### peter

2023-02-28 来自北京

请教老师几个问题:

Q1: 浮点数位操作的转换是隐式转换吗?

C++20之前的浮点数位操作,需要先转换为整数,这个转换是隐式转换吗?还是需要写代码实现?(好久不用C++,有点忘记了)

Q2: 移位怎么区分算术移位和逻辑移位?

文中提到, C++20之前的移位操作,移位的具体含义交给了具体实现。那么,具体怎么区分是算术移位还是逻辑移位?

Q3: C++20支持序列化和反序列化吗?

文中提到"这些新工具为我们实现位操作提供了更加完备的支持。同时,也为实现序列化和反序列化提供了标准化支持",那么,C++20已经支持序列化和反序列化了吗? (C++20之前的版本支持吗?)

作者回复: 1. 对浮点数进行移位操作需要显示转换,而且不能static\_cast,需要先reinterpret\_cast 变量指针到整型的指针,移位后再转换回去,非常麻烦。

- 2. 区分只能看编译器是如何定义的。
- 3. C++20并不是支持序列化/反序列化,而是在C++20中,标准库提供了大端小端判断、交换字节序之类的基础工具支持,我们可以基于标准库更容易构建序列化和反序列化库,C++20之前没有相关的任何支持。

ß