<u>=Q</u>

下载APP



09 | 测试结果不显著, 要怎么改善?

2020-12-26 张博伟

A/B测试从0到1 进入课程>



讲述: 张博伟

时长 19:41 大小 18.03M



你好,我是博伟。

通过"基础篇"的学习,你已经掌握了 A/B 测试的整体流程,那就可以参照这些流程设计一次 A/B 测试了。不过在具体实施的过程中,你会因为业务的复杂性、没有严格遵守规范的流程,或者数据本身的属性等,不可避免地遇到一些问题。

今天,我们就先从一个很痛的问题开始吧。在第7节课我们学习如何得到可信赖的测试结果,以及如何分析测试结果时,非常顺利地得出了对照组和实验组指标显著不同的结果。

不知道你脑海中会不会一直萦绕着这么一个问题: 我也是按照这个流程来设计 A/B 测试的啊, 为什么我的实验结果不显著呢, 我应该据此得出"两组指标事实上是相同的"结论吗?

今天这节课,我们就来深入剖析"测试结果如何不显著怎么办"这个大家经常遇到的问题。

为什么会出现"实验结果不显著"?

首先我们要搞清楚,为什么会出现"实验结果不显著"?有两方面原因。

A/B 测试中的变化确实没有效果,所以两组的指标在事实上是相同的。

A/B 测试中的变化有效果,所以两组的指标在事实上是不同的。但是由于变化的程度很小,测试的灵敏度,也就是 Power 不足,所以并没有检测到两组指标的不同。

如果是第一种原因,就证明这个变化对产品/业务优化没有效果。那我们要考虑放弃这个变化,或者去测试新的变化。

如果是第二种原因,那我们可以从 A/B 测试的角度进行一些优化和调整。具体来说就是,通过提高 Power 来提高 A/B 测试检测到实验结果不同的概率。在第 6 节课我讲过了,Power 越大,越能够准确地检测出实验组与对照组的不同。所以当我们提高了 Power 之后,如果仍然发现测试结果不显著,这样才能得出"两组指标事实上是相同的"的结论。

有什么方法可以提高 Power 呢?

我们再来回顾下第6节课讲到的样本量估算公式:

$$n = \frac{\left(Z_{1-\frac{\alpha}{2}} + Z_{1-\beta}\right)^2}{\left(\frac{\delta}{\sigma_{\text{pooled}}}\right)^2} = \frac{\left(Z_{1-\frac{\alpha}{2}} + Z_{\text{power}}\right)^2}{\left(\frac{\delta}{\sigma_{\text{pooled}}}\right)^2}$$

其中:

$$Z_{1-rac{lpha}{2}}$$
 为 $\left(1-rac{lpha}{2}
ight)$ 对应的 Z Score。

 Z_{Power} 为 Power 对应的 Z Score。

 δ 为实验组和对照组评价指标的差值。

 $\sigma_{
m pooled}^2$ 为实验组和对照组的综合方差 (Pooled Variance)。

在公式里, 我们找出影响 Power 的因素, 也就是样本量和方差。其中:

样本量和 Power 成正比。即通过增大样本量就可以提高 Power。

方差和 Power 成反比。即通过减小方差就可以提高 Power。

具体来说,实践中,在有条件获得更大样本量的情况下,可以选择增大样本量的方法来提高 Power,相对简单易操作。如果受流量或时间限制,没有条件获得更多的样本量,此时可以通过减小方差来提高 Power。

接下来,我就分别从增大样本量和减小方差这两个维度,来讲解 6 种提高 Power 的具体方法。

如何通过增加样本量来提高 Power?

实践中,用来增加样本量的方法主要有三种:**延长测试时间,增加测试使用流量在总流量中的占比,以及多个测试共用同一个对照组。**

延长测试时间

对于延长测试时间,你肯定不陌生,我在第6节课讲样本量估算时就讲过。每天产生的可以测试的流量是固定的,那么测试时间越长,样本量也就越大。所以在条件允许的情况下,可以延长测试的时间。

增加测试使用流量在总流量中的占比

假设某个产品每天有 1 万流量,如果我要做 A/B 测试,并不会用 100%的流量,一般会用总流量的一部分,比如 10%,也就是测试使用流量在总流量中的占比。

为什么不使用全部流量呢?

一方面, A/B 测试有试错成本, 虽然出现的概率较低, 但是我们在测试中做出的任何改变都有可能对业务造成损害。所以, 使用的流量越少, 试错成本越低, 也就越保险。

另一方面,在大数据时代,对于互联网巨头来说,由于本身就拥有巨大的流量,那么产品本身做出的任何比较明显的改变,都有可能成为新闻。

比如要测试是否要增加一个新功能时,公司并不想在测试阶段就把这个新功能泄露给用户,以免给用户造成困扰。所以它们一般会先使用很小比例的流量来做 A/B 测试 (比如 1%),确定得到显著结果后再把 A/B 测试中的变化慢慢推广到 100% 的流量。

所以,在保持测试时间不变的情况下,还可以通过增加测试使用流量在总流量中的占比,来达到增加样本量的目的。

多个测试共用同一个对照组

有时我们会在同一个产品上同时跑多个 A/B 测试, 比如我们想要提升推送的点击率, 就会在原推送的基础上改变推送的标题、推送的内容、推送的时间、推送的受众, 等等。

对于这四个不同的影响因素,事实上,改变每一个因素都是一个独立的 A/B 测试。那理论上我们就需要设计 4 个实验,需要有 4 个实验组和 4 个对照组。

假设我们现在的可用流量一共是 8 万,那么每组就有 1 万流量。但是你会发现这样流量的利用率太低了,因为每个实验的对照组其实都是一样的(原推送)。但如果我们把 4 个对照组合并成一个,这样的话就变成了 4 个实验组和 1 个对照组,每组就有 1.6 万流量。

你看,在同一个基础上想同时验证多个变化,也就是跑多个 A/B 测试有相同的对照组的时候,我们可以把对照组合并,减少分组数量,这样每组的样本量也会增加。这种测试又叫做 A/B/n 测试。

总结来说,在实践中:

如果时间允许, 最常用的是延长测试时间的方法, 因为操作起来最简单。

如果时间不充足的,可以优先选择增加测试使用流量在总流量中的占比,因为可以节省时间。

当有多个测试同时进行,而且对照组又相同的情况下,就可以把多个对照组合并成一个。

通过增加样本量来提高 Power, 是实践中最常见的方法, 但是业务场景千变万化, 虽然不常见, 但有时候确实没有办法获得更多的样本, 比如时间紧迫, 同时已经使用了 100% 的总流量, 结果还是不显著, 那这个时候就要通过减少方差来提高 Power 了。

如何通过减小方差来提高 Power?

实践中常用的减少方差的方法也有三种:**减小指标的方差,倾向评分匹配,以及在触发阶段计算指标**。

减小指标的方差

减小指标的方差有两种方式。

第一种方式:保持原指标不变,通过剔除离群值(Outlier)的方法来减小方差。

如果我们通过指标的直方图,发现实验的指标分布中有很明显的离群值,就可以通过设定 封顶阈值(Capping Threshold)的方法把离群值剔除掉。

比如可以根据指标的分布,只选取 95% 的取值范围,然后把剩下的 5% 的离群值剔除掉。 常见的指标,比如电商中的人均花费,或者音乐 App 中的人均收听时间,由于会有些极少 热衷于线上购物的用户花费居多,或者音乐发烧友一直在听歌,那么这些极少部分的用户 就可能变成离群值,从而增加方差。

第二种方式:选用方差较小的指标。

取值范围窄的指标比取值范围广的指标方差要小。比如点击者量比点击量的方差小(因为一个点击者可以产生多个点击,点击比点击者多,取值范围广);购买率比人均花费的方差小(因为购买率是表征买或不买的二元事件,只有两个取值,人均花费则可以是任何数量的金钱,理论上有无限的取值范围);收听率比人均收听时间的方差小;等等。

可以看到,对于表征类似的行为(比如买买买,听音乐,看视频,等等),概率类指标要比均值类指标的方差小。所以在满足业务需求的情况下,如果我们想要减少方差,就可以

把均值类的指标转化成表征相似行为的概率类指标,也就是修改原定指标,选用取值范围 窄的指标。

倾向评分匹配(Propensity Score Matching)

倾向评分匹配,简称 PSM,是因果推断的一种方法,目的是解决实验组和对照组分布不均匀的问题。

你一定还记得我们在第7节课中,学习过分析结果前要进行合理性检验,那么它和PSM是什么关系呢?

我来总结下。如果说合理性检验是帮我们确定两组分布是否相似的方法,那么 PSM, 就是帮我们找出两组中相似部分的回溯性分析方法。简单来说, **两组的各个特征越相似, 就说明两组的方差越小。**

PSM 的基本原理,就是把一组中的数据点,找到在另一组和它们相似的数据点,进行一对一的匹配,这个相似性是通过比较每个数据点的倾向评分(Propensity Score)得到的。如果不理解倾向评分也没关系,你只需要知道这一点就够了:倾向评分越接近,说明两个数据点越相似。这里的一个数据点,指的就是 A/B 测试中的一个实验单位。

PSM 的具体做法如下。

- 1. 首先,把我们要匹配的两组中每个数据点的各个特征(比如用户的性别,年龄,地理位置,使用产品/服务的特征等)放进一个 ② 逻辑回归(Logistics Regression)中。
- 2. 然后,算出每个数据点的倾向评分,然后再用诸如 ❷ 最邻近 (Nearest Neighbor) 等方法进行匹配。
- 3. 最后我们只需要比较匹配后的两组相似的部分即可。

❷ PSM的原理有些复杂,我放了一些资料链接,你可以查看。不过幸运的是,在主要的编程语言 Python 和 R 中都有相应的库,比如 Python 中的 ❷ pymatch和 R 中的 ❷ Matching,让我们的实施变得相对容易些。

在倾向评分匹配这个部分,你只需要记住一个结论就可以了,那就是: **PSM 能够有效地减少两组的方差。通过比较倾向评分匹配后的两组的相似部分,我们可以来查看结果是否显**


著。

在触发阶段计算指标

在 A/B 测试中我们把实验单位进行随机分组的这个过程叫做分配(Assignment),同时你要知道,在有些 A/B 测试中,比如在第 8 节课的案例中,我们要测试的变化是需要满足一定条件才能触发的。

所以从分配和触发的关系来看, A/B 测试可以分为两种。

- 1. 变化不需要条件触发。所有用户在被分配到实验组后,就都可以体验到 A/B 测试中的变化。
- 2. 变化需要条件触发。在被分配到实验组的所有用户中,只有满足一定条件的用户才会触发 A/B 测试中的变化。



实践中大部分的 A/B 测试都属于第一种,而且也比较好理解。

但是要注意了,我们这里讲的减小方差的方法只适用于第二种 A/B 测试,简单来说,就是在计算指标时只考虑每组符合触发条件(黄圆圈)的用户,而不是考虑每组中的所有用户(绿圆圈)。这个不是很好理解,我来举例说明下。

还记得第8节课中我们讲到可以利用弹窗的形式来告知用户"把喜欢的音乐加入收藏夹"新功能的A/B测试吗?在A/B测试的设计中,并不是在实验组的所有用户都会收到弹窗提醒的。

所以为了避免打扰到不相关的用户,把弹窗发送给需要这个功能的用户,我们事先规定了触发弹窗的规则:

- 1. 该用户从来没用过"把喜欢的音乐加入收藏夹"这个功能。
- 2. 该用户已经对某首歌听了 4 次, 当播放第 5 次时触发弹窗。

那么当我们计算案例中的评价指标时,各组中"把喜欢的音乐加入收藏夹"功能的使用率 = 各组中使用了"把喜欢的音乐加入收藏夹"的用户总数/实验中各组的用户总数。

这里的分母"实验中各组的用户总数"就只算满足弹窗触发规则的用户,而不是算所有被分配到实验中各组的用户,这就是在触发阶段计算指标。

这里要注意的是,在对照组也会有用户满足弹窗触发规则的,只不过因为他们在对照组, 所以即使他们满足了弹窗触发规则,我们也不会给这些用户发弹窗,我们还是要统计这些 人因为要用他们做分母来计算评价指标。

这里对数据埋点熟悉的小伙伴可能要问了:这些符合弹窗触发规则的对照组用户并没有触发弹窗,在数据中并没有相关的记录,我怎么在数据中去记录他们呢?

在工程实现上其实是有一个小技巧的:对于对照组的用户,如果他们符合触发规则,我们就给他们发送一个只有一个像素点的看不见的隐形弹窗,这样的话我们在数据中会有相关记录,方便之后的指标计算,同时又保证了对照组不会受到弹窗的影响。

通过把评价指标的分母变为满足弹窗触发规则的用户,在计算指标时就会排除掉数据中的 噪音 (那些被分配到实验中但是没有触发弹窗的用户),从而减小方差。

这种需要触发的 A/B 测试多出现在有固定的用户使用路径的业务中,比如电商。在电商中,用户一般有较明确的多层级的使用路径:进入网站 /App —> 浏览商品列表 —> 查看具体商品 —> 加入购物车 —> 购买。

在电商的 A/B 测试中,一般是在用户进入网站 /App 时就被分配到实验组或者对照组,如果我们测试之后的环节,比如在"购物车"页面测试新功能,这时候只有进入到"购物车"页面的用户才能触发 A/B 测试中的变化。

总体而言,通过减少方差来提高 Power 的情况不多(常见的是通过增加样本量来提高 Power)。如果真的遇到这种情况,那么比较简单快速的方法就是减小指标的方差。当然 如果有条件的话我还是推荐更加科学的倾向评分匹配(PSM)。那么对于在 A/B 测试中的变化存在触发的情况下,就一定要在触发阶段计算指标。

小结

为了解决 A/B 测试结果不显著的问题,这节课我们主要讲解了提高 A/B 测试 Power 的 6 种方法,我把它们从原理上分成了两大类:

实验结果不显著怎么办 提高A/B测试Power(灵敏度)的方法

增加样本量	减少方差
适用情况: 时间充足	适用情况:无法增加样本量,同时指标有明显的离群值或者有方差较小的替代指标
具体方法: 延长测试时间	具体方法:减小指标的方差
适用情况: 时间有限,同时测试时只使用了总流量中很少的一部分。	适用情况:无法增加样本量,同时又有相应的数据科学资源
具体方法:增加测试使用流量在总流量中的占比	具体方法:倾向评分匹配(Propensity Score Matching)
适用情况: 多个测试需同时进行, 对照组又相同	适用情况: 实验中的变化需要触发
具体方法: 多个测试共用同一个对照组	具体方法:在触发阶段计算指标

你可以根据我对每种方法的介绍,以及在什么情况下选用哪种方法,灵活应用。

如果在尝试过这些方法后,重新跑实验得出的测试结果还不显著,那就说明两组的指标事实上是相同的,我们就要放弃这个 A/B 测试中的变化,用其他的变化来优化业务和产品。

最后再强调一下,做出一个能真正提升业务的改变并不容易。从美国 FLAG 这些大厂披露 出来的实验数据来看,A/B 测试得到真正显著的结果并最终实施变化的概率,还不到三分 之一。

所以也不要气馁,虽然不是每次实验都会有显著的结果,但是你可以从每次实验中学到新的知识(比如变化到底对业务有没有效果),沉淀新的方法论,还能从中发现业务、数据或者工程上潜在的一些问题。这些个人技能上的成长、业务流程上的完善,都是非常宝贵的。

思考题

在某次 A/B 测试中,你是不是也遇到过没能得到显著结果的情况?你当时是怎么处理的, 有没有从实验中获得一些宝贵的经验?

欢迎在评论区留言、讨论,也欢迎点击"请朋友读",把今天的内容分享给你的同事、好友,和他一起学习、成长。好,感谢你的收听,我们下节课再见。

提建议

⑥ 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 08 | 案例串讲:从0开始,搭建一个规范的A/B测试框架

下一篇 10 | 常见误区及解决方法(上): 多重检验问题和学习效应

精选留言(1)





Geek 0e2f02

2021-01-09

老师你好,我对分配流量这里有些疑问:

假设我们的新版app同时要上线3个功能,同时我们每天有10万流量,如果每个功能分开测,功能A实验组对照组都需要1万样本量,功能B需要2万样本量,功能C需要3万样本量。

1、首先,我们如何确定实验对象,是我们在我们的用户池里就随机抽样或者以某种方式...

展开٧

作者回复: 你好,我来一个个回答: 1. 这个要看是要测试什么功能,如果可以事先确定实验对象的话那么可以事先选出,我们对测试的功能有自主权(比如给用户发送推送,一般发送前是会确定好用户的),有的功能没有办法事先确定实验对象,因为你不确定用户会不会用要测试的功能,用户对测试的功能有自主权,这时候只能从每天流量中随机选取; 2.这个可以参考第5节课如何选取实验单位,结合测试的具体内容具体分析,有些实验需要一个用户只在一个组(比如为了保持用户体验),有的实验则不需要,那么这时候一个用户可以既在实验组又可以在对照组; 3. 这里的话应该是个样本量不足的问题,那么最简单的方法就是延长时间是样本量达标; 4. 这里如果要用A/B/n的话实验组可以分别为1万,2万和3万,共用的对照组需要3万,因为要同时满足3个实验; 5. 实验组不能减少,因为如果只用一个实验组同时测3个功能的话,即使指标有显著变化,我们并不能确定到底是哪一个指标的作用,无法具体归因,所以每一个变化都要一个新的实验组。