=Q

下载APP




01 | 容量保障的目标: 容量保障的目标是什么? 该如何度量?

2021-05-12 吴骏龙

容量保障核心技术与实战

进入课程 >



讲述: 吴骏龙

时长 15:22 大小 14.08M



你好,我是吴骏龙,欢迎和我一起学习容量保障。

俗话说万事开头难,在没有弄清楚目标和需求之前,很难进行容量保障,这就好比建筑图纸没有设计出来之前,你肯定不会开始砌墙。此外,不同角色看待容量的视角也是不一样的,对用户来说可能是想用的功能正常,访问速度快;而对技术人员来说,则是某个性能指标或可用性指标达到可靠的范围。





在今天这一讲中,我会着重和你讨论技术视角的目标,但同时也要明确,任何技术目标最终都是要体现到业务,也就是终端用户上的,**脱离业务场景制定容量保障的目标,几乎肯定会跑偏**。因为不同业务场景对于容量保障的要求是不一样的。

举一个极端的例子,如果我们面对的是企事业单位的某个内部系统,有着非常稳定的用户规模和几乎不变的产品功能,那么容量保障就是基于固定用户量的一次性保障工作。相反,如果是大型电商系统,业务场景有明显的流量峰值,且经常举办大促活动,容量保障就是一部"跌宕起伏的连续剧"。

容量保障的目标是什么?

那么,容量保障的目标究竟是什么呢?我们先来回答这个问题吧。

总结一下其实就两句话:

第一,以尽可能小的成本确保系统当前和未来的容量充足,即容量规划;

第二,解决已知的容量问题,预防未知的容量问题,即容量治理。

我们的这门课,就是围绕这两方面层层展开的。

你可以按这样的思路去理解容量保障的目标。首先,成本是容量保障的一个制约条件,容量保障不是无限保障,公司对服务器等 IT 资源的投入,对容量保障人力资源的投入等等,可能都会设置上限,这些都是成本上的约束。

在控制成本的基础上,我们要保障服务容量充足,即服务的各项资源消耗和业务指标保持在一个相对安全的范围内,这个范围可以是推算出来的,也可以是通过容量测试验证出来的,亦可以是真实流量体现出来的,我们将其称之为"安全水位"。

最后,分布式系统中充满了不确定性,网络可能抖三抖,硬盘可能崩一崩,我们一方面要尽可能在这种不可靠的环境下预防容量问题的发生,又要在出现容量问题时,有能力在短时间内消除影响,甚至是全自动的进行止损,这一点直接影响着服务可用性和用户体验。

做到了这些,容量保障的目标自然就达成了。

容量保障目标的量化

在明确了目标之后,我们需要拆解出一些具体的量化指标,以确保目标的有效达成。换言之,如果公司将容量保障的任务交给你来完成,你怎么证明自己的工作完成得好不好呢?

这时候,你就需要去量化目标,用数据说话。一个不能量化的目标,本身就是难以实施的目标,这也是为何我们在制定各种目标时都建议输出度量指标的原因,关键结果是由量化指标的形式呈现的。

那么,容量保障工作中有哪些关键的量化指标呢?

1. 服务等级协议 (SLA)

通俗地说, SLA 就是对服务可用性的一个保证,它可以细分为 SLI 和 SLO。其中, SLI 定义测量的具体指标,如 QPS、带宽等; SLO 定义服务提供功能的期望状态,如 QPS 99 线≤100ms。

SLA 用一个简单的公式来描述就是: SLA = SLO + 后果。 这里的后果指的是不满足 SLO 情况下的补偿协议,比如赔款、延长使用期,等等。

可用性是互联网系统提供服务的根本,因此用 SLA 作为容量保障目标的量化指标也是非常常见的。当然,不止是容量问题,有很多因素都有可能影响 SLA, 比如:线上漏测的 Bug、网络抖动、服务器断电等等,因此需要识别出影响 SLA 的容量问题,再判断是否满足目标。

举个具体的例子, 我们要求系统整体可用性 SLA 为 4 个 9 (99.99%), 即每年不可用时长≤52.56 分钟 (1 年: 8760 小时 × 0.0001 = 52.56 分钟)。

基于这个整体 SLA 要求,并综合考虑历年容量问题对服务可用性的影响比例(比如占比为 1/5),最终设定容量问题造成的可用性损失不高于 10 分钟(52.26 / 5≈10 分钟),这就是一个明确的目标,基于这个目标拆解策略是可衡量的。

不过, 虽然 SLA 是一个很好的指标, 但也是众所周知的易量化、难测量。

举个例子,有一项 SLA 承诺了团队将在 24 小时内解决用户上报的问题,但它却没有讲清楚如果客户没有提供足够的信息,反复沟通的时间如何计算? 24 小时是否包含这些时间?这些信息是必须要落实的,但其实很少有团队能将 SLA 描述细化到这个程度。因此,很多 SLA 的制定其实是不太切合实际的,我们应该用尽可能浅显易懂的语言,围绕业务或用户的实际需求,制定能测量、能理解、有效的 SLA。

上面说了一个反面教材,我针对容量保障工作再给你一个优秀的案例吧。

如下图所示,我们将交易链路下单接口的成功率≥95%作为 SLA 的一部分,并且承诺低于该成功率的时长不超过 1 分钟,这就是一个容易理解且可测量的 SLA,通过对下单接口的监控就可以观测。交易链路的容量问题有导致下单成功率下跌的可能性,因此作为容量保障的目标也是合理的。



注释:图中OOSLA = Out of SLA,指不满足SLA的时段

2. QPS/TPS

第二个关键的量化指标, QPS/TPS, 我们先来复习一下它们的含义:

QPS (Queries per Second) 指的是每秒查询率,是一台服务器每秒能够响应的查询次数,即 1 秒内完成的请求数量,一般针对读请求居多。

TPS (Transactions per Second) 指的是每秒处理的事务数,一般针对写请求居多。


如果你觉得不够形象,可以想象一下百度的搜索页面,假设我们将这个页面的展示过程视为是一个事务,每秒对这个页面的请求就形成了 TPS,其中可能包含对若干页面内请求的 QPS,即 1TPS = 多 QPS。如果我们只是请求一个静态页面,页面加载不包含其他查询请求,那么这里 TPS 和 QPS 就是对等的,即 1TPS = 1QPS。

QPS/TPS 是容量保障目标中最常见的指标,**我们通常说"系统容量是否足够",一般就是** 指系统或服务能否在可接受的响应时间和成功率下支撑目标 QPS/TPS。

不过在实际工作中,我们有时可能无法直接给出 QPS/TPS 的目标值,比如说,针对某个将要上线的大促活动,业务方预估的活动热度往往是以业务指标的形式呈现的,如 PV (Page View)、UV (Unique View)、DAU (Daily Active User)等,我们需要将其转换为 QPS/TPS,才能作为容量保障可实施的技术目标。

为了加深理解, 我来出一道应用题。

这里有一个活动页面,页面上分为 A、B 和 C 三个区域,进入页面分别调用 getAct()、getAct2() 和 getAct3()接口各一次,这些接口的调用链路又会涉及 a()、b()、c()三个接口,调用关系如图所示。这时,如果业务运营方给到这个页面在活动期间 (1 天)的总 PV 预估是 1000 万,求 a()接口的预估 QPS 是多少?



首先,1000万PV是分布在整个活动期间的,但不一定是均匀分布的。假设我们根据二八原则,也就是80%的PV分布在20%的时间内,4.8小时中将有800万PV,平均每秒463PV。

由于进入该页面 (1 次 PV) 对应 getAct()和 getAct2()接口各调用一次,那么对 a()接口的调用总共就是 2 次,我们可以得出 a()接口的预估 QPS 为 926,这就是该接口在活动期间的容量保障目标。

总结一下,不论是计算 QPS 还是 TPS,首先需要对服务调用链路非常熟悉,梳理出调用关系,最好能够形成类似上面例子中的调用关系图,这样会更清晰易读;其次,虽然针对页面入口的流量是等比例调用的,但根据上述例子我们也看到了,1次 PV 转换到 a()接口变成了2次调用,这意味着对下游服务的调用量很有可能会被放大,这些扩散比是需要重点计算的;最后,如果是针对局部活动的流量预估,还需要考虑到接口在其他链路上的背景流量,也需要一并计算在内,例子中的c()接口就存在这样的背景流量。

如果你感兴趣的话可以计算一下, 对于 c() 接口的预估 QPS 应该是多少呢?

再多说一句,传统的互联网服务大多是计算密集型的,即并发量较大的类型,QPS/TPS 和响应时间比较适合作为容量目标。而对于数据存储型的服务,比如某些大数据服务,吞吐量和磁盘 IO 是比较合适的目标,因为这种类型的服务对计算量的要求不大,主要瓶颈在数据传输的速度上,具体你可以看 ② 这篇文章,解释比较全面了。可见,制定目标是要因地制宜的。

3. 用户体验

第三个关键指标是用户体验。有些容量问题尽管没有影响可用性,但会导致用户操作时响应延迟,页面打开缓慢等体验问题。想象一下,你工作了一天下班回到家,躺在床上打开某个电商 App 准备看一下有什么新品上市,结果每浏览一个商品详情页都会卡上好几秒,你会是啥心情呢?

其实,我们都希望系统始终能够为用户提供平稳、快速的用户体验,不仅要"可用",还要"用得爽"。因此,**用户体验完全可以作为容量保障更高级的目标**。将用户体验做到极致,是咱们每个互联网技术人员都应该铭记的初心。

不过,用户体验问题的定性是相对困难的,一种手段是将客户投诉或内测版本反馈作为一个维度去跟踪。另外,绝大多数用户体验是可以与系统指标或业务指标挂钩的,这些指标就可以作为目标的一部分。比如,有用户反馈某个操作等待时间特别长,其涉及的接口背后的服务器 CPU 利用率、内存利用率、响应时间、调用的消息队列延迟等信息,就都可以作为参考维度。


总结

今天这一节课,我首先介绍了不同人群看待互联网服务容量的视角区别,并明确了从技术 视角出发,结合业务场景的思路。

接下来,我重点解释了容量保障的目标,你可以将其拆解为容量规划和容量治理两部分。前者考虑在成本的约束下,将系统资源规划到最优水位;后者则主要致力于容量问题的事前防治和事后止损。

最后,我详细展开了容量保障目标的量化方式和指标选取,分别就 SLA、QPS/TPS 和用户体验三方面进行了阐述。SLA 是基于服务可用性的视角来量化容量保障目标的,QPS/TPS则是以服务处理能力作为容量保障的度量维度,用户体验是最高级的度量指标,直接以用户的感受作为容量目标。

技术指标联系业务场景,量化目标结合用户体验,是我想传达的核心思想。产品是做出来给人用的,容量保障的终极目的,也是竭尽所能给用户提供流畅的产品体验。互联网业务的快速发展对容量保障提出了越来越高的要求,今天制定的目标也许很快就会跟不上明天的发展方向,用户体验就是一个典型例子,直到今天都很少有人将其作为容量保障的目标,但它恰恰是一个产品的核心竞争力。我们应该以动态的眼光看待容量目标,不断精益求精,更好地服务用户。



课后讨论

在 "QPS/TPS" 小节中, 我留了一个小问题, 你可以计算一下 c() 接口的预估 QPS 是多少, 注意考虑清楚所有的请求来源。欢迎你给我留言, 也欢迎分享给更多的朋友一起阅读。

提建议

© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 开篇词 | 互联网时代,人人肩负容量保障的职责

下一篇 02 | 容量测试与验证: 怎样科学实施容量测试?

精选留言 (2)





烟灰小子


2021-05-14

老师, 你好。请问下同样按照二八法则, c()接口的QPS 是不是 1426, 还是说要看b()接口到c()接口的请求情况?

我的计算规则:

- 按照二八法则, getAct3() 接口的 QPS 是 463PV
- 假设b() 接口全部请求到c(),那么b()接口传递给c()接口的QPS 也是463(因为b()接口... 展开~

作者回复: 赞,回答完全正确! 这个问题的重点在于要考虑到其他页面和链路的调用流量,实际情况中这一块流量是不会直接告诉你的,你需要在梳理相关链路时留意到这一点





吧啦吧唧qqqüüvüvüvüvvvvvüvvvüvvvüvvüvüvüv

展开٧

