<u>=Q</u>

下载APP



03 案例篇 | 如何处理Page Cache难以回收产生的load飙高问题?

2020-08-25 邵亚方

Linux内核技术实战课 进入课程>



讲述: 邵亚方

时长 15:09 大小 13.88M



你好,我是邵亚方。今天这节课,我想跟你聊一聊怎么处理在生产环境中,因为 Page Cache 管理不当引起的系统 load 飙高的问题。

相信你在平时的工作中,应该会或多或少遇到过这些情形:系统很卡顿,敲命令响应非常慢;应用程序的 RT 变得很高,或者抖动得很厉害。在发生这些问题时,很有可能也是 系统 load 飙得很高。

那这是什么原因导致的呢?据我观察,大多是有三种情况:

直接内存回收引起的 load 飙高;

系统中脏页积压过多引起的 load 飙高;

系统 NUMA 策略配置不当引起的 load 飙高。

这是应用开发者和运维人员向我咨询最多的几种情况。问题看似很简单,但如果对问题产生的原因理解得不深,解决起来这类问题就会很棘手,甚至配置得不好,还会带来负面的 影响。

所以这节课,我们一起来分析下这三种情况,可以说,搞清楚了这几种情况,你差不多就能解决掉绝大部分 Page Cache 引起的 load 飙高问题了。如果你对问题的原因排查感兴趣,也不要着急,在第 5 讲,我会带你学习 load 飙高问题的分析方法。


接下来,我们就来逐一分析下这几类情况。

直接内存回收引起 load 飙高或者业务时延抖动

直接内存回收是指在进程上下文同步进行内存回收,那么直接内存回收具体是怎么引起load 飙高的呢?

因为直接内存回收是在进程申请内存的过程中同步进行的回收,而这个回收过程可能会消耗很多时间,进而导致进程的后续行为都被迫等待,这样就会造成很长时间的延迟,以及系统的 CPU 利用率会升高,最终引起 load 飙高。

我们详细地描述一下这个过程,为了尽量不涉及太多技术细节,我会用一张图来表示,这 样你理解起来会更容易。




内存回收过程

从图里你可以看到,在开始内存回收后,首先进行后台异步回收(上图中蓝色标记的地方),这不会引起进程的延迟;如果后台异步回收跟不上进行内存申请的速度,就会开始同步阻塞回收,导致延迟(上图中红色和粉色标记的地方,这就是引起 load 高的地址)。

那么,针对直接内存回收引起 load 飙高或者业务 RT 抖动的问题,一个解决方案就是**及早** 地触发后台回收来避免应用程序进行直接内存回收,那具体要怎么做呢?

我们先来了解一下后台回收的原理,如图:



它的意思是: 当内存水位低于 watermark low 时,就会唤醒 kswapd 进行后台回收,然后 kswapd 会一直回收到 watermark high。

那么,我们可以增大 min_free_kbytes 这个配置选项来及早地触发后台回收,该选项最终控制的是内存回收水位,不过,内存回收水位是内核里面非常细节性的知识点我们可以先不去讨论。

vm.min_free_kbytes = 4194304

对于大于等于 128G 的系统而言,将 min_free_kbytes 设置为 4G 比较合理,这是我们在处理很多这种问题时总结出来的一个经验值,既不造成较多的内存浪费,又能避免掉绝大多数的直接内存回收。

该值的设置和总的物理内存并没有一个严格对应的关系,我们在前面也说过,如果配置不当会引起一些副作用,所以在调整该值之前,我的建议是:你可以渐进式地增大该值,比如先调整为 1G,观察 sar -B 中 pgscand 是否还有不为 0 的情况;如果存在不为 0 的情况,继续增加到 2G,再次观察是否还有不为 0 的情况来决定是否增大,以此类推。

在这里你需要注意的是,即使将该值增加得很大,还是可能存在 pgscand 不为 0 的情况 (这个略复杂,涉及到内存碎片和连续内存申请,我们在此先不展开,你知道有这么回事儿就可以了)。那么这个时候你要考虑的是,业务是否可以容忍,如果可以容忍那就没有

必要继续增加了,也就是说,增大该值并不是完全避免直接内存回收,而是尽量将直接内存回收行为控制在业务可以容忍的范围内。


这个方法可以用在 3.10.0 以后的内核上 (对应的操作系统为 CentOS-7 以及之后更新的操作系统)。

当然了,这样做也有一些缺陷:提高了内存水位后,应用程序可以直接使用的内存量就会减少,这在一定程度上浪费了内存。所以在调整这一项之前,你需要先思考一下,**应用程序更加关注什么,如果关注延迟那就适当地增大该值,如果关注内存的使用量那就适当地调小该值。**

除此之外,对 CentOS-6(对应于 2.6.32 内核版本)而言,还有另外一种解决方案:

vm.extra_free_kbytes = 4194304

那就是将 extra_free_kbytes 配置为 4G。extra_free_kbytes 在 3.10 以及以后的内核上都被废弃掉了,不过由于在生产环境中还存在大量的机器运行着较老版本内核,你使用到的也可能会是较老版本的内核,所以在这里还是有必要提一下。它的大致原理如下所示:



extra_free_kbytes 的目的是为了解决 min_free_kbyte 造成的内存浪费,但是这种做法并没有被内核主线接收,因为这种行为很难维护会带来一些麻烦,感兴趣的可以看一下这个讨论: ②add extra free kbytes tunable

总的来说,通过调整内存水位,在一定程度上保障了应用的内存申请,但是同时也带来了一定的内存浪费,因为系统始终要保障有这么多的 free 内存,这就压缩了 Page Cache 的空间。调整的效果你可以通过 /proc/zoneinfo 来观察:


```
1 $ egrep "min|low|high" /proc/zoneinfo
2 ...
3 min 7019
4 low 8773
5 high 10527
6 ...
```

其中 min、low、high 分别对应上图中的三个内存水位。你可以观察一下调整前后 min、low、high 的变化。需要提醒你的是,内存水位是针对每个内存 zone 进行设置的,所以/proc/zoneinfo 里面会有很多 zone 以及它们的内存水位,你可以不用去关注这些细节。

系统中脏页过多引起 load 飙高

接下来,我们分析下由于系统脏页过多引起 load 飙高的情况。在前一个案例中我们也提到,直接回收过程中,如果存在较多脏页就可能涉及在回收过程中进行回写,这可能会造成非常大的延迟,而且因为这个过程本身是阻塞式的,所以又可能进一步导致系统中处于D 状态的进程数增多,最终的表现就是系统的 load 值很高。

我们来看一下这张图,这是一个典型的脏页引起系统 load 值飙高的问题场景:



如图所示,如果系统中既有快速 I/O 设备,又有慢速 I/O 设备(比如图中的 ceph RBD 设备,或者其他慢速存储设备比如 HDD),直接内存回收过程中遇到了正在往慢速 I/O 设备回写的 page,就可能导致非常大的延迟。

这里我多说一点。这类问题其实是不太好去追踪的,为了更好追踪这种慢速 I/O 设备引起的抖动问题,我也给 Linux Kernel 提交了一个 patch 来进行更好的追踪: ⊘mm/page-writeback: introduce tracepoint for wait_on_page_writeback(),这种做法是在原来的基础上增加了回写的设备,这样子用户就能更好地将回写和具体设备关联起来,从而判断问题是否是由慢速 I/O 设备导致的(具体的分析方法我会在后面第 5 讲分析篇里重点来讲)。

那如何解决这类问题呢?一个比较省事的解决方案是控制好系统中积压的脏页数据。很多人知道需要控制脏页,但是往往并不清楚如何来控制好这个度,脏页控制的少了可能会影响系统整体的效率,脏页控制的多了还是会触发问题,所以我们接下来看下如何来衡量好这个"度"。

首先你可以通过 sar -r 来观察系统中的脏页个数:

```
■ 复制代码
1 $ sar -r 1
2 07:30:01 PM kbmemfree kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbcommit
                                                                     %com
3 09:20:01 PM
              5681588 2137312
                                  27.34
                                                  1807432
                                                             193016
                                                                        2
4 09:30:01 PM
              5677564 2141336
                                  27.39
                                               0 1807500
                                                                        2
                                                             204084
5 09:40:01 PM
              5679516 2139384
                                  27.36
                                               0 1807508
                                                             196696
                                                                        2
6 09:50:01 PM
              5679548 2139352
                                  27.36
                                                   1807516
                                                             196624
                                                                        2
```

kbdirty 就是系统中的脏页大小,它同样也是对 /proc/vmstat 中 nr_dirty 的解析。你可以通过调小如下设置来将系统脏页个数控制在一个合理范围:

```
vm.dirty_background_bytes = 0
vm.dirty_background_ratio = 10
vm.dirty_bytes = 0
vm.dirty_expire_centisecs = 3000
vm.dirty_ratio = 20
```

调整这些配置项有利有弊,调大这些值会导致脏页的积压,但是同时也可能减少了 I/O 的次数,从而提升单次刷盘的效率;调小这些值可以减少脏页的积压,但是同时也增加了 I/O 的次数,降低了 I/O 的效率。

至于这些值调整大多少比较合适,也是因系统和业务的不同而异,我的建议也是一边调整一边观察,将这些值调整到业务可以容忍的程度就可以了,即在调整后需要观察业务的服务质量 (SLA),要确保 SLA 在可接受范围内。调整的效果你可以通过 /proc/vmstat 来查看:

```
① 复制代码

1 $ grep "nr_dirty_" /proc/vmstat

2 nr_dirty_threshold 366998

3 nr_dirty_background_threshold 183275
```

你可以观察一下调整前后这两项的变化。**这里我要给你一个避免踩坑的提示**,解决该方案中的设置项如果设置不妥会触发一个内核 Bug,这是我在 2017 年进行性能调优时发现的一个内核 Bug,我给社区提交了一个 patch 将它 fix 掉了,具体的 commit 见

Ø writeback: schedule periodic writeback with sysctl , commit log 清晰地描述了该问题,我建议你有时间看一看。

系统 NUMA 策略配置不当引起的 load 飙高

除了我前面提到的这两种引起系统 load 飙高或者业务延迟抖动的场景之外,还有另外一种场景也会引起 load 飙高,那就是系统 NUMA 策略配置不当引起的 load 飙高。

比如说,我们在生产环境上就曾经遇到这样的问题:系统中还有一半左右的 free 内存,但还是频频触发 direct reclaim,导致业务抖动得比较厉害。后来经过排查发现是由于设置了zone reclaim mode,这是 NUMA 策略的一种。


设置 zone_reclaim_mode 的目的是为了增加业务的 NUMA 亲和性,但是在实际生产环境中很少会有对 NUMA 特别敏感的业务,这也是为什么内核将该配置从默认配置 1 修改为了默认配置 0: mm: disable zone_reclaim_mode by default ,配置为 0 之后,就避免了在其他 node 有空闲内存时,不去使用这些空闲内存而是去回收当前 node 的 Page Cache,也就是说,通过减少内存回收发生的可能性从而避免它引发的业务延迟。

那么如何来有效地衡量业务延迟问题是否由 zone reclaim 引起的呢?它引起的延迟究竟有多大呢?这个衡量和观察方法也是我贡献给 Linux Kernel 的: mm/vmscan: add tracepoints for node reclaim ,大致的思路就是利用 linux 的 tracepoint 来做这种量化分析,这是性能开销相对较小的一个方案。

我们可以通过 numactl 来查看服务器的 NUMA 信息,如下是两个 node 的服务器:

```
■ 复制代码
 1 $ numactl --hardware
2 available: 2 nodes (0-1)
3 node 0 cpus: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
4 node 0 size: 130950 MB
5 node 0 free: 108256 MB
6 node 1 cpus: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
7 node 1 size: 131072 MB
8 node 1 free: 122995 MB
9 node distances:
10 node
         0
              1
   0: 10 21
11
12
     1: 21 10
```

其中 CPU0~11, 24~35 的 local node 为 node 0; 而 CPU12~23, 36~47 的 local node 为 node 1。如下图所示:



推荐将 zone_reclaim_mode 配置为 0。

vm.zone_reclaim_mode = 0

因为相比内存回收的危害而言,NUMA带来的性能提升几乎可以忽略,所以配置为 0,利远大于弊。

好了,对于 Page Cache 管理不当引起的系统 load 飙高和业务时延抖动问题,我们就分析到这里,希望通过这篇的学习,在下次你遇到直接内存回收引起的 load 飙高问题时不再束手无策。

总的来说,这些问题都是 Page Cache 难以释放而产生的问题,那你是否想过,是不是 Page Cache 很容易释放就不会产生问题了?这个答案可能会让你有些意料不到:Page Cache 容易释放也有容易释放的问题。这到底是怎么回事呢,我们下节课来分析下这方面的案例。

课堂总结

这节课我们讲的这几个案例都是内存回收过程中引起的 load 飙高问题。关于内存回收这事,我们可以做一个形象的类比。我们知道,内存是操作系统中很重要的一个资源,它就

像我们在生活过程中很重要的一个资源——钱一样,如果你的钱(内存)足够多,那想买什么就可以买什么,而不用担心钱花完(内存用完)后要吃土(引起 load 飙高)。

但是现实情况是我们每个人用来双十一购物的钱(内存)总是有限的,在买东西(运行程序)的时候总需要精打细算,一旦预算快超了(内存快不够了),就得把一些不重要的东西(把一些不活跃的内容)从购物车里删除掉(回收掉),好腾出资金(空闲的内存)来买更想买的东西(运行需要运行的程序)。

我们讲的这几个案例都可以通过调整系统参数/配置来解决,调整系统参数/配置也是应用开发者和运维人员在发生了内核问题时所能做的改动。比如说,直接内存回收引起 load 飙高时,就去调整内存水位设置;脏页积压引起 load 飙高时,就需要去调整脏页的水位;NUMA 策略配置不当引起 load 飙高时,就去检查是否需要关闭该策略。同时我们在做这些调整的时候,一定要边调整边观察业务的服务质量,确保 SLA 是可以接受的。

如果你想要你的系统更加稳定,你的业务性能更好,你不妨去研究一下系统中的可配置项,看看哪些配置可以帮助你的业务。

课后作业

这节课我给你布置的作业是针对直接内存回收的,现在你已经知道直接内存回收容易产生问题,是我们需要尽量避免的,那么我的问题是:请你执行一些模拟程序来构造出直接内存回收的场景(小提示:你可以通过 sar -B 中的 pgscand 来判断是否有了直接内存回收)。欢迎在留言区分享你的看法。

感谢你的阅读,如果你认为这节课的内容有收获,也欢迎把它分享给你的朋友,我们下一讲见。

提建议

© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 02 基础篇 (二) | Page Cache是怎样产生和释放的?

精选留言 (2)





Geek1560

2020-08-25

老师,课程里可以拓展一下内存申请实现吗,比如内存不足,导致回收和swap等逻辑。或者有交流群吗?







docker容器里面的内存回收也会参考 vm.min_free_kbytes 等几个参数么?



