
# 加微信:642945106 发送"赠送"领取赠送精品课程

发数字"2"获取众筹列表 F#APP ®

55 | 套路篇:分析性能问题的一般步骤

2019-04-03 倪朋飞

Linux性能优化实战 进入课程>



讲述: 冯永吉 时长 12:11 大小 9.78M



你好,我是倪朋飞。

上一节,我们一起学习了,应用程序监控的基本思路,先简单回顾一下。

应用程序的监控,可以分为指标监控和日志监控两大块。

指标监控,主要是对一定时间段内的性能指标进行测量,然后再通过时间序列的方式,进 行处理、存储和告警。

而日志监控,则可以提供更详细的上下文信息,通常通过 ELK 技术栈,来进行收集、索 引和图形化展示。

在跨多个不同应用的复杂业务场景中,你还可以构建全链路跟踪系统。这样,你就可以动态跟踪调用链中各个组件的性能,生成整个应用的调用拓扑图,从而加快定位复杂应用的性能问题。

不过,如果你收到监控系统的告警,发现系统资源或者应用程序出现性能瓶颈,又该如何进一步分析它的根源呢?今天,我就分别从系统资源瓶颈和应用程序瓶颈这两个角度,带你一起来看看,性能分析的一般步骤。

# 系统资源瓶颈

首先来看系统资源的瓶颈,这也是最为常见的性能问题。

在系统监控的综合思路篇中,我曾经介绍过,系统资源的瓶颈,可以通过 USE 法,即**使用率、饱和度以及错误数这三类指标来衡量**。系统的资源,可以分为硬件资源和软件资源两类。

如 CPU、内存、磁盘和文件系统以及网络等,都是最常见的硬件资源。

而文件描述符数、连接跟踪数、套接字缓冲区大小等,则是典型的软件资源。

这样,在你收到监控系统告警时,就可以对照这些资源列表,再根据指标的不同来进行定 位。


实际上,咱们专栏前四大模块的核心,正是学会去分析这些资源瓶颈导致的性能问题。所以,当你碰到了系统资源的性能瓶颈时,前面模块的所有思路、方法以及工具,都完全可以照用。

接下来,我就从 CPU 性能、内存性能、磁盘和文件系统 I/O 性能以及网络性能等四个方面,带你回顾一下它们的分析步骤。

# CPU 性能分析

第一种最常见的系统资源是 CPU。关于 CPU 的性能分析方法,我在如何迅速分析出系统 CPU 的瓶颈中,已经为你整理了一个迅速分析 CPU 性能瓶颈的思路。

还记得这张图吗?利用 top、vmstat、pidstat、strace 以及 perf 等几个最常见的工具,获取 CPU 性能指标后,再结合进程与 CPU 的工作原理,就可以迅速定位出 CPU 性能瓶颈



实际上, top、pidstat、vmstat 这类工具所汇报的 CPU 性能指标,都源自/proc 文件系统(比如/proc/loadavg、/proc/stat、/proc/softirqs等)。这些指标,都应该通过监控系统监控起来。虽然并非所有指标都需要报警,但这些指标却可以加快性能问题的定位分析。


比如说,当你收到系统的用户 CPU 使用率过高告警时,从监控系统中直接查询到,导致 CPU 使用率过高的进程;然后再登录到进程所在的 Linux 服务器中,分析该进程的行为。

你可以使用 strace, 查看进程的系统调用汇总;也可以使用 perf 等工具,找出进程的热点函数;甚至还可以使用动态追踪的方法,来观察进程的当前执行过程,直到确定瓶颈的根源。

## 内存性能分析

说完了 CPU 的性能分析,再来看看第二种系统资源,即内存。关于内存性能的分析方法, 我在如何"快准狠"找到系统内存的问题中,也已经为你整理了一个快速分析的思路。

下面这张图,就是一个迅速定位内存瓶颈的流程。我们可以通过 free 和 vmstat 输出的性能指标,确认内存瓶颈;然后,再根据内存问题的类型,进一步分析内存的使用、分配、泄漏以及缓存等,最后找出问题的来源。




同 CPU 性能一样,很多内存的性能指标,也来源于 /proc 文件系统(比如 /proc/meminfo、/proc/slabinfo 等),它们也都应该通过监控系统监控起来。这样,当 你收到内存告警时,就可以从监控系统中,直接得到上图中的各项性能指标,从而加快性能问题的定位过程。

比如说,当你收到内存不足的告警时,首先可以从监控系统中。找出占用内存最多的几个进程。然后,再根据这些进程的内存占用历史,观察是否存在内存泄漏问题。确定出最可疑的进程后,再登录到进程所在的 Linux 服务器中,分析该进程的内存空间或者内存分配,最后弄清楚进程为什么会占用大量内存。

# 磁盘和文件系统 I/O 性能分析

接下来,我们再来看第三种系统资源,即磁盘和文件系统的 I/O。关于磁盘和文件系统的 I/O 性能分析方法,我在如何迅速分析出系统 I/O 的瓶颈中也已经为你整理了一个快速分析 的思路。

我们来看下面这张图。当你使用 iostat ,发现磁盘 I/O 存在性能瓶颈 (比如 I/O 使用率过高、响应时间过长或者等待队列长度突然增大等)后,可以再通过 pidstat、 vmstat 等,确认 I/O 的来源。接着,再根据来源的不同,进一步分析文件系统和磁盘的使用率、缓存以及进程的 I/O 等,从而揪出 I/O 问题的真凶。



同 CPU 和内存性能类似,很多磁盘和文件系统的性能指标,也来源于 /proc 和 /sys 文件系统(比如 /proc/diskstats、/sys/block/sda/stat 等)。自然,它们也应该通过监控系统监控起来。这样,当你收到 I/O 性能告警时,就可以从监控系统中,直接得到上图中的各项性能指标,从而加快性能定位的过程。

比如说,当你发现某块磁盘的 I/O 使用率为 100% 时,首先可以从监控系统中,找出 I/O 最多的进程。然后,再登录到进程所在的 Linux 服务器中,借助 strace、lsof、perf 等工

具,分析该进程的 I/O 行为。最后,再结合应用程序的原理,找出大量 I/O 的原因。

#### 网络性能分析

最后的网络性能,其实包含两类资源,即网络接口和内核资源。在<u>网络性能优化的几个思路</u>中,我也曾提到过,网络性能的分析,要从 Linux 网络协议栈的原理来切入。下面这张图,就是 Linux 网络协议栈的基本原理,包括应用层、套机字接口、传输层、网络层以及链路层等。



而要分析网络的性能,自然也是要从这几个协议层入手,通过使用率、饱和度以及错误数这几类性能指标,观察是否存在性能问题。比如:

在链路层,可以从网络接口的吞吐量、丢包、错误以及软中断和网络功能卸载等角度分析;

在网络层,可以从路由、分片、叠加网络等角度进行分析;

在传输层,可以从 TCP、UDP 的协议原理出发,从连接数、吞吐量、延迟、重传等角度进行分析;

在应用层,可以从应用层协议(如 HTTP 和 DNS)、请求数(QPS)、套接字缓存等角度进行分析。

同前面几种资源类似,网络的性能指标也都来源于内核,包括 /proc 文件系统(如 /proc/net)、网络接口以及 conntrack 等内核模块。这些指标同样需要被监控系统监控。这样,当你收到网络告警时,就可以从监控系统中,查询这些协议层的各项性能指标,从而更快定位出性能问题。

比如,当你收到网络不通的告警时,就可以从监控系统中,查找各个协议层的丢包指标,确认丢包所在的协议层。然后,从监控系统的数据中,确认网络带宽、缓冲区、连接跟踪数等软硬件,是否存在性能瓶颈。最后,再登录到发生问题的 Linux 服务器中,借助 netstat、tcpdump、bcc 等工具,分析网络的收发数据,并且结合内核中的网络选项以及 TCP 等网络协议的原理,找出问题的来源。

#### 应用程序瓶颈

除了以上这些来自网络资源的瓶颈外,还有很多瓶颈,其实直接来自应用程序。比如,最典型的应用程序性能问题,就是吞吐量(并发请求数)下降、错误率升高以及响应时间增大。

不过,在我看来,这些应用程序性能问题虽然各种各样,但就其本质来源,实际上只有三种,也就是资源瓶颈、依赖服务瓶颈以及应用自身的瓶颈。

第一种资源瓶颈,其实还是指刚才提到的 CPU、内存、磁盘和文件系统 I/O、网络以及内核资源等各类软硬件资源出现了瓶颈,从而导致应用程序的运行受限。对于这种情况,我们就可以用前面系统资源瓶颈模块提到的各种方法来分析。

第二种依赖服务的瓶颈,也就是诸如数据库、分布式缓存、中间件等应用程序,直接或者间接调用的服务出现了性能问题,从而导致应用程序的响应变慢,或者错误率升高。这说白了就是跨应用的性能问题,使用全链路跟踪系统,就可以帮你快速定位这类问题的根源。

最后一种,应用程序自身的性能问题,包括了多线程处理不当、死锁、业务算法的复杂度过高等等。对于这类问题,在我们前面讲过的应用程序指标监控以及日志监控中,观察关键环节的耗时和内部执行过程中的错误,就可以帮你缩小问题的范围。

不过,由于这是应用程序内部的状态,外部通常不能直接获取详细的性能数据,所以就需要应用程序在设计和开发时,就提供出这些指标,以便监控系统可以了解应用程序的内部运行

状态。

如果这些手段过后还是无法找出瓶颈,你还可以用系统资源模块提到的各类进程分析工具, 来进行分析定位。比如:

你可以用 strace, 观察系统调用;

使用 perf 和火焰图,分析热点函数;

甚至使用动态追踪技术,来分析进程的执行状态。

当然,系统资源和应用程序本来就是相互影响、相辅相成的一个整体。实际上,很多资源瓶颈,也是应用程序自身运行导致的。比如,进程的内存泄漏,会导致系统内存不足;进程过多的 I/O 请求,会拖慢整个系统的 I/O 请求等。

所以,很多情况下,资源瓶颈和应用自身瓶颈,其实都是同一个问题导致的,并不需要我们重复分析。

## 小结

今天,我带你从系统资源瓶颈和应用程序瓶颈这两个角度,梳理了性能问题分析的一般步骤。

从系统资源瓶颈的角度来说, USE 法是最为有效的方法,即从使用率、饱和度以及错误数 这三个方面,来分析 CPU、内存、磁盘和文件系统 I/O、网络以及内核资源限制等各类软 硬件资源。关于这些资源的分析方法,我也带你一起回顾了咱们专栏前面几大模块的分析套路。

从应用程序瓶颈的角度来说,我们可以把性能问题的来源,分为资源瓶颈、依赖服务瓶颈以 及应用自身瓶颈这三类。

资源瓶颈跟系统资源瓶颈,本质是一样的。

依赖服务瓶颈,你可以使用全链路跟踪系统进行定位。

而应用自身的问题,你可以通过系统调用、热点函数,或者应用自身的指标监控以及日志 监控等,进行分析定位。 值得注意的是,虽然我把瓶颈分为了系统和应用两个角度,但在实际运行时,这两者往往是相辅相成、相互影响的。**系统是应用的运行环境,系统的瓶颈会导致应用的性能下降;而应用的不合理设计,也会引发系统资源的瓶颈**。我们做性能分析,就是要结合应用程序和操作系统的原理,揪出引发问题的真凶。

## 思考

最后,我想邀请你一起来聊聊,你平时是怎么分析和定位性能问题的?有没有哪个印象深刻的经历可以跟我分享呢?你可以结合我的讲述,总结自己的思路。

欢迎在留言区和我讨论,也欢迎把这篇文章分享给你的同事、朋友。我们一起在实战中演练,在交流中进步。



© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 54 | 套路篇:应用监控的一般思路

下一篇 56 | 套路篇:优化性能问题的一般方法

