回结果的精度可能不一样。手机 GPS 的坐标系统可能具有极高的精度,而 IP 地址的精度就要差很多。根据 Geolocation API 规范:

地理位置信息的主要来源是 GPS 和 IP 地址、射频识别 (RFID)、Wi-Fi 及蓝牙 Mac 地址、GSM/CDMA 蜂窝 ID 以及用户输入等信息。

注意 浏览器也可能会利用 Google Location Service (Chrome 和 Firefox)等服务确定位置。有时候,你可能会发现自己并没有 GPS,但浏览器给出的坐标却非常精确。浏览器会收集所有可用的无线网络,包括 Wi-Fi 和蜂窝信号。拿到这些信息后,再去查询网络数据库。这样就可以精确地报告出你的设备位置。

要获取浏览器当前的位置,可以使用 getCurrentPosition()方法。这个方法返回一个Coordinates 对象,其中包含的信息不一定完全依赖宿主系统的能力:

```
// getCurrentPosition()会以 position 对象为参数调用传入的回调函数 navigator.geolocation.getCurrentPosition((position) => p = position);
```

这个 position 对象中有一个表示查询时间的时间戳,以及包含坐标信息的 Coordinates 对象:

```
console.log(p.timestamp); // 1525364883361
console.log(p.coords); // Coordinates {...}
```

Coordinates 对象中包含标准格式的经度和纬度,以及以米为单位的精度。精度同样以确定设备位置的机制来判定。

```
console.log(p.coords.latitude, p.coords.longitude);  // 37.4854409, -122.2325506
console.log(p.coords.accuracy);  // 58
```

Coordinates 对象包含一个 altitude (海拔高度)属性,是相对于 1984 世界大地坐标系 (World Geodetic System, 1984) 地球表面的以米为单位的距离。此外也有一个 altitudeAccuracy 属性,这个精度值单位也是米。为了取得 Coordinates 中包含的这些信息,当前设备必须具备相应的能力(比如 GPS 或高度计)。很多设备因为没有能力测量高度,所以这两个值经常有一个或两个是空的。

Coordinates 对象包含一个 speed 属性,表示设备每秒移动的速度。还有一个 heading (朝向) 属性,表示相对于正北方向移动的角度(0 ≤ heading < 360)。为获取这些信息,当前设备必须具备相应的能力(比如加速计或指南针)。很多设备因为没有能力测量高度,所以这两个值经常有一个是空的,或者两个都是空的。

注意 设备不会根据两点的向量来测量速度和朝向。不过,如果可能的话,可以尝试基于 两次连续的测量数据得到的向量来手动计算。当然,如果向量的精度不够,那么计算结果 的精度肯定也不够。

获取浏览器地理位置并不能保证成功。因此 getCurrentPosition()方法也接收失败回调函数作为第二个参数,这个函数会收到一个 PositionError 对象。在失败的情况下,PositionError 对象中会包含一个 code 属性和一个 message 属性,后者包含对错误的简短描述。code 属性是一个整数,表示以下 3 种错误。

- □ PERMISSION_DENIED: 浏览器未被允许访问设备位置。页面第一次尝试访问 Geolocation API 时,浏览器会弹出确认对话框取得用户授权(每个域分别获取)。如果返回了这个错误码,则要 么是用户不同意授权,要么是在不安全的环境下访问了 Geolocation API。message 属性还会提供额外信息。
- □ POSITION_UNAVAILABLE: 系统无法返回任何位置信息。这个错误码可能代表各种失败原因,但相对来说并不常见,因为只要设备能上网,就至少可以根据 IP 地址返回一个低精度的坐标。
- □ TIMEOUT: 系统不能在超时时间内返回位置信息。关于如何配置超时,会在后面介绍。

```
// 浏览器会弹出确认对话框请用户允许访问 Geolocation API
// 这个例子显示了用户拒绝之后的结果
navigator.geolocation.getCurrentPosition(
  () => \{\},
  (e) => {
   console.log(e.code);
                         // 1
   console.log(e.message); // User denied Geolocation
);
// 这个例子展示了在不安全的上下文中执行代码的结果
navigator.geolocation.getCurrentPosition(
  () => \{\},
  (e) => {
   console.log(e.code);
   console.log(e.message); // Only secure origins are allowed
);
```

Geolocation API 位置请求可以使用 PositionOptions 对象来配置,作为第三个参数提供。这个对象支持以下 3 个属性。

- □ enableHighAccuracy: 布尔值, true 表示返回的值应该尽量精确,默认值为 false。默认情况下,设备通常会选择最快、最省电的方式返回坐标。这通常意味着返回的是不够精确的坐标。比如,在移动设备上,默认位置查询通常只会采用 Wi-Fi 和蜂窝网络的定位信息。而在enableHighAccuracy为 true的情况下,则会使用设备的 GPS 确定设备位置,并返回这些值的混合结果。使用 GPS 会更耗时、耗电,因此在使用 enableHighAccuracy 配置时要仔细权衡一下。
- □ timeout: 毫秒,表示在以 TIMEOUT 状态调用错误回调函数之前等待的最长时间。默认值是 0xFFFFFFF (2³²-1)。0表示完全跳过系统调用而立即以 TIMEOUT 调用错误回调函数。
- □ maximumAge: 毫秒,表示返回坐标的最长有效期,默认值为 0。因为查询设备位置会消耗资源,所以系统通常会缓存坐标并在下次返回缓存的值(遵从位置缓存失效策略)。系统会计算缓存期,如果 Geolocation API 请求的配置要求比缓存的结果更新,则系统会重新查询并返回值。0表示强制系统忽略缓存的值,每次都重新查询。而 Infinity 会阻止系统重新查询,只会返回缓存的值。JavaScript 可以通过检查 Position 对象的 timestamp 属性值是否重复来判断返回的是不是缓存值。

2. Connection State 和 NetworkInformation API

浏览器会跟踪网络连接状态并以两种方式暴露这些信息:连接事件和 navigator.onLine 属性。 在设备连接到网络时,浏览器会记录这个事实并在 window 对象上触发 online 事件。相应地,当设备 13

断开网络连接后,浏览器会在 window 对象上触发 offline 事件。任何时候,都可以通过 navigator. onLine 属性来确定浏览器的联网状态。这个属性返回一个布尔值,表示浏览器是否联网。

```
const connectionStateChange = () => console.log(navigator.onLine);
window.addEventListener('online', connectionStateChange);
window.addEventListener('offline', connectionStateChange);

// 设备联网时:
// true
// 设备断网时:
// false
```

当然,到底怎么才算联网取决于浏览器与系统实现。有些浏览器可能会认为只要连接到局域网就算 "在线",而不管是否真正接入了互联网。

navigator 对象还暴露了 NetworkInformation API, 可以通过 navigator.connection 属性使用。这个 API 提供了一些只读属性,并为连接属性变化事件处理程序定义了一个事件对象。

以下是 NetworkInformation API 暴露的属性。

- □ downlink:整数,表示当前设备的带宽(以 Mbit/s 为单位),舍入到最接近的 25kbit/s。这个值可能会根据历史网络吞吐量计算,也可能根据连接技术的能力来计算。
- □ downlinkMax:整数,表示当前设备最大的下行带宽(以 Mbit/s 为单位),根据网络的第一跳来确定。因为第一跳不一定反映端到端的网络速度,所以这个值只能用作粗略的上限值。
- □ effectiveType:字符串枚举值,表示连接速度和质量。这些值对应不同的蜂窝数据网络连接技术,但也用于分类无线网络。这个值有以下4种可能。
 - slow-2g
 - ➤ 往返时间 > 2000ms
 - ▶ 下行带宽 < 50kbit/s
 - 2q
 - ➤ 2000ms > 往返时间 ≥ 1400ms
 - ➤ 70kbit/s > 下行带宽 ≥ 50kbit/s
 - 3g
 - ➤ 1400ms > 往返时间 ≥ 270ms
 - ➤ 700kbit/s > 下行带宽 ≥ 70kbit/s
 - 4g
 - ▶ 270ms > 往返时间 ≥ 0ms
 - ▶ 下行带宽 ≥ 700kbit/s
- □ rtt: 毫秒,表示当前网络实际的往返时间,舍入为最接近的 25 毫秒。这个值可能根据历史网络吞吐量计算,也可能根据连接技术的能力来计算。
- □ type:字符串枚举值,表示网络连接技术。这个值可能为下列值之一。
 - bluetooth: 蓝牙。
 - cellular: 蜂窝。
 - ethernet: 以太网。
 - none: 无网络连接。相当于 navigator.onLine === false。

- mixed: 多种网络混合。
- other: 其他。
- unknown: 不确定。
- wifi: Wi-Fi
- wimax: WiMAX
- □ saveData: 布尔值,表示用户设备是否启用了"节流"(reduced data)模式。
- □ onchange: 事件处理程序, 会在任何连接状态变化时激发一个 change 事件。可以通过 navigator. connection.addEventListener('change',changeHandler)或 navigator.connection. onchange = changeHandler 等方式使用。

3. Battery Status API

浏览器可以访问设备电池及充电状态的信息。navigator.getBattery()方法会返回一个期约实 例,解决为一个 BatteryManager 对象。

```
navigator.getBattery().then((b) => console.log(b));
// BatteryManager { ... }
```

BatteryManager 包含 4 个只读属性,提供了设备电池的相关信息。

- □ charging: 布尔值,表示设备当前是否正接入电源充电。如果设备没有电池,则返回 true。
- □ chargingTime:整数,表示预计离电池充满还有多少秒。如果电池已充满或设备没有电池,则
- □ dischargingTime:整数,表示预计离电量耗尽还有多少秒。如果设备没有电池,则返回 Infinity。
- □ level: 浮点数,表示电量百分比。电量完全耗尽返回 0.0,电池充满返回 1.0。如果设备没有电 池,则返回1.0。

这个 API 还提供了 4 个事件属性,可用于设置在相应的电池事件发生时调用的回调函数。可以通过 给 BatteryManager 添加事件监听器,也可以通过给事件属性赋值来使用这些属性。

- □ onchargingchange
- onchargingtimechange
- ondischargingtimechange

```
□ onlevelchange
navigator.getBattery().then((battery) => {
  // 添加充电状态变化时的处理程序
 const chargingChangeHandler = () => console.log('chargingchange');
 battery.onchargingchange = chargingChangeHandler;
  // 或
 battery.addEventListener('chargingchange', chargingChangeHandler);
  // 添加充电时间变化时的处理程序
 const chargingTimeChangeHandler = () => console.log('chargingtimechange');
```

battery.onchargingtimechange = chargingTimeChangeHandler;

// 或

battery.addEventListener('chargingtimechange', chargingTimeChangeHandler);

// 添加放电时间变化时的处理程序

const dischargingTimeChangeHandler = () => console.log('dischargingtimechange'); battery.ondischargingtimechange = dischargingTimeChangeHandler;

battery.addEventListener('dischargingtimechange', dischargingTimeChangeHandler);

```
// 添加电量百分比变化时的处理程序
const levelChangeHandler = () => console.log('levelchange');
battery.onlevelChange = levelChangeHandler;
// 或
battery.addEventListener('levelchange', levelChangeHandler);
});
```

13.3.3 硬件

浏览器检测硬件的能力相当有限。不过, navigator 对象还是通过一些属性提供了基本信息。

1. 处理器核心数

navigator.hardwareConcurrency 属性返回浏览器支持的逻辑处理器核心数量,包含表示核心数的一个整数值(如果核心数无法确定,这个值就是1)。关键在于,这个值表示浏览器可以并行执行的最大工作线程数量,不一定是实际的 CPU 核心数。

2. 设备内存大小

navigator.deviceMemory 属性返回设备大致的系统内存大小,包含单位为 GB 的浮点数(舍入为最接近的2的幂:512MB返回0.5,4GB返回4)。

3. 最大触点数

navigator.maxTouchPoints属性返回触摸屏支持的最大关联触点数量,包含一个整数值。

13.4 小结

客户端检测是 JavaScript 中争议最多的话题之一。因为不同浏览器之间存在差异,所以经常需要根据浏览器的能力来编写不同的代码。客户端检测有不少方式,但下面两种用得最多。

- □ 能力检测,在使用之前先测试浏览器的特定能力。例如,脚本可以在调用某个函数之前先检查 它是否存在。这种客户端检测方式可以让开发者不必考虑特定的浏览器或版本,而只需关注某 些能力是否存在。能力检测不能精确地反映特定的浏览器或版本。
- □ 用户代理检测,通过用户代理字符串确定浏览器。用户代理字符串包含关于浏览器的很多信息,通常包括浏览器、平台、操作系统和浏览器版本。用户代理字符串有一个相当长的发展史,很多浏览器都试图欺骗网站相信自己是别的浏览器。用户代理检测也比较麻烦,特别是涉及 Opera 会在代理字符串中隐藏自己信息的时候。即使如此,用户代理字符串也可以用来确定浏览器使用的渲染引擎以及平台,包括移动设备和游戏机。

在选择客户端检测方法时,首选是使用能力检测。特殊能力检测要放在次要位置,作为决定代码逻辑的参考。用户代理检测是最后一个选择,因为它过于依赖用户代理字符串。

浏览器也提供了一些软件和硬件相关的信息。这些信息通过 screen 和 navigator 对象暴露出来。 利用这些 API,可以获取关于操作系统、浏览器、硬件、设备位置、电池状态等方面的准确信息。

第14章

DOM

本章内容

- □ 理解文档对象模型(DOM)的构成
- □ 节点类型
- □ 浏览器兼容性
- □ MutationObserver 接口



文档对象模型(DOM, Document Object Model)是 HTML 和 XML 文档的编程接口。DOM 表示由多层节点构成的文档,通过它开发者可以添加、删除和修改页面的各个部分。脱胎于网景和微软早期的动态 HTML(DHTML,Dynamic HTML),DOM 现在是真正跨平台、语言无关的表示和操作网页的方式。

DOM Level 1 在 1998 年成为 W3C 推荐标准,提供了基本文档结构和查询的接口。本章之所以介绍 DOM,主要因为它与浏览器中的 HTML 网页相关,并且在 JavaScript 中提供了 DOM API。


注意 IE8 及更低版本中的 DOM 是通过 COM 对象实现的。这意味着这些版本的 IE 中, DOM 对象跟原生 JavaScript 对象具有不同的行为和功能。

14.1 节点层级

任何 HTML 或 XML 文档都可以用 DOM 表示为一个由节点构成的层级结构。节点分很多类型,每种类型对应着文档中不同的信息和(或)标记,也都有自己不同的特性、数据和方法,而且与其他类型有某种关系。这些关系构成了层级,让标记可以表示为一个以特定节点为根的树形结构。以下面的 HTML 为例:

```
<html>
    <head>
        <title>Sample Page</title>
    </head>
    <body>
        Hello World!
    </body>
</html>
```

如果表示为层级结构,则如图 14-1 所示。



其中,document 节点表示每个文档的根节点。在这里,根节点的唯一子节点是<html>元素,我们称之为文档元素(documentElement)。文档元素是文档最外层的元素,所有其他元素都存在于这个元素之内。每个文档只能有一个文档元素。在 HTML 页面中,文档元素始终是<html>元素。在 XML 文档中,则没有这样预定义的元素,任何元素都可能成为文档元素。

HTML 中的每段标记都可以表示为这个树形结构中的一个节点。元素节点表示 HTML 元素,属性 节点表示属性,文档类型节点表示文档类型,注释节点表示注释。DOM 中总共有 12 种节点类型,这些 类型都继承一种基本类型。

14.1.1 Node 类型

DOM Level 1 描述了名为 Node 的接口,这个接口是所有 DOM 节点类型都必须实现的。Node 接口在 JavaScript 中被实现为 Node 类型,在除 IE 之外的所有浏览器中都可以直接访问这个类型。在 JavaScript 中,所有节点类型都继承 Node 类型,因此所有类型都共享相同的基本属性和方法。

每个节点都有 nodeType 属性,表示该节点的类型。节点类型由定义在 Node 类型上的 12 个数值常量表示:

- □ Node.ELEMENT NODE (1)
- □ Node.ATTRIBUTE_NODE (2)
- □ Node.TEXT_NODE (3)
- □ Node.CDATA SECTION NODE (4)

```
□ Node.ENTITY_REFERENCE_NODE (5)
□ Node.ENTITY_NODE (6)
□ Node.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE (7)
□ Node.COMMENT_NODE (8)
□ Node.DOCUMENT_NODE (9)
□ Node.DOCUMENT_TYPE_NODE (10)
□ Node.DOCUMENT_FRAGMENT_NODE (11)
□ Node.NOTATION_NODE (12)

节点类型可通过与这些常量比较来确定,比如:
if (someNode.nodeType == Node.ELEMENT_NODE) {
    alert("Node is an element.");
}
```

这个例子比较了 someNode.nodeType 与 Node.ELEMENT_NODE 常量。如果两者相等,则意味着 someNode 是一个元素节点。

浏览器并不支持所有节点类型。开发者最常用到的是元素节点和文本节点。本章后面会讨论每种节点受支持的程度及其用法。

1. nodeName 与 nodeValue

nodeName 与 nodeValue 保存着有关节点的信息。这两个属性的值完全取决于节点类型。在使用这两个属性前,最好先检测节点类型,如下所示:

```
if (someNode.nodeType == 1){
  value = someNode.nodeName; // 会显示元素的标签名
}
```

在这个例子中,先检查了节点是不是元素。如果是,则将其 nodeName 的值赋给一个变量。对元素而言,nodeName 始终等于元素的标签名,而 nodeValue 则始终为 null。

2. 节点关系

文档中的所有节点都与其他节点有关系。这些关系可以形容为家族关系,相当于把文档树比作家谱。在 HTML 中,<body>元素是<html>元素的子元素,而<html>元素则是<body>元素的父元素。<head>元素是<body>元素的同胞元素,因为它们有共同的父元素<html>。

每个节点都有一个 childNodes 属性,其中包含一个 NodeList 的实例。NodeList 是一个类数组对象,用于存储可以按位置存取的有序节点。注意,NodeList 并不是 Array 的实例,但可以使用中括号访问它的值,而且它也有 length 属性。NodeList 对象独特的地方在于,它其实是一个对 DOM 结构的查询,因此 DOM 结构的变化会自动地在 NodeList 中反映出来。我们通常说 NodeList 是实时的活动对象,而不是第一次访问时所获得内容的快照。

下面的例子展示了如何使用中括号或使用 item()方法访问 NodeList 中的元素:

```
let firstChild = someNode.childNodes[0];
let secondChild = someNode.childNodes.item(1);
let count = someNode.childNodes.length;
```

无论是使用中括号还是 item()方法都是可以的,但多数开发者倾向于使用中括号,因为它是一个类数组对象。注意,length 属性表示那一时刻 NodeList 中节点的数量。使用 Array.prototype.slice()可以像前面介绍 arguments 时一样把 NodeList 对象转换为数组。比如:

let arrayOfNodes = Array.prototype.slice.call(someNode.childNodes,0);

当然,使用 ES6的 Array.from()静态方法,可以替换这种笨拙的方式:

let arrayOfNodes = Array.from(someNode.childNodes);

每个节点都有一个 parentNode 属性,指向其 DOM 树中的父元素。childNodes 中的所有节点都有同一个父元素,因此它们的 parentNode 属性都指向同一个节点。此外,childNodes 列表中的每个节点都是同一列表中其他节点的同胞节点。而使用 previousSibling 和 nextSibling 可以在这个列表的节点间导航。这个列表中第一个节点的 previousSibling 属性是 null,最后一个节点的 nextSibling 属性也是 null,如下所示:

```
if (someNode.nextSibling === null) {
   alert("Last node in the parent's childNodes list.");
} else if (someNode.previousSibling === null) {
   alert("First node in the parent's childNodes list.");
}
```

注意,如果 childNodes 中只有一个节点,则它的 previousSibling 和 nextSibling 属性都是 null。

父节点和它的第一个及最后一个子节点也有专门属性: firstChild 和 lastChild 分别指向 childNodes 中的第一个和最后一个子节点。someNode.firstChild 的值始终等于 someNode.childNodes[0],而 someNode.lastChild 的值始终等于 someNode.childNodes[someNode.childNodes.length-1]。如果只有一个子节点,则 firstChild 和 lastChild 指向同一个节点。如果没有子节点,则 firstChild 和 lastChild 都是 null。上述这些节点之间的关系为在文档树的节点之间导航提供了方便。图 14-2 形象地展示了这些关系。




图 14-2

有了这些关系,childNodes 属性的作用远远不止是必备属性那么简单了。这是因为利用这些关系指针,几乎可以访问到文档树中的任何节点,而这种便利性是 childNodes 的最大亮点。还有一个便利的方法是 hasChildNodes(),这个方法如果返回 true 则说明节点有一个或多个子节点。相比查询 childNodes 的 length 属性,这个方法无疑更方便。

最后还有一个所有节点都共享的关系。ownerDocument 属性是一个指向代表整个文档的文档节点的指针。所有节点都被创建它们(或自己所在)的文档所拥有,因为一个节点不可能同时存在于两个或

者多个文档中。这个属性为迅速访问文档节点提供了便利,因为无需在文档结构中逐层上溯了。

注意 虽然所有节点类型都继承了 Node, 但并非所有节点都有子节点。本章后面会讨论不同节点类型的差异。

3. 操纵节点

因为所有关系指针都是只读的,所以 DOM 又提供了一些操纵节点的方法。最常用的方法是 appendChild(),用于在 childNodes 列表末尾添加节点。添加新节点会更新相关的关系指针,包括 父节点和之前的最后一个子节点。appendChild()方法返回新添加的节点,如下所示:

如果把文档中已经存在的节点传给 appendChild(),则这个节点会从之前的位置被转移到新位置。即使 DOM 树通过各种关系指针维系,一个节点也不会在文档中同时出现在两个或更多个地方。因此,如果调用 appendChild()传入父元素的第一个子节点,则这个节点会成为父元素的最后一个子节点,如下所示:

```
// 假设 someNode 有多个子节点
```

```
let returnedNode = someNode.appendChild(someNode.firstChild);
alert(returnedNode == someNode.firstChild); // false
alert(returnedNode == someNode.lastChild); // true
```

如果想把节点放到 childNodes 中的特定位置而不是末尾,则可以使用 insertBefore()方法。这个方法接收两个参数:要插入的节点和参照节点。调用这个方法后,要插入的节点会变成参照节点的前一个同胞节点,并被返回。如果参照节点是 null,则 insertBefore()与 appendChild()效果相同,如下面的例子所示:

```
// 作为最后一个子节点插入
```

```
returnedNode = someNode.insertBefore(newNode, null);
alert(newNode == someNode.lastChild); // true

// 作为新的第一个子节点插入
returnedNode = someNode.insertBefore(newNode, someNode.firstChild);
alert(returnedNode == newNode); // true
alert(newNode == someNode.firstChild); // true

// 插入最后一个子节点前面
returnedNode = someNode.insertBefore(newNode, someNode.lastChild);
alert(newNode == someNode.childNodes[someNode.childNodes.length - 2]); // true
```

appendChild()和 insertBefore()在插入节点时不会删除任何已有节点。相对地,replaceChild()方法接收两个参数:要插入的节点和要替换的节点。要替换的节点会被返回并从文档树中完全移除,要插入的节点会取而代之。下面看一个例子:

```
// 替换第一个子节点
```

```
let returnedNode = someNode.replaceChild(newNode, someNode.firstChild);
// 替换最后一个子节点
```

```
returnedNode = someNode.replaceChild(newNode, someNode.lastChild);
```

使用 replaceChild()插入一个节点后, 所有关系指针都会从被替换的节点复制过来。虽然被替换