Ubuntu16.04 下 nvidia 显卡驱动, cuda 和 cudnn 的配置

【软件要求】

Ubuntu16.04 Nvidia gtx 750 Ti Cuda 9.0 Cudnn 7.0

【Nvidia 显卡驱动的安装】

1 禁用显卡驱动 nouveau

Ubuntu 自带的显卡驱动叫做 nouveau, 安装我们需要的显卡驱动之前要将 nouveau 先禁用掉, 在终端里输入:

sudo vim /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf 这条指令是在/etc/modprobe.d 目录下建立一个叫 blacklist-nouveau.conf 的配置文件,在 vim 编辑器中输入以下两行:

blacklist nouveau

options nouveau modset=0

然后让我们的配置文件生效,终端中输入:

sudo update-initramfs -u

2. 接下来安装一些后面会用到的 32 位 lib, 终端中依次输入:

sudo apt-get install lib32ncurses5

sudo apt-get install lib32z1

然后重启,输入:

sudo reboot

3. 再次进入系统,可能会发现图像质量明显下降,不要着急,同时按下Ctrl+Alt+Fl进入没有图形界面存在的荒野,然后首先登陆账号,先输入用户名,再输入密码。

然后关闭图形界面服务,输入:

sudo service lightdm stop

接下来添加 nvidia 驱动的 ppa 源并进行安装:

sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa

查看可安装的驱动版本,选择合适的版本安装,这里安装的384版本,

ubuntu-drivers devices

安装 nvidia 驱动及其依赖的包,

sudo apt-get update sudo apt-get install nvidia-384

sudo apt-get install mesa-common-dev

sudo apt-get install freeglut3-dev

打开图形界面:

sudo service lightdm start

禁用 Secure boot 的问题:

sudo moktuil --disable-validation


然后输入 8-16 位密码(这里最好用简单的密码,如 88888888),

然后重启,输入:

sudo reboot

如果出现蓝色界面,选择改变 secur boot 状态的选项,进去提示输入对应位的密码(如:enter 2 characters:则输入密码的前两位),输入几遍后最后选择 yes 启动。

打开终端,输入, nvidia-smi 和 nvidia-settings 如果输出如下图, 说明安装成功:



这时 nvidia 就安装好了,如果碰到黑屏,循环登录,参考后面的问题解决方案。

【Cuda 的安装】

找到下载文件的路径

sudo sh cuda 9.0.176 384.81 linux.run

单击回车,一路往下运行,直到提示"是否为 NVIDIA 安装驱动 nvidia-384?",选择否,因为已经安装好驱动程序了,其他的全都是默认,不过要记住安装位置,默认是安装在/usr/local/cuda 文件夹下。

配置环境变量,运行如下命令打开 profile 文件

sudo gedit /etc/profile

打开文件后在文件末尾添加路径,也就是安装目录,命令如下:

export PATH=/usr/local/cuda-9.0/bin:\$PATH

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-9.0/lib64\$LD_LIBRARY_PATH 保存,然后重启电脑

sudo reboot

```
测试 CUDA 的例子
```

cd /usr/local/cuda-9.0/samples/1_Utilities/deviceQuery sudo make

./deviceQuery

如果显示的是关于 GPU 的信息,则说明安装成功了。

最后你会看到 cuda 驱动、sample、tookit 已经安装成功,但是缺少一些库。

环境变量配置

安装完毕后,再声明一下环境变量,并将其写入到 ~/. bashrc 的尾部:

export PATH=/usr/local/cuda-9.0/bin\${PATH:+:\${PATH}}

exportLD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda9.0/lib64\${LD_LIBRARY_PATH:+:\${LD_LIBR ARY_PATH}}

然后设置环境变量和动态链接库,在命令行输入:

sudo gedit /etc/profile

在打开的文件末尾加入:

export PATH=/usr/local/cuda/bin:\$PATH

保存之后, 创建链接文件:

sudo gedit /etc/ld. so. conf. d/cuda. conf

在打开的文件中添加如下语句:

/usr/local/cuda/lib64

然后执行

sudo ldconfig

使链接立即生效

【Cudnn 的安装】

- 1) 继续 Ctrl+alt+F1 进入的字符界面
- 2) 进入解压后的 cudnn-9. 0-linux-x64-v7. 0. tgz 文件 cuda, 在终端执行下面的指令安装: tar -zxvf cudnn-9. 0-linux-x64-v7. 0. tgz

cd cuda

sudo cp lib64/lib* /usr/local/cuda/lib64/

sudo cp include/cudnn.h /usr/local/cuda/include/

然后更新网络连接:

cd /usr/local/cuda/lib64/

sudo chmod +r libcudnn. so. 7. 0. 3 # 自己查看. so 的版本

sudo 1n -sf libcudnn. so. 7. 0. 3. libcudnn. so. 7

sudo ln -sf libcudnn. so. 7 libcudnn. so

sudo ldconfig

重新启动图形化界面

sudo service lightdm start

再 Ctrl+alt+F7 退出 Text Mode。


【问题解决方案】

使用 Ubuntu 的朋友一般都会遇到几种状况:


1. 安装 Ubuntu 的时候,卡在 Ubuntu 的 LOGO 界面或黑屏。



2,双显卡安装 Nvidia 驱动,循环登录或黑屏



3 ubuntu the system is running in low-graphics mode 解决办法



错误1:

万恶之源就是集显造成的!!!

环境说明: Ubuntu16.04+Win10(双系统+双显卡 GTX960) +Grub(开机时弹出的选择系统的操作窗口)接下来就是方法了:

First,针对第一种状况,网上已经有很多办法了,也有效,简单说说我的方法:

1. 启动系统后在 Grub 界面,选择 ubuntu 系统的那一行,然后按 E 键,就会进入 Grub 的 编辑状态。



```
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 af2e8c22-23f1-4894\
-82ae-9d34c5c3f4cf
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root af2e8c22-23f1-4894-82a\
e-9d34c5c3f4cf
fl
linux /boot/vmlinuz-3.13.0-24-generic root=UUID=af2e8c22-\
23f1-4894-82ae-9d34c5c3f4cf ro quiet splash svt_handoff_
initrd /boot/initrd.img-3.13.0-24-generic

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a
command-line or ESC to discare edits and return to the GRUB
menu.

http://biogs.csdn.net/baidu_37071386
```

- 2、在 quiet splash 后面加(先打空格)nomodeset, 然后按 F10 保存启动即可!!!
- 3、由于那个是临时改动,所以还需要一步,打开终端:

sudo vi /etc/default/grub 或 sudo gedit /etc/default/grub

#编辑打开的文件,找到 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT 那一行,在后面加上(在 quiet splash 后打一个空格) nomodeset (保险起见, nomodeset 后面加多一个空格),保存,然后在终端输入 sudo update-grub 重启后就 OK 了!!!

```
1 # If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
2 # /boot/grub/grub.cfg.
3 # For full documentation of the options in this file, see:
4 # info -f grub -n 'Simple configuration'
5
6 GRUB_DEFAULT=0
7 #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
8 GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
9 GRUB_TIMEOUT=10
0 GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
1 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodest"
2 GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_backlight=vendors. CSdn. net/baidu_37071386
```

错误 2:

显进黑名单,统统试过,但就是解决不了!!!

Secondly, 到了我们最多人困扰的环节了,装显卡驱动导致各类问题(黑屏或循环登录)! 此类问题原本深深困扰我,什么改那个改这个,不同方式装驱动,禁用这个禁用那个,拉集

最终我发现了问题的根源,确实是集显的问题!(但由于我们是双系统或双显卡或着存在 Grub 启动项,导致没有解决到问题的根本!)

这一切的原因就是因为我们装系统的时候,加的那个参数 nomodeset!!! 接下来详细教程

1、首先确定是否安装了Nvidia驱动(任何方式都可以,apt-get或系统软件附加或deb包)

```
Sat Dec 23 20:15:20 2017
                            Driver Version: 384.90
NVIDIA-SMI 384.90
                                     Disp.A | Volatile Uncorr. ECC
GPU Name
              Persistence-MI Bus-Id
 Fan Temp Perf Pwr:Usage/Capl
                                Memory-Usage | GPU-Util Compute M.
_______
                    Off
                          00000000:01:00.0 Off
                                                          N/A
  0 GeForce GTX 960M
                            438MiB / 4044MiB
     35C
          P5
               N/A / N/A
                                               18%
                                                       Default
 N/A
                               http://blog.csdn.net/baidu 37071386
```

2、如果已经装了驱动后,出现了循环登录或黑屏,那么就重新启动,在 Grub 界面选 Ubuntu 系统那一行然后按 E 键进入编辑模式! (懒得弄图,用上面的了!):

```
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]: then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1\
--hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 af2e8c22-23f1-4894\
-82ae-9d34c5c3f4cf
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root af2e8c22-23f1-4894-82a\
e-9d34c5c3f4cf
fl
linux /boot/vmlipuz-3.13.0-24-generic root=UUID=af2e8c22-\
23f1-4894-82ae-9d34c5c3f4cf ro quiet splash svt_handoff_
initrd /boot/initrd.lmg-3.13.0-24-generic

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for a
command-line or ESC to discare edits and return to the GRUB
menu.

http://biosc.csdn.net/baidu_37071386
```

- 3、也是上图那个位置,我们会看到 "quiet splash nomodeset",主要看是否有 nomodeset,有的话删除它(可能有人是 queit splash= nomodeset,删除'= nomodeset'即可!)
- 4、然后在原来那个位置加 acpi_osi=linux (代码之间用空格隔开!), 然后按 F10 启动, 就可以进入界面了。

如果以上的方法无效,则在 vt handoff 后面添加 acpi osi 或者 nomodeset。

5、最后一步,保存信息,打开终端:

sudo vi /etc/default/grub 或 sudo gedit /etc/default/grub #打开文件后将 nomodest 删除替换为 acpi_osi=linux #然后更新 grub

sudo update-grub

```
1 # If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
2 # /boot/grub/grub.cfg.
3 # For full documentation of the options in this file, see:
4 # info -f grub -n 'Simple configuration'
5
6 GRUB_DEFAULT=0
7 #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
8 GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
9 GRUB_TIMEOUT=10
10 GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
11 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_osi=linux"
12 GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_backlight=vendor"
13
```

至此,此类问题被终结了,网上很多方法没有完全考虑电脑的装载环境,导致很多人尝试了许多方法却不能解决问题,或者没有被根本上解决!

解释一下 Grub 引导了系统进行启动,所以它的参数被传入了,即 nomodeset (调用集显)如果存在,系统就会一直调用集显,然后就出现循环登录或黑屏。由于刚刚安装系统一般没有驱动,很多人只能通过调用集显去进入图形界面 (除非在命令行下安装了驱动),导致了 nomodeset 参数的加入。

而 acpi_osi=linux 是告诉 Grub, 电脑将以 Linux 系统启动,调用其中驱动,所以可以用 Nvidia 的驱动进行显示了!

错误 3:

当开机出现 ubuntu the system is running in low-graphics mode 错误时,按下ctrl+Alt+F1, 登录

输入:

cd /etc/X11

然后输入:

sudo cp xorg.conf.failsafe xorg.conf

重启:

sudo reboot