AIX 磁盘使用率过高的解决方案

出现磁盘的使用率太高,一般由以下情况造成:

- 1、系统中有大量占用I/O的应用程序;
- 2、数据存放不合理;
- 3、磁盘分区不合理。

解决方法:

- 1、一般情况,物理磁盘靠近中央的数据比靠近边缘的数据具有更快的寻道时间,应用程序使用 I/O 越多,就应该使其越靠近物理卷中央的位置;
- 2、 使用如下命令监视 I/O 运行情况:

①#iostat I: %tm_act 报告物理磁盘处于活动状态,必须非常小心的监视,因为当它的使用率超过大概 60%~70%时,这通常表示进程开始等待 I/O,将数据移动到更空闲的驱动器可以显著地缓解这个负担;

②#iostat -d hdisk1 l: 查看磁盘的传输速率等;

③# Islv data2lv: 查看 intra-policy 是 center 的,它通常是面向使用大量 I/O 的逻辑卷的最佳策略:

@#lspv-Ihdisk(0~n): 可以实际的确定第n个磁盘上的哪些逻辑卷实现了最大的性能;

3、①使用 lvmo 进行优化:

lvmo -v data2vg -a 显示 lvmo 可调参数

Vgname = data2vg

Pv_pbuf_count =1024

Total vg pbubs = 1024

Mag_vg_pbuf_count =8192

Perv_blocked_io_count =7455

Global_pbuf_count = 1024

Global_blocked_io_count = 7455

②可调的参数:

- ①Pv pbuf count: 报告在将一个物理卷添加到该卷组时所添加的 pbuf 数目
- ②Max_vg_pbuf_count: 报告可以为一个卷组分配的最大 pbuf 量
- ③Global_pbuf_count: 报告在将一个物理卷添加到任何卷组时所添加的 pbuf 数目
- ③为这个卷组增加 pbuf 计数:

lvmo -v redvg -o pv_pbuf_count=2048;

4: ①逻辑存储管理的限制:

VG 数: 每个系统最多 255 个 VG

PV 数:对于普通卷组,每个 VG 最多 32 个 PV,对于大 VG,每个卷组最多 128 个 PV

PP 数:每个 PV 最多有 1016 个 PP

LV 数:对于普通 VG,每个卷组最多 255 个 LV,对于大 VG,每个 VG 最多 512 个 LV

LP 数:每个 LV 最多有 32512 个 LP

PP 和 LP 的大小: 1M 到 1024M 必须是 2 的幂次方

LP 映射 PP 的数量: 一个 LP 可以映射 1-3 个 PP

②物理区域的分布:

外边缘(Outer-Edge): 存放很少访问的数据

外中间(Outer-Middle): 创建逻辑卷时默认的位置

中间(Center):磁盘搜索时间最短,速度最快

内中间(Inner-Middle): 比中间稍慢一些

内边缘(Inner-Edge): 存放很少访问的数据。