【注意:】

- 1、除明确要求外,已学过的知识中,不允许使用 goto、不允许使用全局变量
- 2、本作业仅要求 VS2019 编译通过即可("0 errors, 0 warnings")
- 3、 不允许使用 scanf/printf 进行输入/输出

综合题 5-1: 完成一套配置文件读取的工具集

【背景描述:】

在 Windows 和 Linux 操作系统中,很多应用程序都有相应的配置文件,用来设定程序运行过程中的各个选项,配置文件的结构说明如下:

;这是某程序的配置文件;2021.05.24修订

[VideoProperties] Title=属性设置 Title V=10

[SpecialEffect] Title=特效 EffectBlock=12.3 #版本 ZoomBlock=

[FaceTrack]

Title = 人脸追踪
FaceTrackingBlock=v

#FaceTrack=3

;这是某程序的配置文件;2021.05.24修订

Title_V=10
EffectBlock=12.3 #版本
ZoomBlock=
 Title = 人脸追踪
FaceTrackingBlock=y

#FaceTrack=3

- ★ 配置文件分为若干组,每组用[***]表示组名,组名各不相同
- ★ 每组有若干项,每项的基本格式是"项目名=值",同组的项目名不相同, 不同组可能相同
 - 每个项目一行,不允许多项目一行
- ★ 值的可能取值有:整数、浮点数、单字符、字符串、空
 - 字符串可能为字母、数字、中文、符号等
 - 字符串不含空格, tab 键等不可显示字符
 - 字符串不含 TAB、;、#、"、'、'、{}、[]、()、=等特殊含义字符(均 为半角字符)
 - 项目名及值的前后允许有空格、tab等,不包含在内,也不算错误(左侧例子中[FaceTrack]仍为Title=人脸追踪)
- ★ 如果某行出现;或#(均为半角),则表示该符号出现至本行尾部均为注释 (左侧红色),不需要符合语法要求,也不被读取
- ★ 某些配置文件,可能只有项目名,没有组名,下文中称为简单配置文件

★ 其他

- 组名/项目名/值均可能有中文
- 定义一行的统一处理顺序:取出一行后,先截断;及#开始的注释,再去除前后空格/tab,剩下为有效内容
- 有效内容第一个是[,最后一个是],就认为是组名,否则不是
- 组名允许带空格,但忽略前后空格 例:某行" [abc]def] # 测试",则组名= "abc]def"
- 不含=的项名直接忽略不处理即可(不必报错)

【工具函数集的定义(C++方式)】

class CFT 的定义放在 cfg_file_tools.h 中,对各成员函数的说明如下(假设 CTF fcfg):

★ void open(const char* cfgname, int opt = OPEN_OPT_RDONLY) 使用说明:

fcfg.open("test.cfg", OPEN_OPT_RDONLY): 表示用只读方式打开文件"test.cfg" fcfg.open("test.cfg") : 同上

fcfg.open("test.cfg", OPEN_OPT_RDWR) : 表示用读写方式打开文件"test.cfg"

● 读写方式定义如下

#define OPEN_OPT_RDONLY0//以只读方式打开(打不开则返回失败)#define OPEN_OPT_RDWR1//以读写方式打开(打不开文件则创建)

- ◆ 读写方式: OPEN_OPT_RDONLY 表示只读,这种打开方式只适用于 item_get_value 函数,若文件不存在,直接返回 NULL 即可
- ◆ 读写方式: OPEN_OPT_RDWR 表示读写,这种打开方式适用于所有函数,若文件不存在,要创建新文件
- 两参构造函数 CFT (const char* cfgname, int opt = OPEN OPT RDONLY) 功能同 open
- 测试用例开始必须调用 open/两参构造函数之一,才能正确进行后续的操作
- 因为构造函数不能有返回值,为保持一致,本函数也定义为 void,请使用其它方式来标记打开配置文件正确/错误

★ void close()

使用说明:

在测试用例的最后可以调用 fcfg. close()来关闭配置文件

- 析构函数[~]CFT()的功能同 close(),要保证用户显式 close 后析构不出错
- ★ int group_add(const char *group_name) 使用说明:

在测试用例中调用 fcfg.group_add("test");,则表示在配置文件的加入[test]组,组中暂时无内容

- 加入的组放在文件的最后
- 增加成功返回1,否则返回0
- 如果[test]组已存在,则不能重复增加,直接返回0即可
- 如果手工编辑加出两个及以上的[test]组,再调用 group add,也是直接返回 0 即可
- ★ int group_del(const char *group_name) 使用说明:

在测试用例中调用 fcfg.group_del("test");,则表示在配置文件中删除[test]组及该组下存在的全部项

- 刪除从本组的组名所在行开始,到下一个组名的所在行之间的所有内容,如果是最后一个组则删除到或文件结束处
- 如果[test]组不存在,直接返回0即可
- 如果[test]组重复存在(例如: 手工修改使两组同名),则要删除所有同名组并返回2
- 刪除成功返回 n(n>0),表示删除了 n 个[test]组,否则返回 0

1、假设在测试用例中有:

int i = 12345;

fcfg.item_add("test", "起始值", i);

则表示在配置文件的[test]组的最开始处加入 "起始值=12345" 项

2、假设在测试用例中有:

double d = 123.45;

fcfg.item_add("test", "起始值", d);

则表示在配置文件的[test]组的最开始处加入 "起始值=123.45" 项

3、假设在测试用例中有:

char *s="好日子";

fcfg.item add("test", "起始值", s);

则表示在配置文件的[test]组的最开始处加入 "起始值=好日子" 项

4、假设在测试用例中有:

string s="好日子";

fcfg.item_add("test", "起始值", s);

则表示在配置文件的[test]组的最开始处加入"起始值=好日子"项

5、假设在测试用例中有:

char c = 'Y';

fcfg.item_add("test", "起始值", c);

则表示在配置文件的[test]组的最开始处加入"起始值=Y"项

6、假设在测试用例中有:

fcfg.item add("test", "起始值");

则表示在配置文件的[test]组的最开始处加入 "起始值=" 项 (空项)

- 注:"最开始"-指本组[组名]的下一行
- 增加成功返回1,否则返回0
- 如果[test]组不存在,直接返回0即可
- 如果存在多个[test]组(例如: 手工修改使存在多个[test]),则在位置靠前的组中增加 本项并返回1即可
- 如果[test]组中的"起始值"已存在,则不能重复增加,直接返回0即可(如果第一个[test]有"起始值"存在,后面还有[test]组,但是无"起始值"存在,也认为已存在)
- 如果组名为 NULL (例: fcfg. item add(fp, NULL, "起始值"),则:
 - ◆ 如果是含组名的配置文件(任一行去除头尾空格后是"[***]"),直接返回0即可
 - ◆ 如果是简单配置文件,则检查整个文件中该项是否存在,若不存在,则加在简单配置 文件的最后一行(注:含组名的配置文件是该组第一项)并返回1,若存在,直接返 回0即可
- 不考虑其它数据类型
- ★ int item_del(const char *group_name, const char *item_name) 使用说明:

在测试用例中调用 fcfg. item_del("test", "起始值"),则表示在配置文件的[test]组中删除"起始值=***"项

- 删除成功返回 n(n>0),表示删除了 n 个"起始值"项,否则返回 0
- 如果[test]组不存在,直接返回0即可
- 如果[test]组存在,但要删除的"起始值"项不存在,则直接返回 0 即可
- 如果[test]组存在,但要删除的"起始值"项重复存在(例如:手工修改使存在多个"起始值"),则删除该组所有同名项并返回 n (注意:不能删除其它组的同名项)

- 如果有多个[test]组,则只删除第一组中的"起始值"项,不存在则直接返回 0,不考虑后面的[test]组
- 删除 item 时,所在行全部删除,包括前面可能存在的空格/tab 和后面的注释等
- 如果组名为 NULL (例: fcfg. item_del (NULL, "起始值");则表示在简单配置文件中删除 所有同名项 (对于含组名的配置文件,则忽略组名,即删除该文件中所有组中的"起始值 =***" 项并返回删除项数 n)
- ★ int item_update(const char *group_name, const char *item_name, const int item_value)
 (共6个item_update 重载函数,此处略,具体请看 cfg_file_tools.h)
 使用说明:
 - 1、假设在测试用例中有:

int i = 12345;

fcfg.item_update("test", "起始值", i);

则表示在配置文件的[test]组将"起始值=***"项更新为"起始值=12345";

若"起始值"项不存在,则在该组的最开始处加入"起始值=12345"项

2、假设在测试用例中有:

double d = 123.45;

fcfg.item update("test", "起始值", d);

则表示在配置文件的[test]组将"起始值=***"项更新为"起始值=123.45";

若"起始值"项不存在,则在该组的最开始处加入"起始值=123.45"项

3、假设在测试用例中有:

char *s="好日子";

fcfg.item update("test", "起始值", s);

则表示在配置文件的[test]组将"起始值=***"项更新为"起始值=好日子";

若"起始值"项不存在,则在该组的最开始处加入"起始值=好日子"项

4、假设在测试用例中有:

string s="好日子";

fcfg.item_update("test", "起始值", s);

则表示在配置文件的[test]组将"起始值=***"项更新为"起始值=好日子";

若"起始值"项不存在,则在该组的最开始处加入"起始值=好日子"项

5、假设在测试用例中有:

char c = 'Y':

fcfg.item_update("test", "起始值", c);

则表示在配置文件的[test]组将"起始值=***"项更新为"起始值=Y";

若"起始值"项不存在,则在该组的最开始处加入"起始值=Y"项

6、假设在测试用例中有:

fcfg.item update("test", "起始值");

则表示在配置文件的[test]组将"起始值=***"项更新为"起始值=";

若"起始值"项不存在,则在该组的最开始处加入"起始值="项

- 注:"最开始"-指本组[组名]的下一行
- 更新/新增成功返回1,否则返回0
- 如果[test]组不存在,直接返回0即可
- 如果存在多个[test]组(例如: 手工修改使存在多个[test]),则在位置最靠前的组中更新/增加本项并返回1即可(后续的同名组不处理)
- 如果[test]组存在,但要更新的项"起始值"重复存在(例如:手工修改使存在多个"起始值"),则更新位置靠前的一项并返回1即可(本组的后续其它同名项不处理)
- 更新项前后的数据类型允许不同(例:"起始值=Y"更新为"起始值=12345",反之亦可)
- 更新时,整行替换,包括前面可能存在的空格/tab 和后面的注释等

- 如果组名为 NULL (例: fcfg. item update(fp, NULL, "起始值"),则:
 - ◆ 如果是含组名的配置文件(任一行去除头尾空格后是"[***]"),直接返回0即可
 - ◆ 如果是简单配置文件,则检查整个文件中该项是否存在,若不存在,则加在简单配置 文件的最后一行(注:含组名的配置文件是该组第一项)并返回1,若存在,替换该 行并返回1即可(如有多项,则更新位置最靠前的第一项,后续同名项不处理)
- 不考虑其它数据类型
- - 1、假设在测试用例中有:

int i;

fcfg.item_get_value("test", "起始值", i);

如果配置文件的[test]组有"起始值=12345",则调用后 i 值是 12345

2、假设在测试用例中有:

double d;

fcfg.item get value("test", "起始值", d);

如果配置文件的[test]组有"起始值=123.45",则调用后 d 值是 123.45

3、假设在测试用例中有:

char s[80];

fcfg.item get value("test", "起始值", s);

若配置文件的[test]组有"起始值=今天是个好日子",则调用后 s 值是"今天是个好日子"

4、假设在测试用例中有:

string s;

fcfg.item_get_value("test", "起始值", s);

若配置文件的[test]组有"起始值=今天是个好日子",则调用后 s 值是"今天是个好日子"

5、假设在测试用例中有:

char c;

fcfg.item_get_value("test", "起始值", c);

如果配置文件的[test]组有"起始值=Y",则调用后c的值是'Y'

6、假设在测试用例中有:

fcfg.item_get_value(fp, "test", "起始值");

如果配置文件的[test]组有"起始值=***"(任意项),则调用后函数返回1,否则返回0

- 取值成功返回 1, 否则返回 0 (返回 0 时, 前五个函数的第三个参数的值不可信)
- 如果[test]组不存在,直接返回0即可,不要改变传入的item_value的值
- 如果存在多个[test]组(例如: 手工修改使存在多个[test]),则在位置最靠前的组中取本项的值,根据存在与否返回相应值,不再考虑后续同名组
- 如果[test]组中"起始值"不存在,直接返回0即可,不要改变传入的item value的值
- 如果[test]组中"起始值"存在多项,则取位置最靠前的项即可,不再考虑后续项
- 当使用两参的 item get value 时,不做任何操作,返回 1/0 即可
- 如果文件中存在能和 item 匹配但无=的情况 (例: "起始值 abc"),直接返回 0 即可
- 对于含组名的配置文件,如果组名为 NULL(例: fcfg. item_get_value(NULL, "起始值"),则直接返回 0;对不含组名的配置文件,则取位置最靠前的项即可
- 因为数据类型错误导致运行出错,不算错误(例如:用 short 变量取 int 值/float 变量取 double 值/int 变量取 double 值,给的一维字符数组的长度不足以容纳整个字符串等)

【BigHW 新增目录要求:】

● 在 BigHW 中新建一个项目 test-cft,要求最后形成的可执行文件名是 test-cft.exe(注: 不做特殊设置的话,缺省就是此可执行文件名)

【附件给出的文件及存放目录:】

- common 目录
 - ◆ cfg_file_tools.cpp: 本工具集对应的源程序文件,目前为空,按需完成,每个函数的具体要求见cpp,函数名及参数表不准改动
- include 目录:
 - ◆ cfg file tools.h: 本工具集对应的头文件,已给出部分,按限制要求补充完成
- test-cft 目录:
 - ◆ test-cft.cpp: 本工具集的测试用例 (不完整,留待补充),作业完成过程中可根据自己的需要随意修改测试内容
- test-cft.exe : 给出的测试用例运行的可执行文件供参考

【测试用例的编写:】

- 1、每位同学需要编写一个测试用例(覆盖给出的 test-cft.cpp 即可),涉及的配置文件类型包括普通配置文件及简单配置文件;涉及的操作有新建、增加、删除、更新、读取;涉及的数据包括支持的所有类型
- 2、每位同学的测试用例生成的简单配置文件的文件名约定为"u1234567_s. cfg",含组名的配置文件的文件名约定为"u1234567 g. cfg"(1234567 为学号,各人对应替换即可)
- 3、测试用例要求能够同学间双向验证(即你的 test-cft.cpp 和别人的 class CFT 工具函数集的实现 放入同一个项目中,运行结果与和你自己的 class CFT 工具函数集的运行结果应一致,每人的公共函数集需要验证至少 3 人的 tes-cft.cpp,将验证名单在 test-cft.cpp 源程序的第 2 行用注释说明即可(如果查验不正确则要连环扣分)

【注意:】test-cft.cpp 源程序可以提供给别人,工具函数集不可以

4、附件的 test-cft. cpp 给出了一个不是很完善的测试用例供参考

【特别提示:】

- 1、读写方式打开文件时,如果在原来基础上变大,可以不调用改变文件大小的函数;如果在原来基础上缩小,则必须调用改变文件大小的函数
- 2、如果文件被重新写入(组增加/组删除/项增加/项减少)后,用 UltraEdit 打开时自动切换为 16 进制方式,则是因为文件中包含了非文本字符(例如:文件尾部多一串 0x00 等),这种情况必须解决,即更新后的配置文件必须是文本文件格式,不能包含非文本字符

【实现要求:】

- 1、不允许使用任何形式的全局变量/数组/指针,允许使用全局的宏定义或常变量
- 2、不允许使用 goto
- 3、不允许在函数中关闭文件并再次打开(已给出的 file_resize 例外)
- 4、不允许删除文件,包括临时文件
- 5、不允许拷贝文件,包括临时文件
- 6、不再限制 string 的使用
- 7、要能支持 Linux 格式的配置文件 (可将现有配置文件通过 17-b2 的 wtol 转换后进行测试)

综合题 5-2: 在已经完成 90-02-b4 的基础上,完成基于配置文件的增强版 LED 显示屏模拟程序

【基本作业要求 - 在已经完成 90-02-b4 的基础上,再做如下要求:】

- 1、只要求 hdc 工具方式,不再要求小字号的*显示形式
- 2、要考虑有多条内容需要显示的情况
- 3、要考虑一条内容大于屏设置大小的情况(例:屏幕4行8字,显示的某条内容为100个汉字)
- 4、显示内容中允许出现半角的英文字母及标点符号,半角的英文字母及标点符号在汉字库中没有对应关系,在没有英文字库的情况下,要求将半角转为对应全角字符后显示(例:内容中有半角 A,则需要显示全角 A)
 - 需要转换的半角字符一共 94 个,即 ASCII 码 0x21-0x7E 间所有字符(在键盘上均能找到)
 - 可以定义转换表 (例: A(ASCII 码 0x41) => A (区位码 0333)), 到时直接查表即可
- 5、显示内容中允许出现非 GB2312 的汉字 (GBK 或 GB18030, 例如: 詰), 这些汉字在给出的汉字库是没有的,显示时忽略即可
 - 如何判断哪些汉字属于 GB2312
 - 对于非 GB2312 的多字节(2-4 字节)汉字,如何才能跳过所有字节
- 6、LED 屏显示的大小、颜色、内容等从同目录下的配置文件 1ed. cfg 中读取,配置组及配置项名称要求保持一致,不准改动,配置值可变,样例及说明如下:

[全局设置] 行数=5 列数=10 背景色=00FF00 特效 1=Y 特效 2=Y 特效 3=Y 特效 4=Y

屏延时=2 条延时=3

字库=HZK16F

[内容设置]

item1_color=0000FF

item1=***

#item2 color=FF00FF

item2 color=0000FF

item2=***

item3=***

- 程序支持默认值,若配置文件中未给出此项/此项的值不在合理范围内,则用默认值代替
- 行数的值为汉字的数量,范围[1..5],默认值4
 - ◆ **默认值的解释(下同)**:如果[全局设置]组中无"行数"项,则默认为 4;有"行数"项, 但值不在[1..5]之间,则默认为 4
- 列数的值为汉字的数量,范围[6..12],默认值8
- 背景色的表示为至少 6 位 16 进制数,排列顺序为 RGB,每种颜色的取值范围为[00..FF](即十进制 0-255)。默认为 000000(纯黑色)
 - ◆ 超过 6 位则取低 6 位 (例: 背景色=00FF00FF, 则等价于 FF00FF, 即黄色)
 - ◆ 不足 6 位/每位不是 [0... 9/a... f/A... F] 则认为错误, 取默认值即可
 - ◆ 提示: 从配置文件中读取背景色时,应选用哪种数据类型? (要求 class CFT 中的重载函数 get item value 不增加新类型)

- 特效编号范围 1-20, 顺序递增
 - ◆ 1-4 为上次作业的基础显示及三种特效方式(三种特效的编号顺序自行决定)
 - ◆ 如果还有新的的特效,从5开始递增即可(也可以不连续编号)
 - ◆ 值 Y/N 代表是否启用该种特效 (例: "特效 2=N",则后续显示中不要特效 2)
 - ◆ 特效编号在配置文件中的排列可乱序(例: "特效3"在"特效1"的前面)
 - ◆ 如果配置文件中该编号对应的特效未实现,改为缺省1即可(例:"特效5=Y",但实际未实现特效5,则使用时直接用1即可)
 - ◆ 配置文件中特效编号重复的,以前面一个为准决定是否使用
- 屏延时指当某条内容大于屏设置大小时(例: 屏幕 4 行 8 字, 显示的某条内容为 100 个汉字), 多屏内容切换时的延时, 范围[0..10], 默认 2, 单位秒
 - ◆ 某些特效可能两屏间不需要延时,例如:从右到左横幅拉动形式,忽略即可
- 条延时指两条内容间的切换延时(上条结束[~]下条开始之间的停顿),范围[0..10],默认 3,单位秒
- 字库设置项决定读哪个字库,仅要求支持GB2312简体/繁体即可,缺省简体
- item 的编号范围 1-20, 每个 item 最长 128 个汉字, 超出则截断即可
 - ◆ item 编号可以不连续,配置文件中的排列可无序, 重复则前一个为准
 - ◆ item 中的英文字母及符号要转为全角,非 GB2312 的汉字要忽略
 - ◆ 程序运行时,按 item 编号从 1-n 循环往复并依次显示,每个 item 可能分若干屏,如有编号空缺,跳过即可
 - ◆ 如果配置文件中一个 item 也没有,则显示"Welcome"
 - ◆ 每个 item 的显示特效采用在有效特效编号(置Y)中随机选择的方式
- item color的编号与item对应
 - ◆ 颜色表示方法同[全局设置]组的"背景色"项,但默认值为 FFFFFF (纯白色)
 - ◆ 如果某个 item 对应的 item color 不存在,则取默认值
 - ◆ 如果认为设置颜色与背景色一致导致显示异常,不是你的错

【实现要求:】

- 1、在 BigHW 中新建一个项目 90-02-b4-pro (千万不要错!!!, 02 代表第二学期, b4-pro 代表第五个大作业, pro 是纯小写), 要求最后形成的可执行文件名是 90-02-b4-pro. exe(注:不做特殊设置的话,缺省就是此可执行文件名)
- 2、遵循之前大作业模板使用说明中的要求,即本项目单独用的源程序文件名放在 90-02-b4-pro 中, 需要共享的放在 common/include 中, 需要的库文件放在 lib 中
- 3、鼓励合理拆分源程序文件、合理划分函数、合理共用公共函数等
- 4、修改 common/include 中的内容后, 要保证之前的 90-01-b*/90-02-b*能编译通过并运行正确
- 5、整个程序,不允许使用任何形式的全局变量/数组/指针,允许使用全局的宏定义或常变量
- 6、整个程序,**不允许**使用 goto, **不限制** string 类的使用
- 7、hdc 工具集仍然可以做自己的和老师的相互切换,方法不变(同 90-02-b3)

【提交要求:】

- 1、提交作业前,先做好完整备份
- 2、将lib_thdc_tools.lib文件先从90-02-b3/90-02-b4项目中移除,再从lib目录中删除,在此情况下要保证编译能通过(即编译形成的exe文件一定要用自己完成的工具函数集)
- 3、删除两个汉字库文件(之前的90-02-b4目录下的也对应删除)
- 4、按之前的BigHW提交要求,整个BigHW目录压缩成BigHW.rar,再按网页要求改名后提交

【实验报告:】

本次作业暂时不需要提交单独的实验报告

【编译器要求:】

仅 VS2019 通过即可

【作业要求:】

- 1、6月20日(第16周周日)前网上提交本次作业(本次作业时间为两周)
- 2、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 3、超过截止时间提交作业则不得分

【提示:】

- 1、 不要卡 DDL!!!
- 2、本截止日期为本课程作业的最终提交日期,之后作业提交系统会关闭,考虑到作业的批改需要预留一定的时间,不接受任何方式的延期请求(包括有正式病假条及合理事假理由在内的任何理由)