機器學習效能衡量指標

國立屏東科技大學資訊管理系 吳庭育 教授 tyw@mail.npust.edu.tw

效能衡量指標

- 混淆矩陣(Confusion Matrix)
- 準確率(Accuracy)
- 精確率(Precision)
- 召回率(Recall)
- F1 Score
- 真陽率(True Positive Rate)
- 假陽率(False Positive Rate)
- ROC/AUC 曲線

混淆矩陣(Confusion Matrix)及相關效能衡量指標

		True c	ondition			
	Total population	Condition positive	Condition negative	$= \frac{\Sigma \text{ Condition positive}}{\Sigma \text{ Total population}}$	Σ True positive	cy (ACC) = + Σ True negative population
Predicted condition	Predicted condition positive	True positive, Power	False positive, Type I error	Positive predictive value (PPV), Precision = Σ True positive Σ Predicted condition positive	Σ Fals	ery rate (FDR) = e positive ondition positive
	Predicted condition negative	False negative, Type II error	True negative	False omission rate (FOR) = Σ False negative Σ Predicted condition negative	Negative predictive value (NPV) = Σ True negative Σ Predicted condition negative	
		True positive rate (TPR), Recall, Sensitivity, probability of detection $= \frac{\Sigma \text{ True positive}}{\Sigma \text{ Condition positive}}$	False positive rate (FPR), Fall-out, probability of false alarm $= \frac{\Sigma \text{ False positive}}{\Sigma \text{ Condition negative}}$	Positive likelihood ratio (LR+) = TPR FPR	Diagnostic odds ratio (DOR) = LR+	F ₁ score = 2
		False negative rate (FNR), Miss rate $= \frac{\sum False \ negative}{\sum Condition \ positive}$	True negative rate (TNR), Specificity (SPC) $= \frac{\Sigma \text{ True negative}}{\Sigma \text{ Condition negative}}$	Negative likelihood ratio (LR-) = FNR TNR	(BON) - LR-	Recall Precision

Confusion matrix -- Wiki

混淆矩陣(Confusion Matrix)

- TP (True Positive) 真陽:
 - 即實際為True,預測為Positive。預測的結果與實際情況相同。
- TN (True Negative) 真陰:
 - 即實際為True,預測為Negative。預測的結果與實際情況相同。
- FP (False Positive) 偽陽:
 - 即實際為False,預測為Positive。預測的結果與實際情況不同。
- FN (False Negative) 偽陰:
 - 即實際為False,預測為Negative。預測的結果與實際情況不同。

	「模型預測」為真 (positive)	「模型預測」為非 (negative)
「真實情況」為真	true positive (TP)	false negative (FN)
「真實情況」為非	false positive (FP)	true negative (TN)

混淆矩陣範例

• 有一模型用來預測165名病患是否患有癌症(Cnacer)其混淆矩陣如下

	模型預測,Cancer = Yes	模型預測,Cancer = No
真實情況,Cancer = Yes	true positive (TP) = 20	false negative (FN) = 25
真實情況,Cancer = No	false positive (FP) = 20	true negative (TN) = 100

- 病患確實患有癌症且預測該患者患有癌症的人數為20人(TP)
- 病患並無患有癌症且預測該患者無患有癌症的人數為100人(TN)
- 病患並無患有癌症且預測該患者患有癌症的人數為20人(FN)
- 病患**確實患有癌症且預測**該患者無患有癌症的人數為25人(FN)

準確率(Accuracy)、精確率(Precision) 、召回率(Recall)、F1-source

準確率(Accuracy)

- 準確率(Accuracy) = (TP+TN)/(TP+FP+FN+TN)全部資料總數
 - 模型預測正確的比例
 - 在正向例子很少的狀況下,此種指標不適用。

Accuracy(準確率)= TP+TN 全部資料總數 Model正確預測的機率值

在正向例子很少的狀況下, 此種指標不適用

	「模型預測」為真 (positive)	「模型預測」為非 (negative)
「真實情況」為真	true positive (TP)	false negative (FN)
「真實情況」為非	false positive (FP)	true negative (TN)

精確率(Precision)

- 精確率(Precision) = TP/(TP+FP)
 - 即陽性的樣本中有幾個是預測正確

$$Precision(精確率) = \frac{TP}{TP+FP}$$
預測正向的狀況中,正確預測的機率值
較在意「預測正向」的答對數量

	「模型預測」為真 (positive)	「模型預測」為非 (negative)
「真實情況」為真	true positive (TP)	false negative (FN)
「真實情況」為非	false positive (FP)	true negative (TN)

召回率(Recall)

- 召回率(Recall) = TP/(TP+FN)
 - 即事實為真的樣本中有幾個是預測正確

Recall(召回率) = $\frac{TP}{TP+FN}$

實際正向的狀況中,實際為真的機率值 較在意「實際正向」的答對數量

	「模型預測」為真 (positive)	「模型預測」為非 (negative)
「真實情況」為真	true positive (TP)	false negative (FN)
「真實情況」為非	false positive (FP)	true negative (TN)

召回率(Recall)

召回率是在所有正樣本當中,能夠預測多少正樣本的比例,準確率為在所有預測為正樣本中,有多少為正樣本。

• 舉例

- 在小明家的門禁系統中,哪個比較重要呢?
 - 準確率應比較重要。
 - 我們希望判定成正樣本就一定要是正確的,不要有小王的臉可以打開小明家的門的情況。
 - 而召回率低的話,也不過是常常無法判斷出來小明的臉,但至少不是誤判。

精確率(Precision) VS 召回率(Recall)

- 一個Precision高而Recall低的模型跟一個Recall高而 Precision低的模型,分別代表什麼意義呢?
- 前者,可以看作一個比較謹慎的模型,雖然常常沒辦 法抓出命名實體,但只要有抓出幾乎都是正確的 (Precision高)。
- 後者則是一個寬鬆的模型,雖然有時候會抓錯,但幾 乎該抓的都有抓到(Recall高)。

F1-Source

- **F1-Score**: F1 = 2 / ((1/Precision) + (1/Recall))
 - 是精確率(Precision)和召回率(Recall)的調和平均數(Harmonic Mean),可看作是該二指標的綜合指標,能較全面地評斷模型的表現。
- 在F1-Score中,會選用「調和平均數」而非「算數平均數」作為平均精確率(Precision)和召回率(Recall)的方式,是 為了要強調較小值的重要性。
- 因為該二指標是互相制約的—不會有兩個指標同時很 高或很低的狀況發生,這樣可以更加方便評價模型的 好壞。

F1-Source

當recall接近1、precision接近0 採用「調和平均數」的F1-score接近 $0 \rightarrow$ 等效於評價 precision和recall的整體效果 (代表模型的效果還有很大很大的進步空間)

$$F_{\beta} = (1 + \beta^2) \times \frac{precision \times recall}{(\beta^2 \times precision) + recall}$$

- F1-source $(\beta = 1)$: Precision和Recall同等重要
- F2-source ($\beta = 2$) :Recall 比Precision 重要
- F0.5-source ($\beta = 0.5$) : Precision比Recall重要

• 例子

- 根據統計美國每年有1000萬人次出入境,假設有10個恐怖 份子試圖闖關,海關有抓到5個嫌疑犯。
- 準確率(Accuracy) = 99.9999..%
 - (1000萬 (10-5))/1000萬=99.9999..%
- 美國政府會滿意嗎?
 - 事實上有一半的恐怖份子沒抓到
- 如果改用召回率(Recall)計算
 - 5/10=50%(就合理多)

小結

- 準確率(Accuracy)
 - 正確預測的樣本數佔總預測樣本數的比值。
 - 它不考慮預測的樣本是正例還是負例。考慮全部樣本。
- 精確率(Precision)
 - 正確預測的正樣本數佔所有預測爲正樣本的數量的比值。
 - 也就是說所有預測爲正樣本的樣本中有多少是真正的正樣本。只關注預測爲正樣本的部份。
- 召回率(Recall)
 - 正確預測的正樣本數佔真實正樣本總數的比值。
 - 也就是從這些樣本中能夠正確找出多少個正樣本。
- F-score
 - 相當於精確率(Precision)和召回率(Recall)的調和平均
 - 召回率(Recall)和精確率(Precision)任何一個數值減小,F-score 都會減小,反之,亦然。

ROC、AUC 曲線

ROC/AUC 曲線


- ROC Curves (Receiver Operating Characteristic Curve)
 - 適合類別平均的情況,而 PR Curves 適合於類別不平均的情況
 - ROC 曲線以FPR為 X 軸, TPR為 Y 軸,每一個點代表設定不同的 門檻值所得到的不同的 FPR及TPR,最後繪製成一條曲線。
 - 偽陽性率: FPR(False Positive Rate)
 - FPR表示成 1-特異度 而特異度(Specificity)意指正確判斷出負樣本,故特 異度越高、FPR越低,模型越能夠正確判斷負樣本、表現越好。
 - 真陽性率: TPR (True Positive Rate)
 - TPR又稱為敏感度(Sensitivity),它也是我們熟知的召回率(Recall),也就 是正確判斷出正樣本,故TPR越高則模型越能夠正確判斷正樣本、表現 越好
- AUC(Area under curve): 曲線下面積
 - 可以當作一個判斷整體模型能力(Skill)的指標

ROC/AUC 曲線

- ROC(Receiver Operator Characteristic)接收操作特徵圖
 - 在各種『決策門檻』(Decision Threshold)下,比較『真陽率』(True Positive Rate; TPR)與『假陽率』(False Positive Rate; FPR)間的變化

$$TP$$
 Recall = $TP + FN$ (真陽率) or Sensitivity $TP + FN$ Specificity = $TN + FP$ (假陽率)

• ROC曲線可以繪製成一條曲線,如下圖,有多條ROC曲線 ,相互比較效能,AUC(Area Under the Curve)就比較容易理 解,即ROC曲線之下所覆蓋的面積,除以總面積的比率。





- 可以在各種門檻下計算真陽率及假陽率,作為樣本點,將 所有樣本點連成一線,即ROC曲線。
- 因此,這條線越接近上方,表示真陽率越高,即判斷正確 的比率越高,換句話說,ROC曲線下方覆蓋的面積(AUC)越 大,表示效能越好。


19

AUC 鑑別度

- ·利用AUC來概略地衡量模型整體表現
 - AUC = 0.5 (no discrimination 無鑑別力)
 - 0.7≤AUC≤0.8 (acceptable discrimination 可接受的鑑別力)
 - 0.8≦AUC≦0.9 (excellent discrimination 優良的鑑別力)
 - 0.9≦AUC≦1.0 (outstanding discrimination 極佳的鑑別力)







END!!