



院 系 数据科学与计算机学院 学 号 18340215 姓 名 张天祎

【实验题目】帧中继网络(选做)

【实验目的】

了解帧中继网络的基本工作原理和配置方法。

【协议说明】

帧中继是一个数据链路层的协议,其交换机采用虚电路方式转发帧,虚电路由运营商建立和维护,属于永久虚电路方式。

【实验设备】

采用PacketTracer模拟。

- 3 台路由器 1841,每台都增加一个 WIC-2T 模块
- 3条串行电缆,3条以太网线,3台主机,一个帧中继云。

【背景描述】

一家中型企业的总部和分公司分布在多个城市。总部和分公司都建立了自己的网络。为了把这些网络互连,该企业考虑了三种方案:

方案1、采用VPN通过因特网实现互连。

方案2、采用专线T1实现互连。

方案3、采用帧中继实现互连。

方案1的费用最低,但是带宽不能保证;方案2的带宽可以保证,但是费用太高;方案3有承诺信息速率(CIR)保证带宽,而且费用在预算范围里。所以,公司决定采用方案3。


【实现说明】

- (1) 帧中继网络一般采用永久虚电路网络(PVC),由服务提供商配置好虚电路(用DLCI标识)。
- (2) 接入路由器通过LMI(Local Mangenment Interface)协议了解接口线路(云)所配置的虚电路标识作为本地DLCI。
- (3) 接入路由器利用inverse-APR自动通过本地DLCI获得该虚电路的远端IP地址。

【实验内容一点到点虚电路】

用点到点虚电路实现帧中继网络。每条点到点虚链路配置一个子网。采用OSPF协议构造动态路由表。

虚电路1: SO-20-CloudO-30-S1



* 云代表运营商建立的网络,





1、 配置RO的接口SO/1/0。

RO(config)#interface Serial0/1/0

RO(config-if)#no ip address ! 为了配置子接口,取消接口原来配置的IP地址

RO(config-if)#encapsulation frame-relay ! 定义串行线路采用帧中继

RO(config-if)#no shutdown ! 定义串行线路采用帧中继

2、 配置RO的接口SO/1/0.1。

RO(config)#int sO/1/0.1 point-to-point ! 配置为点到点虚电路RO(config-subif)#ip addr 192.168.2.1 255.255.255.0 ! 配置子接口IP地址RO(config-subif)#frame-relay interface-dlci 20 ! 配置本地虚电路标识

3、 配置R1的接口S0/1/0。

R1(config)#interface Serial0/1/0

R1(config-if)#no ip address ! 为了配置子接口,取消接口原来配置的IP地址

R1(config-if)#encapsulation frame-relay ! 定义串行线路采用帧中继


R1(config-if)#no shutdown ! 定义串行线路采用帧中继

4、 配置R1的接口S0/1/0.1。

R1(config)#int s0/1/0.1 point-to-point !配置为点到点虚电路R1(config-subif)#ip addr 192.168.2.2 255.255.255.0 !配置子接口IP地址R1(config-subif)#frame-relay interface-dlci 30 !配置本地虚电路标识

试在R1上ping 192.168.2.1(R0),应该都ping不通,因为还没有在帧中继云上建立上面那条虚电路。 下面5~7完成这个步骤。


5、配置帧中继云的接口SO的DLCI 20。




6、配置云的接口S1的DLCI 30。




中山大學 实验报告



7、把它们关联起来(即建立虚电路)。



在R1上再ping192.168.2.1, 就可以ping通了。



R1是如何知道虚电路的另一端的IP地址呢?这是Inverse-ARP协议在起作用。Inverse-ARP协议可以利用本地配置的DLCI查询到虚电路另一端的IP地址。

8、要求配置虚电路2,并记录所配置的语句。

Router>ena





Router#conf t

Router (config) #int SO/1/0

Router(config-if)#enc fra

Router(config-if)#no shut

Router (config) #int s0/1/0.1 po


Router(config-subif)#ip add 192.168.3.2 255.255.255.0


Router(config-subif)#fra int 40

还需要在帧中继云中配置并关联。

9、在R2上ping 192.168.3.1(通)和192.168.2.2(不通),并截图。


10、连接三台PC机,并配置好所有接口。此时,这三台电脑之间是ping不通的,测试并截屏。此时,PC1 可以ping通192.168.2.2,但是ping不通192.168.2.1,原因是什么?PC1的包可以发到RO(即192.168.2.2)上,因为R1上有192.168.2.0/24的路由,但是R0上没有192.168.4.0/24的路由,没有办法发应答包。








中山大學 实验报告



11、在三台路由器上配置OSPF协议。此时,三台电脑之间可以ping通,用 PC1 ping 通PC0和PC2并截屏。



12、显示和记录三台路由器的路由表。

13、显示和记录三台路由器的邻居。#show ip ospf nei

- 14、显示和记录三台路由器的LS数据库。解释:有哪些类型的LSA,每个LSA包含哪些链路。
 - 注: 每条点到点虚电路包含两个链路,点到点网络(192.168.2.0/24)和具有远端IP地址的主机



中山大學 实验报告


(192.168.2.2/32)。在这里, 主机也可以当子网掩码为32位的网络对待。

只有Router LSA。有1+2+2共5条链路,其中192.168.3.1一条,还有两条点到点虚电路。

15、保存当前pkt文件(帧中继点到点.pkt),作于本阶段结果上交。

【实验内容一NBMA】

帧中继可以采用完全互连的方法模拟广播网络。这种网络也称为NBMA (Non-Broadcast Multiple Access)。连接到这个网络的所有路由器接口配置在一个子网中。用OSPF协议作为动态路由协议。



- 16、删除所有子接口。
- 17、按下图配置每个路由器串行口的IP地址,并在帧中继云上增加虚电路3,在R0上ping 192.168.8.1、192.168.8.2和192.168.8.3并截屏。再尝试一下PC之间是否ping通。应该ping不通。那路由器之间呢?试一下吧。
 - * 路由器是通过LMI (Local Management Interface)协议从帧中继云获知该线路上的所有虚电路 (本地DLCI),并且通过Inverse-ARP获得这些虚电路另一端的IP地址。





实验报告





```
Routerfping 152.168.8.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMF Schos to 152.168.8.1, timeout is 2 seconds:

Success rate is 0 percent (0/5)

Routerfping 152.168.8.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMF Echos to 152.168.8.3, timeout is 2 seconds:

IIII

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 7/5/13 ms.

Routerfping 152.168.8.3

Type escape sequence to abort.


Sending 5, 100-byte ICMF Echos to 152.168.8.3, timeout is 2 seconds:

IIII
```

- PC之间ping不通,路由器之间只能ping通和帧中继云相连的串行端口。
- 18、配置所有串行接口为ospf广播模式,修改OSPF的network配置,令PCO、PC1和PC2之间可以相互ping通,用PC1 ping PCO和PC2并截屏。/*(config-if)#ip ospf network broadcast ! 配置串行接口为ospf 广播模式 */



19、显示和记录三台路由器的路由表。



20、显示和记录三台路由器的邻居,并指出NBMA的DR和BDR。#show ip ospf neighbor。



山大學 实验报告 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

Neighbor ID Pri State 192.168.8.2 1 FULL/BDR 192.168.8.3 1 FULL/DR Dead Time Address 00:00:31 192.168.8.2 00:00:31 192.168.8.3 Router#sh ip ospf nei
 Neighbor ID
 Pri
 State
 Dead Time
 Address

 192.168.8.3
 1
 FULL/DR
 00:00:32
 192.168.8.3

 192.168.8.1
 1
 FULL/DROTHER
 00:00:32
 192.168.8.1
 Router#sh ip ospf nei
 Neighbor ID
 Pri
 State
 Dead Time
 Address

 192.168.8.1
 1
 FULL/DROTHER
 00:00:32
 192.168.8.1

 192.168.8.2
 1
 FULL/BDR
 00:00:32
 192.168.8.2

DR为192.168.3.1, BDR为192.168.2.1。

21、显示和记录三台路由器的LS数据库。解释:有哪些类型的LSA,每个LSA包含哪些链路。

有3条Router LSA和1条Net LSA。Link LSA和上问类似。Router LSA包含192.168.3.0/24的子网内的3条虚

Router#sh ip ospf data
OSPF Router with ID (192.168.8.1) (Process ID 1) Router Link States (Area 0) Link ID ADV Router Age 192.168.8.1 192.168.8.1 495 192.168.8.2 192.168.8.2 495 192.168.8.3 192.168.8.3 495 Seq# Checksum Link count 0x80000004 0x00705b 2 0x80000004 0x009530 2 0x80000004 0x00a819 2

Net Link States (Area 0) ADV Router Age 192.168.8.3 495 Link ID 192.168.8.3 Seq# Checksum 0x800000002 0x00e330 Router#sh ip ospf data
OSPF Router with ID (192.168.8.2) (Process ID 1)

Link ID ADV Router Age 192.168.8.2 192.168.8.2 519 192.168.8.1 519 192.168.8.3 519 Seq# Checksum Link count 0x80000004 0x009530 2 0x80000004 0x00705b 2 0x80000004 0x00a819 2

Link ID ADV Router Age 192.168.8.3 192.168.8.3 550 192.168.8.1 192.168.8.1 550 192.168.8.2 192.168.8.2 550 Seq# Checksum Link count 0x80000004 0x00a819 2 0x80000004 0x00705b 2 0x80000004 0x009530 2 Seq# Checksum 0x80000002 0x00e330

电路链路。 22、保存当前pkt文件(帧中继NBMA.pkt),作于本阶段结果上交。

【实验体会】

写出实验过程中遇到的问题,解决方法和自己的思考;简述实验体会。

【交实验报告】

上传地址: http://103.26.79.35/netdisk/default.aspx?vm=18net

文件夹:实验上交/配置实验/8、BGP实验

截止日期: 2020年7月30日23:00 上传文件名: 学号 姓名 帧中继. doc

学号_姓名_帧中继. rar (包含所有. pkt 文件)