程序设计与算法语言II

第九章 流类库和输入/输出

曹鹏

Email: caopeng@seu.edu.cn

Tel: 13851945861

本章提纲

- ◆C++的基本流类体系 (9.1节)
- ◆输入/输出 (9.3.3节)
- ◆文本文件的操作 (9.4.1,9.4.2节)
- ◆二进制文件的操作(9.4.3节)
- ◆文件与对象(9.6节)

提取/插入运算符

如何从键盘输入变量?

- ◆提取运算符>>
- ◆标准输入流对象cin

cin>>i; cin>>ch; 如何将变量输出到显示器?

- ◆插入运算符<<
- ◆标准输出流对象cout

cout<<i; cout<<ch;

- ◆如何从键盘输入一个类对象?
- ◆如何向显示器输出一个类对象?
- → 重载提取运算符(>>)和插入运算符(<<)

提取/插入运算符的重载

- ◆ 系统已对内置数据类型实现了重载,但不支持非基本数据 类型,例如程序员定义的类
- ◆输入类对象:只能逐个输入类对象的各个成员变量
- ◆ 输出类对象: 只能逐个输出成员变量

```
//T实例化为Complex类
//T实例化为int类型
                     //T实例化为float类型
template <typename T> template <typename T> template <typename T>
                                           class A{
                     class A{
class A{
Tt;
                      Tt;
                                           public:
public:
                      public:
                                           void set(){
void set(){ //输入
                     void set(){
                                             cin>>t.real;
  cin>>t;
                        cin>>t;
                                             cin>>t.image;
                                           void print(){
           //输出
                     void pint(){
void pr
                                             cout < < t.real;
                        cout < < t;
  cout
                                             cout < < t.image;
                                日需要支持实例化为自定义类
   仅实例化为基本数据类型
    可以实现统一的类模板
                                  无法实现统一的类模板
```

提取/插入重载运算符的声明

解决措施: 在自定义类重载提取/插入运算符重载函数

重载方式: 友元函数

friend istream& pperator>> istream&, className&);

friend ostream& operator < (ostream& className&);

- ① 重载方式:是cin/cout调用,而cin/cout是文本流类对象,不能修改文本流类,只能定义为className类的友元函数
- ② 返回值:对应形如cin>>a>>b;在执行cin>>a后的返回值应该仍然是文本流对象,才能进一步执行cin>>b,因此返回值类型同参数1
- ③ 函数名: 重载提取运算符(>>)和插入运算符(<<)
- ④ 参数1:对应运算符左边的cin/cout,处理的类对象本身, 因此引用调用
- ⑤ 参数2:对应运算符右边的程序员自定义类对象,处理的也是类对象本身,因此也是引用调用

提取/插入重载运算符的定义

```
friend istream& operator>>( istream&, className&) {
    //逐个输入className类对象的每个成员变量
}

friend ostream& operator<<(ostream&, className&) {
    //逐个输出className类对象的每个成员变量
}
```

复数类提取/插入重载运算符的定义

```
class Complex
  double Real, Image;
public:
  Complex(double r=0.0, double i=0.0):Real(r),Image(i){}
 friend ostream& operator < < (ostream &s, const
Complex &z);
friend istream & operator >> (istream &s, Complex &a);
    友元函数定义在需要支持<<和>>的
          自定义类Complex中
```

复数类提取/插入重载运算符的定义

```
ostream& operator < < (ostream &s, const Complex &z)
//输出格式re, im
                                   ◆输出格式为(re, im)
  s<<z.Real<<','<<z.Image;</pre>
                                      如何实现?
  return s;
istream& operator>>(istream &s, Complex &a)
//输入格式re, im
                                    ◆ 输入格式为
  char c=0;
                                      ♦ (re, im)
  s>>a.Real>>c; //实部
                                      ♦ (re)
  if(c== ',' ) s>>a.lmage; //虚部
                                      ♦ (re
  return s;
                                      时如何处理?
```

复数类提取/插入重载运算符的应用

输入: 1.0,2.0 输出: 1.0,2.0 //不通过复数类提取操作符>> //不通过复数类插入操作符<< double real, image; double real=1, image=2; char c; cin>>real>>c>>image; cout < < real < <' ,' < < image; //定义了复数类提取操作符>> //定义了复数类插入操作符<< complex c1; complex c1(1.0,2.0); cin>>c1; cout < < c1;

本章小结(1)

- ◆基本流类体系 (9.1节)
 - ◆输入/输出设备→文件
 - ◆从输入设备取得数据: 提取(>>)
 - ◆向输出设备添加数据:插入(<<)
 - ◆标准输入设备:键盘;标准输出设备:显示器
- ◆文件操作 (9.3.3节, 9.6节)
 - ◆文本/二进制文件的区别
 - ◆文本文件,最小信息单位:字符
 - ◆二进制文件,最小信息单位:字节
 - ◆操作过程
 - ◆定义文件流对象:构造函数
 - ◆打开磁盘文件: open函数
 - ◆返回值: void
 - ◆参数: 第2个参数是打开方式,区分文本/二进制方式
 - ◆读写文件
 - ◆关闭文件流对象: close函数
 - ◆返回值: void

本章小结(2)

- ◆读写文本文件 (9.4.1, 9.4.2节)
 - ◆重载提取/插入操作符函数
 - ◆定义ClassName类的友元函数

friend istream& operator>>(istream&, className&);
friend ostream& operator<<(ostream&, className&);</pre>

- ◆读写二进制文件 (9.4.3节)
 - ◆调用read/write函数
 - ◆调用istream/ostream类的成员函数
- ◆可在ClassName类的成员函数中调用 istream& istream::read(char *, int);

ostream& ostream::write(const char *,int);

End