

- WHU OS Lab 2: 虚拟内存管理实验报告
 - 概述
 - 关键数据结构
 - struct run
 - page_node_t
 - alloc_region_t
 - pte_t 和 pgtbl_t
 - 与xv6对比分析
 - pmem.c vs kalloc.c
 - 基本功能
 - 接口差异
 - 并发与锁
 - 安全性与鲁棒性
 - 配置与适应性
 - 调试/保护措施
 - 时间复杂度
 - 设计决策理由
 - 内存分配器设计决策
 - 页表管理设计决策
 - 实验过程部分
 - 实现步骤记录
 - 问题与解决方案
 - 1. 宏定义重复问题
 - 2. 链接符号未定义错误
 - 3. 隐式函数声明警告
 - 4. 编译器警告处理
 - 源码理解总结
 - kalloc / kfree 与内存分配器设计分析
 - 1. kinit() 的初始化过程分析
 - 2. kalloc() 和 kfree() 的实现理解
 - 3. 设计思考
 - 分页机制分析
 - satp 寄存器字段
 - 分页启用过程
 - 虚拟地址结构
 - PTE 字段
 - 地址转换过程

- [pmem.c 源码分析](#)
 - [关键函数](#)
 - [实现细节](#)
- [vmem.c 源码分析](#)
 - [关键函数](#)
 - [实现细节](#)
- [xv6 页表管理代码阅读重点](#)
 - [1. 分析 walk\(\) 函数的遍历逻辑](#)
 - [如何从虚拟地址提取各级索引?](#)
 - [遇到无效页表项 \(PTE_V == 0\) 时如何处理?](#)
 - [为什么需要 alloc 参数?](#)
 - [2. 研究 mappages\(\) 的映射建立细节](#)
 - [如何处理地址对齐?](#)
 - [权限位如何设置?](#)
 - [映射失败时的清理工作](#)
 - [3. 地址转换相关宏解释](#)
 - [PGROUNDUP\(sz\) 与 PGROUNDDOWN\(a\)](#)
 - [PTE_PA\(pte\) 的位运算](#)
 - [4. 实现挑战与对策](#)
 - [如何避免页表遍历中的"无限递归"?](#)
 - [映射过程中的内存分配失败应该如何恢复?](#)
 - [如何确保页表的一致性?](#)
 - [5. 参考 xv6 的内核初始化: kvminit\(\) 和 kvminithart\(\)](#)
 - [kvminit\(\) 的内核页表创建 \(需要映射哪些内存区域? \)](#)
 - [设备内存的权限设置](#)
 - [kvminithart\(\) 的页表激活](#)
- [测试验证部分](#)
- [功能测试结果](#)
- [性能数据](#)
- [异常测试](#)
- [运行截图/录屏](#)

WHU OS Lab 2: 虚拟内存管理实验报告

概述

本实验报告详细记录了基于 RISC-V 架构的操作系统内核中物理内存分配器和虚拟内存管理模块的实现过程。通过分析 xv6 操作系统的内存管理机制，我们重新设计并实现了改进的内存管理模块，包括物理内存分配器（pmem.c）和虚拟内存管理器（vmem.c）。报告将从关键数据结构开始，逐步深入到源码分析、实现过程、问题解决以及测试验证。

关键数据结构

struct run

- **描述:** 用于物理内存分配器的空闲页面链表节点。
- **结构:**

```
struct run {  
    struct run *next;  
};
```

- **设计巧妙之处:**
 - **简洁的单链表节点:** 只包含一个指针，用来把空闲的物理页面链接成单链表。
 - **零额外内存开销:** 空闲页的元数据直接存放在页面内（通常页面最低地址），节省了元数据空间开销。
 - **对齐与直接利用:** 页面大小通常大于或等于指针大小，一个页面足够存储 `struct run`。把元数据与页面合体还能利用 CPU cache 更局部访问链表头。

page_node_t

- **描述:** 物理页节点，用于链表连接。
- **结构:**

```
typedef struct page_node {  
    struct page_node* next;  
} page_node_t;
```

alloc_region_t

- **描述:** 可分配区域结构，管理若干物理页。
- **结构:**

```
typedef struct alloc_region {  
    uint64 begin; // 起始物理地址（包含）  
    uint64 end;   // 终止物理地址（不包含）  
    spinlock_t lk; // 自旋锁，保护下面的链表和计数器  
    uint32 allocable; // 可分配页面计数  
    page_node_t list_head; // 哨兵链表头节点（list_head.next 指向第一个可用页）  
} alloc_region_t;
```

pte_t 和 pgtbl_t

- **描述:** 页表项和页表类型。
- **定义:**

```
typedef uint64 pte_t;  
typedef uint64* pgtbl_t;
```

- **相关宏:**
 - **SATP_SV39:** MODE = SV39
 - **MAKE_SATP(pagetable):** 设置MODE和PPN字段
 - **VA_TO_VPN(va, level):** 获取虚拟地址中的虚拟页(VPN)信息
 - **PA_TO_PTE(pa):** PA和PTE之间的转换
 - **PTE_TO_PA(pte):** PTE到PA的转换
 - **权限位:** PTE_V, PTE_R, PTE_W, PTE_X, PTE_U, PTE_G, PTE_A, PTE_D

与xv6对比分析

pmem.c vs kalloc.c

基本功能

- **kalloc.c:** 单一的全局物理页池（**kmem.freelist**），初始化时把 **end** 到 **PHYSTOP** 的所有页面放入同一个自由链表，分配/释放都从这个池操作。

- **pmem.c**: 把物理页池划分为两个独立的区域: `kern_region` (内核专用) 和 `user_region` (用户专用), 分区基于 `ALLOC_BEGIN/ALLOC_END` 和 `KERNEL_PAGES`。分配/释放时通过 `in_kernel` 参数选择区域。

接口差异

- **kalloc.c**: 提供 `kalloc(void)` 和 `kfree(void *pa)`。分配器不区分调用者是内核还是用户, 调用者自己负责语义上的用途区分。
- **pmem.c**: 提供 `pmem_alloc(bool in_kernel)` 和 `pmem_free(uint64 page, bool in_kernel)`, 调用者必须显式说明是内核分配还是用户分配, 从而使用不同的物理页池。

并发与锁

- **kalloc.c**: 一个全局自旋锁 `kmem.lock` 保护单一 `freelist`; 高并发下该锁可能成为瓶颈。
- **pmem.c**: 每个区域维护自己的自旋锁 `spinlock_t lk` (`kern_region.lk` 和 `user_region.lk`), 在理论上减少了跨内核/用户竞争 (内核和用户请求通常不在同一锁上竞争), 但同一区域内仍可能发生竞争。

安全性与鲁棒性

- **kalloc.c**: 没有区分内核与用户资源, 恶意用户不断分配页会耗尽全局物理页, 影响内核资源, 存在被 DOS 的风险。
- **pmem.c**: 通过 `KERNEL_PAGES` 保留内核专用页, 能有效防止用户耗尽内核必须的物理页, 提升内核抗攻击性。但若用户区耗尽, 用户程序仍会失败/阻塞, 这符合设计目标。

配置与适应性

- **kalloc.c**: 依赖链接器符号 `end` 和常量 `PHYSTOP`, 对链接脚本要求较低且直接。
- **pmem.c**: 依赖 `ALLOC_BEGIN/ALLOC_END` linker 符号, 且默认 `KERNEL_PAGES` 为 6 (可由 `-DKERNEL_PAGES=N` 覆盖)。`pmem_init` 会确保区域按页对齐并且总页数至少 $\geq \text{KERNEL_PAGES}$ 。

调试/保护措施

- **两者共同点**: 都用 `memset` 在 `free/alloc` 时填充字节以帮助检测悬空引用; 都使用 `panic` 在遇到非法释放或不符合预期的范围时中止。

- **pmem.c 额外:** 增加了对页面是否属于指定区域的边界检查（避免错误地把用户页释放到内核池或反向），从而增加了安全性和调试能力。

时间复杂度

- **两者:** 分配/释放都是 $O(1)$ （在持锁的情况下从链表头插入/弹出），所以性能基线相近。

设计决策理由

内存分配器设计决策

- **单链表结构:** 简单高效，分配和释放都是 $O(1)$ 时间复杂度，适合页级分配。
- **零额外内存开销:** 将元数据存放在空闲页面本身，避免额外的位图或数组，节省空间。
- **内核与用户区域分离:** 防止用户进程耗尽内核资源，提升系统安全性。
- **自旋锁保护:** 在多核环境下保证并发安全。
- **填充页面检测悬空引用:** 在分配和释放时用不同值填充页面，便于调试内存错误。

页表管理设计决策

- **SV39 分页模式:** RISC-V 标准，支持 39 位虚拟地址空间，适合教学和实验。
- **权限位设置:** 区分读、写、执行、用户等权限，确保内存安全。
- **恒等映射内核区域:** 简化内核访问物理内存的逻辑。
- **设备 MMIO 映射:** 将设备地址映射到虚拟地址空间，便于内核访问。

实验过程部分

本实验旨在实现一个基于 RISC-V 架构的操作系统内核中的物理内存分配器和虚拟内存管理模块。实验过程分为以下几个阶段：

1. 需求分析与设计

- 分析 xv6 操作系统中的内存管理机制，理解物理内存分配器（kalloc.c）和虚拟内存管理（vm.c）的实现原理。
- 设计改进方案，包括将物理内存分配器分为内核和用户区域，以提高安全性。

2. 代码实现

- 基于 xv6 的代码，重新实现物理内存分配器 (pmem.c) 和虚拟内存管理器 (vmem.c)。
- 确保代码符合项目的接口和宏定义。

3. 集成与调试

- 将新实现的模块集成到项目中，解决编译和链接错误，确保模块能正确工作。

4. 测试与验证

- 编写测试用例，验证内存分配和虚拟内存映射的功能正确性。

5. 文档编写

- 整理实验报告，包括关键数据结构分析、与 xv6 的对比、设计决策理由、源码理解总结等。

实现步骤记录

1. 分析 xv6 源码

- 阅读 xv6 的 kalloc.c 和 vm.c 文件，理解物理内存分配和虚拟内存管理的实现。
- 分析数据结构和关键函数的逻辑。

2. 设计 pmem.c

- 定义 page_node_t 和 alloc_region_t 结构体。
- 实现 pmem_init() 函数，初始化内核和用户区域。
- 实现 pmem_alloc() 和 pmem_free() 函数，支持从指定区域分配和释放内存。
- 添加自旋锁保护并发访问。

3. 设计 vmem.c

- 定义 pte_t 和 pgtbl_t 类型。
- 实现 vm_getpte() 函数，遍历页表并返回 PTE 指针。
- 实现 vm_mappages() 和 vm_unmappages() 函数，进行虚拟地址到物理地址的映射和解除映射。
- 实现 kvm_init() 函数，创建内核页表并映射设备和内核区域。

- 实现 `kvm_inithart()` 函数，激活页表。

4. 解决宏定义冲突

- 将重复的宏定义从 `riscv.h` 移到 `vmem.h` 中。
- 更新 `vmem.c` 使用正确的宏名称。

5. 修复链接符号错误

- 将 `_etext` 改为 `etext`，以匹配链接脚本中的定义。

6. 集成到项目

- 将 `pmem.c` 和 `vmem.c` 添加到项目的源文件列表。
- 更新 `Makefile` 确保编译包含新文件。

7. 调试与测试

- 运行 `make` 命令，检查编译错误。
- 修复遇到的语法和链接错误。
- 编写简单的测试代码验证功能。

问题与解决方案

1. 宏定义重复问题

- **问题:** `riscv.h` 和 `vmem.h` 中有重复的宏定义，如 `PTE_V`、`PA2PTE` 等，导致编译冲突。
- **解决方案:** 将页表相关的宏定义移到 `vmem.h` 中，并在 `riscv.h` 中添加注释说明。更新 `vmem.c` 使用 `vmem.h` 中的宏。

2. 链接符号未定义错误

- **问题:** 编译时出现 `undefined reference to _etext`，因为链接脚本中使用的是 `etext`。
- **解决方案:** 将 `vmem.c` 中的 `extern char _etext[]` 改为 `extern char etext[]`，并更新所有引用。

3. 隐式函数声明警告

- 问题: 编译时出现 implicit declaration of function 'proc_mapstacks', 因为该函数未声明。
- 解决方案: 暂时移除对 proc_mapstacks 的调用, 并在注释中说明稍后实现。

4. 编译器警告处理

- 问题: 编译时出现 -Werror=implicit-function-declaration, 导致编译失败。
- 解决方案: 移除未实现的函数调用, 或添加函数声明。

源码理解总结

kalloc / kfree 与内存分配器设计分析

1. kinit() 的初始化过程分析

- 如何确定可分配的内存范围?
 - kinit() 通常通过链接器导出的符号 end (内核映像末尾) 与编译时或配置文件里定义的 PHYSTOP (内核可管理物理内存上限) 来确定范围: 可分配范围是 [roundup(end), PHYSTOP)。end 指示内核代码和静态数据占用的物理内存末尾, 之后的空间就是可以用于分配的内存池。
- 空闲页链表是如何构建的?
 - freerange(pa_start, pa_end) 会把 pa_start 向上对齐到页边界, 然后从 pa_start 开始, 步长为 PGSIZE, 对每个页面调用 kfree(p), 而 kfree() 会把该页面的首地址填充 (用于调试), 把页面 reinterpret 为 struct run *r, 并在持有 kmem.lock 的情况下把 r->next = kmem.freelist; kmem.freelist = r;。结果是把所有页面按顺序压入自由链表, 形成一个 LIFO 链表。
- 为什么要按页对齐?
 - 分配器以页为单位管理内存 (kalloc 返回整页), 因此所有页面地址必须和页大小对齐, 这样在做物理地址到页索引或页表映射时才能保证正确性。

- 将 `pa_start` 向上对齐可以避免覆盖内核已有的数据（`end` 可能不是页对齐），确保不会将部分仍被内核使用的页加入 `freelist`。

2. `kalloc()` 和 `kfree()` 的实现理解

• 分配算法的时间复杂度

- `kalloc()`：在持锁的情况下从链表头取出第一个节点，操作是 $O(1)$ 。
- `kfree()`：把释放的页面插入链表头，操作是 $O(1)$ 。
- 因此分配和释放都具有常数时间复杂度 $O(1)$ ，非常高效（在单线程或用自旋锁保护的多核场景中也能快速执行）。

• 如何防止 `double-free`?

- 在 `xv6` 的简单实现中，`kfree()` 对传入地址做了基本检查（页对齐、地址范围、不能释放内核代码段之前的空间），并会 `memset(pa, 1, PGSIZE)` 把页面填充为垃圾来帮助检测悬挂引用，但它并没有用额外标志位来检测双重释放（`double-free`）。
- 因此纯实现上并不能完全防止 `double-free`；防护依赖于调用者的正确性。然而填充页面和在调试时对 `freed page` 做特殊模式可以在后续访问中较为快速地暴露问题。
- 如果想主动检测 `double-free`，需要额外元数据（比如一个位图或在页面头部写入 `magic` 值并在 `kfree` 前校验）。

• 这种设计的优缺点

◦ 优点：

- 极其简单，代码短小易懂。
- 时间复杂度低：分配/释放 $O(1)$ 。
- 零额外内存管理开销（元数据就位于空闲页面内部）。

◦ 缺点：

- 只支持固定大小的块（整页），不能用于细粒度分配。
- 不支持合并（`coalescing`）或块分裂（`splitting`），因此碎片化控制能力有限（但在整页分配场景下碎片不像小粒度分配那样严重）。
- 无内置安全检查或双重释放检测（需要额外机制来增强可靠性）。
- 并发性能受限于全局锁（单个 `freelist lock` 会在高并发下成为瓶颈）。

3. 设计思考

• 如何实现内存统计功能？

- 维护全局计数器：在 `kmem` 中添加 `uint64 total_pages; uint64 free_pages;`，在 `kinit()` 初始化 `total_pages = (pa_end - pa_start) / PGSIZE`，在 `kalloc()` 减少 `free_pages`，在 `kfree()` 增加 `free_pages`。这些操作需在持锁状态下修改以保证并发安全。
- 采样/阈值报警：如果 `free_pages` 低于阈值就触发警告或回收策略。
- 每个 CPU 统计：为降低锁竞争，可以使用 per-CPU 的分配缓存或统计（例如每个 CPU 有局部缓存的自由链，和本地统计），再周期性合并到全局统计中。

• 如何检测内存泄漏？

- 在内核引导/测试时记录总的分配次数与释放次数（或 track 当前分配计数），长期运行若 `allocated_pages - freed_pages` 保持增长并且不下降，可能为内存泄漏。
- 引入引用计数或更高级的内存审计：给每次分配附加上下文（调用栈、分配时间），在释放时清楚记录。可以把这些信息写入一个可选的哈希表（物理页 -> 元数据），仅在调试或开发构建中启用以避免性能开销。
- 定期运行内存一致性检查：在某些检查点遍历所有已知对象（例如进程页表中映射的物理页），验证哪些页没有被引用并和 `free list` 对比，找出被遗忘的页。

• 更高效的分配算法有哪些？

- 分级空闲链表（Segregated Free Lists）：对于不同大小类别维护不同的空闲链表（这里若支持小块分配非常适合）。
- 位图（Bitmap）+ buddy 系统：buddy allocator 支持分裂和合并，适合可变大小的内存管理，内部实现也较为简单且支持 $O(\log n)$ 操作。
- slab/SLUB 分配器：为经常分配/释放相同大小对象优化缓存，本质上预先分配大量相同大小的块并维护高速缓存，适合内核对象分配场景（inode、task_struct 等）。
- per-CPU caches + lock-free/free-list caches：减少并发场景下的锁竞争，适合多核系统的高并发分配。

分页机制分析

分页机制由一个名为 **satp** 的 CSR 寄存器控制。

satp 寄存器字段

- **MODE 字段**: 用于开启分页并选择页表级数。

- **ASID**: 可用于降低上下文切换的开销。
- **PPN 字段**: 以 4 KiB 页为单位存放根页表的物理页号。

分页启用过程

M 模式软件在第一次进入 **S** 模式前会将 **satp** 清零以关闭分页，然后 **S** 模式软件在创建页表后将正确设置 **satp** 寄存器。**satp** 寄存器启用分页时，处理器将从根部遍历页表，将 **S** 模式和 **U** 模式的虚拟地址翻译为物理地址。

虚拟地址结构

- 第 39-30 位为一级页索引 VPN0
- 第 30-21 位为二级页索引 VPN1
- 第 21-12 位为三级页索引 VPN2

PTE 字段

- **V 位**: 表示该 PTE 的其余字段是否有效 (V=1 时有效)。若 V=0，则遍历到此 PTE 的虚拟地址翻译过程将触发页故障。
- **R、W、X 位**: 分别表示该页是否可读、可写、可执行。若 3 位均为 0，则该 PTE 指向下一级页表，否则为叶子节点。
- **U 位**: 表示该页是否为用户页。若 U=0，则 U 模式不能访问该页，但 S 模式能。若 U=1，则 U 模式能访问该页，但 S 模式不能。

地址转换过程

从 **satp** 找到根页表的物理地址，然后按照 L2, L1, L0 的变化找到最终的物理地址。每个页表项 64 位 = 8 字节，每个页表大小都为 $512 \times 8 = 4\text{KiB}$ ，512 个页表项。最后的页表项保存了对应的 44 位物理页号。

pmem.c 源码分析

pmem.c 实现了物理内存分配器，使用两个 **alloc_region_t** 池（内核 / 用户）。每个空闲的物理页在页首存放一个 **page_node_t**，用于链表连接，每个区域维护一个哨兵链表头。

关键函数

- **pmem_init()**: 初始化内核和用户区域，按 **KERNEL_PAGES** 划分内存。

- `pmem_alloc(bool in_kernel)`: 从指定区域分配一页。
- `pmem_free(uint64 page, bool in_kernel)`: 释放一页到指定区域。

实现细节

- 使用自旋锁保护每个区域的链表。
- 分配和释放时填充页面以检测悬空引用。
- 校验页面对齐和区域范围。

vmem.c 源码分析

`vmem.c` 实现了基于 **SV39** 的简洁页表辅助。

关键函数

- `vm_getpte(pgtbl_t pgtbl, uint64 va, bool alloc)`: 遍历页表并返回对应虚拟地址的 PTE 指针，支持分配中间页表。
- `vm_mappages(pgtbl_t pgtbl, uint64 va, uint64 pa, uint64 len, int perm)`: 映射虚拟地址区间到物理地址区间。
- `vm_unmappages(pgtbl_t pgtbl, uint64 va, uint64 len, bool freeit)`: 解除映射，支持释放物理页。
- `kvm_init()`: 创建内核页表并映射设备与内核区域。
- `kvm_inithart()`: 激活页表。

实现细节

- 内核页表恒等映射设备 MMIO 和内核代码/数据段。
- 使用 `sfence_vma()` 确保 TLB 一致性。

xv6 页表管理代码阅读重点

1. 分析 `walk()` 函数的遍历逻辑

如何从虚拟地址提取各级索引？

- **Sv39** 的虚拟地址划分为 VPN[2], VPN[1], VPN[0] 三级索引（每级 9 位），以及页内偏移 12 位。
- 在 xv6 中常用的宏（或等价位运算）为：

- 第 i 级索引 $\text{idx} = (\text{va} \gg (12 + 9*i)) \& 0x1FF$; i 从 2..0
- 或者使用 $\text{PX}(\text{va}, i)$ 之类的宏提取。

遇到无效页表项 ($\text{PTE_V} == 0$) 时如何处理?

- 若 $\text{walk}(\text{pagetable}, \text{va}, \text{alloc})$ 中的 alloc 参数为 false : 遇到无效 PTE 就返回 NULL (表示找不到对应的下级页表或最终 PTE)。
- 若 alloc 为 true : walk 会尝试为缺失的中间页表分配一个新的物理页 (通常通过 kalloc/pmem_alloc), 清零该页并把对应的父 PTE 设置为该页的物理地址并置 PTE_V (有效)。随后继续下钻。

为什么需要 alloc 参数?

- alloc 决定 walk 是做"查找"还是做"创建并查找"。
- 在建立映射 (例如 mmap) 时, 需要创建缺失的中间页表, 因此会传 $\text{alloc} = \text{true}$ 。
- 在只做地址查询或访问转换 (例如查找某个映射以验证权限) 时, 不需要创建页表, 传 $\text{alloc} = \text{false}$ 可以避免不必要的内存分配。

2. 研究 $\text{mmap}()$ 的映射建立细节

如何处理地址对齐?

- $\text{mmap}()$ 接受一个起始虚拟地址 va 、长度 size 和物理基址 pa (或按页映射的基础地址)。它会先把 va 向下取整为页边界 (PGROUNDDOWN), 把 $\text{va} + \text{size}$ 向上取整为页边界 (PGROUNDUP), 然后以 PGSIZE 为步长循环处理每一页映射。
- 对齐保证: 每个映射操作都是整页的 PTE 设置, 避免覆盖非页对齐内存。

权限位如何设置?

- 每个 PTE 的低位用于权限 (PTE_R/W/X/U 等)。 mmap 在写入最终叶子 PTE 时, 会把物理页号 (PA) 与 perm (传入的权限组合) 按位或, 再加上 PTE_V (有效位), 例如: $*\text{pte} = \text{PA} \mid \text{perm} \mid \text{PTE_V}$ 。
- perm 根据映射用途选择: 内核只读代码页可能没有 W , 用户页需要 U , 设备内存通常设置为 $\text{R} \mid \text{W}$ 而不设置 X 。

映射失败时的清理工作

- 在映射循环过程中, `mappages` 可能在中途遇到错误 (例如为中间页表分配页失败, 或发现已有冲突的 PTE)。良好的实现应该回滚已经成功建立的那些映射 (解除已写入的 PTE 并释放在映射过程中为页表分配的临时页面), 以保持系统一致性并避免内存泄漏。
- `xv6` 的实现通常在中途失败时调用 `panic` (简单处理), 或显式在失败路径上反向遍历已映射页并清除 PTEs, 同时释放中间分配的页面 (如果实现支持回滚)。

3. 地址转换相关宏解释

PGROUNDUP(sz) 与 PGROUNDDOWN(a)

- `PGROUNDUP` 将字节大小向上取整到 `PGSIZE` 的倍数, 常用于计算要分配或映射的整页大小。
- `PGROUNDDOWN` 将地址向下取整到页边界, 用于得到页起始地址。
- 例: `PGROUNDUP(0x1003) = 0x2000` (假设 `PGSIZE = 0x1000`)。

PTE_PA(pte) 的位运算

- 宏 `#define PTE_PA(pte) (((pte) >> 10) << 12)` 的意图是从 64 位 PTE 中提取物理页号并还原为物理地址: 页表项低 10 位保留为标志位和一些额外位 (不同实现细节), 所以右移 10 去掉低位标志, 再左移 12 把页号转换为字节地址 (乘以 4096)。
- 等价理解: `PA = (pte & ~0x3FF) & ~0xFFF` (去掉低 10 位和低 12 位标志), 目的是得到高位的物理页帧地址。

4. 实现挑战与对策

如何避免页表遍历中的"无限递归"?

- `xv6` 的 `walk()` 实际是按循环下钻 (非真正递归函数调用), 因此不存在函数递归的无限递归问题。但可能出现的危险是: 在 `walk(..., alloc=true)` 时, 分配新的页表页需要调用物理页分配器 (`kalloc/pmem_alloc`), 而分配器本身可能会在某些实现中访问页表 (若有更高层次的缓存或统计), 从而产生依赖回环。
- 对策: 保证分配器在分配页时不依赖于页表 (例如使用早期初始化的静态内存或独立的 allocator), 或者在调用分配器时明确禁止调用能再次触发页表操作的路径; 在实现上优先使用简单的物理页分配器 (`kalloc`) 来为页表页分配空间。

映射过程中的内存分配失败应该如何恢复?

- 在 `mappages()` 中，当为中间页表分配内存失败或在映射中途发生错误时，应回滚：
 1. 清除已经建立的叶子 PTE（把那些已写入的 PTE 设为 0 或适当值）；
 2. 释放在映射过程中申请的任何中间页表页；
 3. 返回失败错误码（或在早期教学实现中 `panic`）。
- 实现时要记录哪些页/页表是新分配的，以便失败时能正确释放，而不会误释放原来已有的页表页。

如何确保页表的一致性？

- 使用合适的锁：当多个 CPU 或线程可能并发修改同一进程/内核页表时，需要在修改页表（`mappages/unmap/walk`）时持有页表锁或进程锁（避免竞争和中间状态被其他 CPU 看到）。
- 原子更新：写入最终叶子 PTE 时，尽量一次性把 `PA|flags` 写入，确保读者不会看到部分更新的标志。
- TLB 同步：在更改页表（尤其是修改映射或权限）后调用 `sfence.vma`（或平台的等价 TLB flush）以确保已失效的 TLB 条目在处理器上被清除，避免地址转换不一致。
- 顺序保证：在修改 PTE 之前先取消旧的映射（或先设置新的映射再 flush），按照硬件规范使用内存屏障，确保可见性。

5. 参考 xv6 的内核初始化：`kvminit()` 和 `kvminithart()`

`kvminit()` 的内核页表创建（需要映射哪些内存区域？）

- 常见需要映射的区域包括：
 1. 内核文本（代码）段：以只读、可执行映射（去除写权限）。
 2. 内核数据/堆/全局变量区：读写映射（RW）。
 3. 内核使用的物理内存（如内核栈、页表本身、内核动态分配区），通常按恒等映射或偏移映射到高地址空间（`KERNBASE + PA`）。
 4. 设备 MMIO 区域（UART、PLIC、CLINT、virtio 等），这些地址通常映射为 RW、非可执行、并且 `U`（用户）位为 0（仅内核访问）。
- 映射方式（为什么采用恒等映射/高地址恒等）
 - xv6 常用把物理地址恒等映射到内核虚拟地址空间（例如把物理地址 `0x0` 映射到 `KERNBASE + 0x0`），便于内核使用虚拟地址直接访问物理内存（简化实现）。
 - 恒等映射（或高位偏移映射）可以避免内核在访问某些内存时需要额外的转换逻辑，使早期初始化更简单。

设备内存的权限设置

- 设备 MMIO 通常设置为 R/W, 无 X, 且 U=0 (只有内核可访问)。这可以通过设置相应的 PTE 权限位实现。

kvminithart() 的页表激活

- **satp** 寄存器格式和设置:
 - 在 **RISC-V Sv39** 下, **satp** 包含 MODE(最高位若干位), ASID, 和 PPN (根页表物理页号)。内核通过宏 **MAKE_SATP(pagetable)** 或等价位运算把根页表物理地址填入 PPN 字段并设置 MODE 为 Sv39 的值, 然后写入 **satp**。
- **sfence.vma** 的作用:
 - 在更改 **satp** (页表切换) 或修改页表后, 必须执行 **sfence.vma** 指令来刷新处理器的地址转换缓存 (TLB), 确保新的页表设置生效且旧的条目被清除。
- 激活页表前后的注意事项:
 - 确保新页表已正确初始化并包含必要的内核映射 (否则启用分页后内核可能因缺失映射而异常)。
 - 在多核环境中为每个 hart 分别设置 **satp** 并执行 **sfence.vma**, 或在切换后在目标 hart 上执行局部刷新。
 - 激活新页表前通常会把中断/异常处理向量设置好 (**stvec/mtvec** 等), 并确保 trampoline 或切换代码已准备好处理异常。

测试验证部分

(预留 - 待补充实际测试结果和数据)

功能测试结果

(预留 - 待补充功能测试的具体结果)

性能数据

(预留 - 待补充性能测试数据和分析)

异常测试

(预留 - 待补充异常情况下的测试结果)

运行截图/录屏

(预留 - 待补充运行时的截图或录屏链接)