第四次作业

学号: 1300013022


姓名: 武守北

一、调研两种以上的分布式文件系统以及一种联合文件系统,说明其工作原理和特点以及使用方式。

一、HDFS:

HDFS 工作原理:

HDFS Architecture



HDFS 采用 master/slave 架构。一个 HDFS 集群是由一个 Namenode 和一定数目的 Datanodes 组成。

Namenode 是一个中心服务器,负责管理文件系统的名字空间 (namespace)以及客户端对文件的访问。

集群中的 Datanode 一般是一个节点一个,负责管理它所在节点

上的存储。

Namenode 全权管理数据块的复制,它周期性地从集群中的每个Datanode 接收心跳信号和块状态报告(Blockreport)。接收到心跳信号意味着该 Datanode 节点工作正常。块状态报告包含了一个该Datanode 上所有数据块的列表。

Namenode 和 Datanode 之间是通过 TCP/IP 协议交互。

HDFS 主要工作流程:

数据备份:

HDFS 的文件块会创建若干份副本来保证容错性,主结点维护所有块的副本信息。数据结点会定期的向主结点汇报其所有数据块的信息。文件副本的分布位置直接影响着 HDFS 的可靠性和性能。一个大型的 HDFS 文件系统一般都是需要跨很多机架的,不同机架之间的数据传输需要经过网关,并且,同一个机架中机器之间的带宽要大于不同机架机器之间的带宽。如果把所有的副本都放在不同的机架中,这样既可以防止机架失败导致数据块不可用,又可以在读数据时利用到多个机架的带宽,并且也可以很容易的实现负载均衡。但是,如果是写数据,各个数据块需要同步到不同的机架,会影响到写数据的效率。

而在 Hadoop 中,如果副本数量是 3 的情况下,把第一个副本放到机架的一个结点上,另一个副本放到同一个机架的另一个结点上,把最后一个结点放到不同的机架上。这种策略减少了跨机架副本的个数提高了写的性能,也能够允许一个机架失败的情况,算是一个很好

的权衡。

读文件:

客户端通过调用这个实例的 open 方法就可以打开系统中希望读取的文件。HDFS 通过调用 NameNode 获取文件块的位置信息,对于文件的每一个块,NameNode 会返回含有该块副本的 DataNode 的结点地址,另外,客户端还会根据网络拓扑来确定它与每一个 DataNode 的位置信息,从离它最近的那个 DataNode 获取数据块的副本,最理想的情况是数据块就存储在客户端所在的结点上。

客户端发起读请求:

客户端与 NameNode 得到文件的块及位置信息列表。

客户端直接和 DataNode 交互读取数据。

读取完成关闭连接。

写文件:

客户端通过调用这个实例的 create 方法就可以创建文件。HDFS 会发送给 NameNode 一个远程过程调用,在文件系统的命名空间创建一个新文件,在创建文件前 NameNode 会做一些检查,如文件是否存在,客户端是否有创建权限等,若检查通过,NameNode 会为创建文件写一条记录到本地磁盘的 EditLog,若不通过会向客户端抛出 IOException。创建成功之后 HDFS 会返回一个 FSDataOutputStream

对象,客户端由此开始写入数据。

客户端在向 NameNode 请求之前先写入文件数据到本地文件系统的一个临时文件。

待临时文件达到块大小时开始向 NameNode 请求 DataNode 信息。

NameNode 在文件系统中创建文件并返回给客户端一个数据块及其对应 DataNode 的地址列表(列表中包含副本存放的地址)。

客户端只需通过上一步得到的信息把创建的临时文件块更新到 列表中的第一个 DataNode; 第一个 DataNode 在把数据块写入到磁 盘中时会继续向下一个 DataNode 发送信息,以此类推,直到全部完 成。

当文件关闭, NameNode 会提交这次文件创建, 此时, 文件在文件系统中可见。

删除文件:

一开始删除文件,NameNode 只是重命名被删除的文件到/trash目录,因为重命名操作只是元信息的变动,所以整个过程非常快。在/trash中文件会被保留一定间隔的时间(可配置,默认是 6 小时),在这期间,文件可以很容易的恢复,恢复只需要将文件从/trash 移出即可。

当指定的时间到达, NameNode 将会把文件从命名空间中删除。 标记删除的文件块释放空间, HDFS 文件系统显示空间增加。

HDFS 特点:

- 1、高容错性 数据自动保存多个副本 副本丢失后,自动恢复
- 2、适合批处理移动计算而非数据数据位置暴露给计算框架
- 3、适合大数据处理 GB、TB、甚至 PB 级数据 百万规模以上的文件数量 10K+节点规模
- 4、流式文件访问 适合一次性写入,多次读取 保证数据一致性
- 5、可构建在廉价机器上 通过多副本提高可靠性 提供了容错和恢复机制

HDFS 使用方式:

1、命令行接口;

2, J ava API

HDFS 使用 Java 编写的的,所以通过 Java API 可以调用所有的 HDFS 的交互操作接口,最常用的是 FileSystem 类,它也是命令行 hadoop fs 的实现。

3、Web UI

还可以通过 NameNode 的 50070 端口号访问 HDFS 的 Web UI。


直接在浏览器中输入 master:9000(即 NameNode 的主机名:端口号)便可进入 Web UI。点击"Browse the filesystem"可以查看整个 HDFS 的目录树,点击"Namenode Logs"可以查看所有的 NameNode 的日志,这对于排查错误十分有帮助。

二、GlusterFS:

GlusterFS 是大规模网络分布式文件系统,适合云存储和媒体流处理等数据密集型任务;

1、工作原理:

外部架构:



它主要由存储服务器 (BrickServer)、客户端以及 NFS/Samba 存储网关组成。

内部架构:





图3 GlusterFS模块化堆栈式设计

GlusterFS 是模块化堆栈式的架构设计,如上图所示。模块称为 Translator, 是 GlusterFS 提供的一种强大机制, 借助这种良好定义的 接口可以高效简便地扩展文件系统的功能

工作流程图:



- 1、在服务器端,每台服务器上运行 GlusterFs,将本地文件系统的一部分暴露给用户。
- 2、在客户端,用户通过 GlusterFS 的 mount point 操作来读写数据,对于用户来说,集群系统的存在对用户是完全透明的,用户感觉不到是操作本地系统还是远端的集群系统。
 - 3、用户的操作请求被递交给本地 Linux 系统的 VFS 来处理。
 - 4、VFS 将数据递交给 FUSE 内核文件系统。
 - 5、client 对数据进行一些指定的处理。
- 6、在 client 的处理末端,通过网络将数据递交给 server,并将数据写入到服务器所控制的存储设备上。

使用方式:

GlusterFS 服务端安装:

yum -y install glusterfs glusterfs-server chkconfig glusterd on service glusterd start

基本操作:

\$ gluster peer probe server2 # add server2 to the storage pool
\$ gluster volume create gv0 replica 2 server1:/data/brick1/gv0
server2:/data/brick1/gv0 # create the copying volume
\$ gluster volume start gv0 # start the copying volume
\$ mount -t glusterfs server1:/gv0 /mnt # mount the colume in
clients
\$ gluster volume info # see the information of a volume
\$ gluster peer status # see the nodes' information

三、AUFS (联合文件系统)

AUFS 是一种联合文件系统(UnionFS),联合文件系统会将不同物理位置的目录合并 mount 到同一个目录中。默认写在前边的上层目录是 read-write 的,后边的下层目录是 read-only 的。

1、工作原理:

AUFS 在合并目录时有一系列的规则:

显然目录中重复文件名的文件只保留一个呈现在最终的目录中,且只会呈现最上层的文件。

默认情况下,修改在原上层的可读写目录中的文件会直接修改掉原文件。

默认情况下,修改在原下层的只读目录中的文件会在原上层目录

中新创建一个修改后的文件,原下层目录中的文件不会改变。

若手动将所有的合并目录更改为可读写,修改重复文件名的文件 也只会影响到最上层的文件。

删除文件时,若删除的是原最高层目录中的文件,则会删掉原最高层目录中的文件,并且在原最高层目录中打上.wh.*的隐藏文件标志表示屏蔽下层目录中的该文件。

删除文件时,若删除的是下层只读的文件,则直接会在原最高层目录打上.wh.*的隐藏文件标志表示屏蔽下层目录中的该文件。

若删除一个文件夹后创建一个同名文件夹,若该文件夹在下层也有,则在原最高层目录新文件夹里加入原有的所有文件的隐藏文件标志。

文件在原来的地方被修改时,可以通过设置 udba 的参数 none、reval、notify 来不更新、总是更新、通过消息发送更新。

union 的目录(分支)的相关权限: rw 表示可写可读 read-write。 ro 表示 read-only,如果你不指权限,那么除了第一个外 ro 是默认值,对于 ro 分支,其永远不会收到写操作,也不会收到查找 whiteout 的操作。rr 表示 real-read-only,与 read-only 不同的是,rr 标记的是天生就是只读的分支,这样,AUFS 可以提高性能,比如不再设置 inotify来检查文件变动通知。

10、若手动将所有的合并目录更改为可读写,在挂在是可以通过设置 create 选项来指定新创建文件的保存的目录,如轮转、可用空间最优或二者结合等。

2、特点:

节省存储空间:多个 container 可以共享 base image 存储。

快速部署:如果要部署多个 container, base image 可以避免多次拷贝。

内存更省:因为多个 container 共享 base image,以及 OS 的 disk 缓存机制,多个 container 中的进程命中缓存内容的几率大大增加。

升级更方便: 相比于 copy-on-write 类型的 FS, base image 也是可以挂载为可写的,可以通过更新 baseimage 而一次性更新其之上的 container。

允许在不更改 base-image 的同时修改其目录中的文件,所有写操作都发生在最上层的可写层中,这样可以大大增加 base image 能共享的文件内容。

3、使用方式:

mount -t aufs -o br=(upper)=rw:(base)=ro+wh none
(rootfs)

可以实现挂载。

二、安装配置一种分布式文件系统,要求启动容错机制,即一台存储节点挂掉仍然能正常工作。在报告里阐述搭建过程和结果。

1、在 1000、1001 上安装 GlusterFS 服务器版本, 切换到 root 模式:

add-apt-repository ppa:gluster/glusterfs-3.10

apt update

apt install glusterfs-server

2、在 1002 上安装 GlusterFS 客户端版本, 切换到 root 模式:

add-apt-repository ppa:gluster/glusterfs-3.10

apt update

apt install glusterfs-client

3、修改 1000 的 Host 文件:

127.0.0.1 server1

127.0.1.1 oo-lab.cs1cloud.internal oo-lab

172.16.6.244 server2

4、修改 1001 的 Host 文件

127.0.0.1 server2

127.0.1.1 oo-lab.cs1cloud.internal oo-lab

172.16.6.271 server1

其中 server1 对应的 IP 需要在 1000 上通过 ifconfig 指令查看

5、在 1000 和 1001 上创建 brick:

mkdir -p /data/brick1

6、在 1000 (也可以在 1001) 创建复制卷 test_volume, 并启动该 卷:

```
gluster volume create test_volume replica 2
server1:/data/brick1 server2:/data/brick1 force
gluster volume start test_volume
gluster volume info
```

查看该卷的信息, 表明创建成功:

Volume Name: test_volume

Type: Replicate

Volume ID: f9e54e0b-0f0b-4869-b473-27cd0c2e8a51

Status: Started
Snapshot Count: 0

Number of Bricks: $1 \times 2 = 2$

Transport-type: tcp

Bricks:

Brick1: server1:/data/brick1
Brick2: server2:/data/brick1

Options Reconfigured:

transport.address-family: inet

nfs.disable: on

7、修改 1002 上的 hosts 文件:

127.0.0.1 localhost

127.0.1.1 oo-lab.cs1cloud.internal oo-lab

172.16.6.244 server1

172.16.6.271 server2

8、在1002上创建挂载点,挂载 test_volume 卷

mkdir -p /storage

mount -t glusterfs server1:/test_volume /storage

向/storage 里存入 50 个文件,为 hw4.txt 的拷贝

for i in `seq -w 1 10`; do cp -rp

/home/pkusei/test.txt /storage/copy-test-\$i; done

检查客户端的存入情况:

```
cd /storage
ls
copy-test-01 copy-test-02 copy-test-03 copy-test-04
copy-test-05
copy-test-06 copy-test-07 copy-test-08 copy-test-09
copy-test-10
```

检查服务器端的存入情况:

由于创建卷的方式为复制卷且副本个数为 2, 故当一个服务器挂掉时,另一个服务器还保存有副本,具有容错机制。

- 三、将 web 服务器的主页提前写好在分布式文件系统里,在 docker 容器启动的时候将分布式文件系统挂载到容器里,并将该主页 拷贝到正确的路径下,使得访问网站时显示这个主页。
- 1、在 1000 和 1001 上分别新建一个 brick 来存储主页内容:

mkdir -p /data/brick2

2、在 1001 (也可以在 1000) 创建复制卷 homepage, 并启动该卷:

gluster volume create homepage replica 2
server1:/data/brick2 server2:/data/brick2 force
gluster volume start homepage

3、在1002上创建挂载点,挂载 homepage 卷

mkdir -p /html

mount -t glusterfs server2:/homepage /html

存入主页文件

vim /html/index.nginx-debian.html

4、在 1002 上创建容器并运行 nginx

docker run -it --name hw4_docker ubuntu_docker2
/bin/bash

5、进入新创建的容器后,修改/etc/nginx/sites-enabled/default 中root 的路径为/html

vim /etc/nginx/sites-enabled/default

6、修改完成后退出容器,将该容器保存为 ubuntu_docker_hw4 镜像

docker commit hw4_docker ubuntu_docker_hw4

7、将该镜像从 1001 传送到 1002 上:

docker save -o save.tar ubuntu_docker_hw4
scp -P 1002 save.tar pkusei@162.105.174.40:

8、在 1002 中以 ubuntu_docker_hw4 镜像创建后台容器并运行 nginx,将/html 挂载到容器中的/html 中,将容器的 80 端口映射到 宿主机的 4040 端口:

docker load < save.tar
docker run -v /html:/html -p 4040:80 -d --name hw4 \
ubuntu_docker_hw4 nginx -g 'daemon off;'</pre>

四、Docker 中使用了联合文件系统来提供镜像服务,了解 docker 的镜像机制,并仿照其工作机制完成一次镜像的制作,具体要求为:创建一个 docker 容器,找到其文件系统位置,并将其保存,然后在该容器中安装几个软件包,找到容器的只读层(保存着这几个软件包),将其保存,之后通过 aufs 将这两个保存的文件系统挂载起来,使用docker import 命令从其中创建镜像,并从该镜像中创建容器,要求此时可以使用之前安装好的软件包。在报告中详细阐述过程。

docker 镜像具有分层结构,包括 rootfs 和 bootfs 两个文件系统。

rootfs 主要包括 Linux 系统中的 /dev、/proc、/bin 等常规的目录和文件。

bootfs 主要包括 bootloader 和 kernel, 其中 bootloader 的主要功能是引导和加载 kernel。

镜像中每个层结构的文件都是静态的,在对镜像进行修改时,修

改操作会被存在一层之中。同时,不同的镜像可以共享底层的数据, 当一个镜像启动新容器时,镜像会在其层结构上面再加一层,并令容 器在这一层进行读写操作。

制作镜像:

1、利用 Ubuntu 镜像创建容器并启动

docker create -it --name hw4_container ubuntu
/bin/bash
docker start -i hw4_container

2、在新的终端内查看系统中各个容器的挂载记录

sudo su df -hT

3、对文件系统标识为 none 的记录, 查看其文件系统结构

cd /var/lib/docker/aufs/layers

cat

0040199945f13da0de3cc39364ddf5a558b9cc580d4e19fbcf89a 981160553e5

得到文件系统层次结构

0040199945f13da0de3cc39364ddf5a558b9cc580d4e19fbcf89a981160553e5-init 224b05bde06843f08071e4d8f3be95253e56eb923eca01931ff6e03526e78839

b8c86b22b60d1a7235d2c53f6eb53c382865669622c38bdb621ed6c355c9f47e dd7388470fb0a5991fb700c098381ff24c6e55e8f97b569ea08d8c1cf2150211 4315d67bb0bd296cf30a995ffca1e59e1e5c4691935daafdf447e124c4e2973d 0e399e82f3b3e83573f6ba9f2b0a6480e5695888aa87bde47945e361d49d94cd

4、由于在对运行中的容器进行操作时,不会使-init 以外的层被更改,可以先将它们拷贝出来,存放在新建的目录中:

mkdir /home/pkusei/hw4 image cp -r 0e399e82f3b3e83573f6ba9f2b0a6480e5695888aa87bde47945e361d49d94 cd /home/pkusei/hw4 image/0 cp -r 4315d67bb0bd296cf30a995ffca1e59e1e5c4691935daafdf447e124c4e297 3d /home/pkusei/hw4 image/1 cp -r dd7388470fb0a5991fb700c098381ff24c6e55e8f97b569ea08d8c1cf21502 11 /home/pkusei/hw4 image/2 cp -r b8c86b22b60d1a7235d2c53f6eb53c382865669622c38bdb621ed6c355c9f4 7e /home/pkusei/hw4 image/3 cp -r 224b05bde06843f08071e4d8f3be95253e56eb923eca01931ff6e03526e788 39 /home/pkusei/hw4 image/4

5、在运行中的容器内安装 vim 和 Python3:

```
apt update
apt install vim
apt install python3
```

6、将容器最上一层文件结构拷贝:

```
cp -r
0040199945f13da0de3cc39364ddf5a558b9cc580d4e19fbcf89a
981160553e5 /home/pkusei/hw4_image/5
```

7、按序挂载文件系统的拷贝

mkdir /home/pkusei/hw_mount
mount -t aufs -o

br=/home/pkusei/hw4_image/5=ro:/home/pkusei/hw4_image/4=ro:/home/pkusei/hw4
_image/3=ro:/home/pkusei/hw4_image/2=ro:/home/pkusei/hw4_image/1=ro:/home/pkusei/hw4_image/0=ro none /home/pkusei/hw4_mount

8、在挂载点创建新镜像,并启动

cd /home/pkusei/hw4_mount
tar -c . | docker import - hw4_images
docker run -it --name hw4_container2 hw4_image /bin/bash

制作完成,可以再新容器中使用 vim 和 Python3 了。