课程代码: B3I154730



# 工程热力学与传热学A

孔文俊

北京航空航天大学宇航学院

2024年5月31日

### 传热学



# 目录

- 第十章 传热学绪论
- 第十一章 稳态导热
- 第十二章 非稳态导热
- 第十三章 对流换热
- 第十四章 热辐射基本定律和物体的辐射特性
- 第十五章 传热过程分析与换热器计算

#### 第 14 章 热辐射基本定律和物体的辐射特性



- 14.1 热辐射现象的基本概念
- 14.2 黑体辐射的基本定律
- 14.3 固体和液体的辐射特性
- 14.4 实际物体对辐射能的吸收与辐射的关系

- 能够认识热辐射的本质及辐射能传递过程中的基本特性;
- · 掌握黑体辐射的基本定律,包括普朗克定律、波尔兹曼定律、兰贝特定律;
- 理解实际固体和液体的辐射特性,掌握热辐射过程中的基本概念。






#### 1 热辐射的特性

■ 辐射 (radaiation): 物体通过电磁波来传递能量的方式。

■ 热辐射:由于物体内部微观粒子的热运动状态改变,而将部分内能转换成电磁波的能量发射出去的现象。

■ 辐射换热



太阳热辐射




#### 1 热辐射的特性

- 热辐射的特点
- a 任何温度高于0 K的物体就会发出热辐射; (导热和对流需要温度梯度)
- b可以在真空中传播,在真空中传播效率最高; (导热和对流需要直接接触,依靠介质微观/宏观运动)
- c 伴随能量形式的转变和转移; 热力学能-电磁波能-热力学能
- d 具有强烈的方向性;
- e 辐射能与温度和波长均有关;
- f 发射辐射取决于温度的4次方。

(导热和对流与温度梯度的1次方有关)



#### 1 热辐射的特点



紫外线: 10-2 < λ < 0.38 μm

可见光: 0.38 < λ < 0.76 μm

红外线: 0.76 < λ < 100 μm

热辐射: 0.10 < λ < 100 μm

区域0.8-100 µm, 热辐射

太阳辐射包括在内,热辐射

太阳辐射: 0.2< λ < 2μm




#### 2 物体表面对热辐射的作用

当热辐射投射到物体表面上时,一般 会发生三种现象,即吸收、反射和穿 透,如图。

$$Q = Q_{\alpha} + Q_{\rho} + Q_{\tau} \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_{\alpha}}{Q} + \frac{Q_{\rho}}{Q} + \frac{Q_{\tau}}{Q} = 1$$

$$\alpha + \rho + \tau = 1$$



 $\alpha + \rho + \tau = 1$  物体对热辐射的吸收反射 和穿透

Q-单位时间内投射到物体表面上的全波长范围内的辐射能。


$$lpha = rac{Q_{lpha}}{Q}$$
  $ho = rac{Q_{
ho}}{Q}$   $au = rac{Q_{ au}}{Q}$  吸收比 反射比 透射比




#### 2 物体表面对热辐射的作用

- 对于大多数的固体和液体:  $\tau = 0$ ,  $\alpha + \rho = 1$
- 热射线的吸收和反射几乎都在表面进行;

 物体全波长辐射特性与投射过来的辐射能按波长分布 和表明不平整度尺寸有关。



表面的不平整尺寸小 于投入辐射的波长, 入射角等于反射角



表面的不平整尺寸大于投入 辐射的波长,某一方向投射

而向各个方向反射



#### 2 物体表面对热辐射的作用

- 对于不含颗粒的气体:  $\rho = 0$ ,  $\alpha + \tau = 1$
- 气体的吸收和辐射是在整个气体容积中进行的;
- 气体的吸收和穿透特性与气体内部特性有关,与其表面状况无关。

黑体: 
$$\alpha = 1$$
  
镜体或白体:  $\rho = 1$   
透明体:  $\tau = 1$