# **Homework 5 - Camera**

主要代码在 MyGLFW, Camera, CameraOperation 这三个类中。

## 1 Basic

## 1.1 投影 (Projection)

- 把上次作业绘制的cube放置在(-1.5, 0.5, -1.5)位置。要求6个面颜色不一致
- 正交投影(orthographic projection): 实现正交投影,使用多组(left, right, bottom, top, near, far)参数,比较结果差异
- 透视投影(perspective projection): 实现透视投影,使用多组参数,比较结果差异

### 实现思路与结果

在OpenGL中,为了将坐标从一个坐标系变换到另一个坐标系,我们需要用到几个变换矩阵,最重要的几个分别是模型(Model)、观察(View)、投影(Projection)三个矩阵。

在顶点着色器程序 shader.vs 中, 顶点的位置是这样确定的:

```
1 gl_Position = projection * view * model * vec4(aPos, 1.0);
```

当我们要绘制一个3D物体,首先要做的是定义一个模型(model)矩阵,这个模型矩阵包含了位移、缩放与旋转操作,它们会被应用到所有物体的顶点上,以变换它们到全局的世界空间。首先将它初始化成单位矩阵,然后在渲染循环中,根据各种需要来使用model矩阵进行位移、缩放与旋转操作,并将它传入着色器。

模型矩阵定义如下:

观察矩阵定义如下,设置好摄像机的位置和方向,并将它传入着色器:


```
1 view = glm::lookAt(glm::vec3(8.0f, 8.0f, 16.0f), glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
2 // 传入着色器
3 ...
```

从后面的结果图可以看到,这个摄像机位于cube的斜上方,离摄像机最近的是cube的一个顶点。

接下来,要定义投影矩阵。由投影矩阵创建的观察箱(Viewing Box)被称为平截头体(Frustum),每个出现在平截头体范围内的坐标都会最终出现在用户的屏幕上。当物体在平截头体的空间里面时,屏幕就会显示出来,否则不会显示。将观察坐标变换为裁剪坐标的投影矩阵可以为两种不同的形式,每种形式都定义了不同的平截头体。我们可以选择创建一个正射投影矩阵(Orthographic Projection Matrix)。

#### 正射投影

正射投影矩阵定义了一个类似立方体的平截头箱,它定义了一个裁剪空间,在这空间之外的顶点都会被裁剪掉。创建一个正射投影矩阵需要指定可见平截头体的宽、高和长度。它的平截头体看起来像一个容器:




要创建一个正射投影矩阵,我们可以使用GLM的内置函数 glm::ortho:

projection = glm::ortho(left, right, bottom, top, near, far);

这个函数共有6个参数,left,right指定了平截头体的左右坐标,bottom,top指定了平截头体的底部和顶部,通过这四个参数我们定义了近平面和远平面的大小。near,far定义了近平面和远平面的距离。

正交投影以及调整参数的结果:



可以看到,当增大 left 时,cube向左移动,并发生拉伸。这是因为平截头体的左平面向右移动了,逐渐向cube靠近,至于为什么发生拉伸,是因为这里的窗口是800\*800的正方形窗口,而现在的平截头体的近平面/远平面已经不是正方形了,所以发生了拉伸。


当增大 rigth 时, cube向左移动,发生压缩拉伸,此时平截头体的右平面向右移动,逐渐远离cube,与增大 left 同理,现在的平截头体的近平面/远平面已经不是正方形了,所以发生了拉伸。

对于left, right, top, bottom其他变换的原理相同。

near, far 定义了近平面和远平面的距离。当这两个参数变化时,如果cube的一些部分超出了近平面或远平面之间的空间,即cube的某些部分不在平截头体内,将会被裁减掉,不会显示出来。

### 透视投影

透视投影符合我们实际生活中的视觉效果,近的东西看起来会比较大,越远的东西看起来越小,即"近大远小"。透视投影的平截头体如下所示:




### 在GLM中可以这样创建一个透视投影矩阵:

```
glm::mat4 projection = glm::perspective(glm::radians(45.0f),
    (float)width/(float)height, 0.1f, 100.0f);
```

它的第一个参数定义了fov的值,它表示的是视野(Field of View),并且设置了观察空间的大小。如果想要一个真实的观察效果,它的值通常设置为45.0f,但想要一个末日风格的结果你可以将其设置一个更大的值。第二个参数设置了宽高比,由视口的宽除以高所得。第三和第四个参数设置了平截头体的近和远平面。我们通常设置近距离为0.1f,而远距离设为100.0f。所有在近平面和远平面内且处于平截头体内的顶点都会被渲染。

### 透视投影 (baseline) 以及调整参数的结果



可以看出,减小fov时,视野减小,所以窗口中显示的cube会看起来比较大;增大fov时,视野增大,cube看起来较小。

## 1.2 视角变换 (View Changing)

把cube放置在(0, 0, 0)处, 做透视投影, 使摄像机围绕cube旋转, 并且时刻看着cube中心

## 实现思路与结果

使摄像机一直处于一个圆的位置,使用以下公式:


```
camPosX=sin(clock()/1000.0)*Radius;
camPosZ=cos(clock()/1000.0)*Radius;
```

原理很容易理解,由于圆的公式  $a^2+b^2=1$  ,以及有  $sin^2x+cos^2x=1$  ,所以能保证摄像机在XoZ平面的 一个 圆上。

在这部分,观察矩阵和投影矩阵定义如下:

```
const float time = speed * (float)glfwGetTime();
const float sint = std::sin(time);
const float cost = std::cos(time);
const float camera_radius = 16.0f;
view = glm::lookAt(glm::vec3(sint * camera_radius, 0.0f, cost * camera_radius),
glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
projection = glm::perspective(glm::radians(45.0f), (float)MyGLFW::getInstance()-
>getScrWidth() / (float)MyGLFW::getInstance()->getScrHeight(), 0.1f, 100.0f);
```

#### 效果见演示视频。



## 1.3 ImGui

在GUI里添加菜单栏,可以选择各种功能。

效果见演示视频。

### 1.4

在现实生活中,我们一般将摄像机摆放的空间 View matrix 和被拍摄的物体摆设的空间 Model matrix 分开,但是在OpenGL中却将两个合二为一设为 ModelView matrix,通过上面的作业启发,你认为是为什么呢?在报告中写入。(Hints:你可能有不止一个摄像机)

图形管道通常涉及从 model space 到 world space、从 world space 到 view space 以及从 view space 到 clip space 的转换。存在一个转换矩阵,将这几个变换矩阵都组合到一起(分别是 world、view 和 projection 变换)。

因为每个转换都是一个矩阵,所以可以组合它们:可以创建 model-view 矩阵或 view-projection 矩阵,甚至可以创建单个组合的 model-view-projection 矩阵。它们都是完全合理的,事实上在适当的时候使用得相当普遍。

在经典的图形管道理论和 OpenGL 固定管线里,将 model-to-world 和 world-to-view 结合被认为是标准实践。这样做是因为在 view space 中有一个非常常见的原因:它简化了照明效果的计算。

### 2 Bonus

## 2.1 Camera 类

实现一个camera类,当键盘输入w,a,s,d ,能够前后左右移动;当移动鼠标,能够视角移动("look around"),即类似FPS(First Person Shooting)的游戏场景

### 实现思路与结果

首先,要实验一个 Camera 类,它能处理各种输入事件,如键盘输入、鼠标输入等,并会计算对应的观察(view)矩阵,并可以返回到主程序中,传送到着色器,实现键盘、鼠标控制场景移动。

Camera 类的头文件如下:

```
1 class Camera
 2
   Ł
    public:
 3
 4
        enum CameraMovement { FORWARD, BACKWARD, LEFT, RIGHT };
 5
        // Constructor with vectors
 6
 7
        Camera(glm::vec3 position = glm::vec3(0.0f, 0.0f, 16.0f), glm::vec3 up =
    glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f), float yaw = YAW, float pitch = PITCH);
 8
        // Constructor with scalar values
        Camera(float posX, float posY, float posZ, float upX, float upY, float upZ, float
 9
    yaw, float pitch);
10
        ~Camera();
11
        void reset();
12
        float getZoom() const { return zoom; };
13
14
        // Returns the view matrix calculated using Euler Angles and the LookAt Matrix
15
        glm::mat4 getViewMatrix() const;
        // Processes input received from any keyboard-like input system. Accepts input
16
    parameter in the form of camera defined ENUM (to abstract it from windowing systems)
17
        void processKeyBoard(const CameraMovement direction, const float deltaTime);
        // Processes input received from a mouse input system. Expects the offset value in
18
    both the x and y direction.
        void processMouseMovement(float xoffset, float yoffset, GLboolean constrainPitch =
19
    true);
20
        // Processes input received from a mouse scroll-wheel event. Only requires input
    on the vertical wheel-axis
21
        void processMouseScroll(float yoffset);
22
```

```
23
    private:
24
        // Default camera values
25
        static const float YAW;
        static const float PITCH;
26
27
        static const float SPEED;
28
        static const float SENSITIVITY;
29
        static const float ZOOM;
30
        // Camera Attributes
31
32
        glm::vec3 position;
        glm::vec3 front;
33
34
        glm::vec3 up;
35
        glm::vec3 right;
36
        glm::vec3 worldUp;
37
        // Euler Angles
38
        float yaw;
39
        float pitch;
40
        // Camera options
41
        float movementSpeed;
42
        float mouseSensitivity;
        float zoom;
43
44
        // used for reset to the init state
45
46
        glm::vec3 init_position;
47
        glm::vec3 init_up;
48
        float init_yaw;
49
        float init_pitch;
50
        // Calculates the front vector from the Camera's (updated) Euler Angles
51
52
        void updateCameraVectors();
53 };
```

然后,修改之前写好的 processInput 函数,添加检查按键的命令,当键盘对应的键被按下后,camera就会做相应的处理,并更新camera的参数,如摄像机位置、 yaw 和 pitch 等,并重新计算观察矩阵:

```
1
  void MyGLFW::processInput(GLFWwindow * window)
2
3
       if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_ESCAPE) == GLFW_PRESS)
   glfwSetWindowShouldClose(window, true);
4
       if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_W) == GLFW_PRESS)
   MyGLFW::camera.processKeyBoard(Camera::FORWARD, deltaTime);
5
       if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_S) == GLFW_PRESS)
   MyGLFW::camera.processKeyBoard(Camera::BACKWARD, deltaTime);
       if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_A) == GLFW_PRESS)
6
   MyGLFW::camera.processKeyBoard(Camera::LEFT, deltaTime);
7
       if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_D) == GLFW_PRESS)
   MyGLFW::camera.processKeyBoard(Camera::RIGHT, deltaTime);
8
       if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_LEFT_CONTROL)) MyGLFW::resetCamera();
9
   }
```

在这里我添加了 GLFW\_KEY\_LEFT\_CONTROL (即左Ctrl键)的输入事件,用来重置camera。使用键盘和鼠标在场景中移动时,只需按一下左Ctrl键,就会回到初始的视图。实现重置camera的方法是,在 Camera 的的构造函数中,记录好初始参数,然后在 reset 函数中,将各种参数赋值为之前记录的初始参数,并重新计算摄像机的 front,right,up 参数,并更新观察矩阵。

要使用鼠标对场景进行控制,就要注册一个处理鼠标事件的回调函数:

```
1
    void MyGLFW::mouse_callback(GLFWwindow * window, double xpos, double ypos)
 2
 3
        if (MyGLFW::firstMouse) {
            MyGLFW::lastX = (float)xpos;
 4
 5
            MyGLFW::lastY = (float)ypos;
 6
            MyGLFW::firstMouse = false;
 7
        float xoffset = (float)xpos - lastX;
 8
        float yoffset = lastY - (float)ypos; // reversed since y-coordinates go from
 9
    bottom to top
10
        MyGLFW::lastX = (float)xpos;
11
        MyGLFW::lastY = (float)ypos;
12
        camera.processMouseMovement(xoffset, yoffset);
13 }
```

最后再添加一个内容,就是用鼠标的滚轮来放大缩小场景。与鼠标移动、键盘输入一样,需要一个鼠标滚轮的回调函数,通过回调函数来调整投影矩阵的fov,就可以实现这样的效果:

```
1 // 鼠标滚轮回调函数
 2
   void MyGLFW::scroll_callback(GLFWwindow * window, double xoffset, double yoffset)
3
4
       camera.processMouseScroll((float)yoffset);
   }
5
 6
7
   // Camera类处理鼠标滚轮的函数
   void Camera::processMouseScroll(float yoffset)
8
9
10
       if (zoom > 1.0f \&\& zoom <= 45.0f) zoom -= yoffset;
11
       if (zoom <= 1.0f) zoom = 1.0f;
       if (zoom >= 45.0f) zoom = 45.0f;
12
13
   }
14
15
   // 在渲染循环中,根据Camera类的zoom数值来设置投影矩阵的fov
   projection = glm::perspective(glm::radians(MyGLFW::getInstance()->camera.getZoom()),
    (float)MyGLFW::getInstance()->getScrWidth() / (float)MyGLFW::getInstance()-
   >getScrHeight(), 0.1f, 100.0f);
```

最后效果见演示视频。