第七章 数值运算程序设计

7.1.1 十进制数加减运算

• CPU的运算以二进制数为基础,不能直接进行十进制运算。

• 若需使用十进制表示数据,则需做数制转换或运算调整。

数制转换法

• 将十进制表示的原始数据,例如ASCI I码,转换为等价的二进制表示;

• 使用二进制运算指令完成二进制运算;

• 再将运算结累转换为十进制形式。

数制转换法

• 该方法原理简捷,但需要编制二、十进制数相互转换的子程序,使运算时间加长。

运算调整法

• 使用特定二进制编码表示十进制数,例如 BCD编码;

• 使用二进制运算指令实施运算;

· 搭配使用运算调整指令对运算结果进行十进制调整, 使运算结果仍为BCD码。

运算调整法

该方法原理较复杂,但使用非常方便,能 够提高运算效率,因不需完成二、十进制 数的相互转换。

(1) BCD码

• 4个连续的二进制位可看作一个十六进制位,取值范围为 0 一 F。

• 若将其变化范围加上限制,仅使用0-9的取值范围,则可将它看作一个十进制位。

• BCD码即是用4个二进制位来表示1个十进制位,变化范围限定为0-9。

1) 非组合类型BCD码

• 一个字节的低 4 位表示一个 B C D 码,高 4 位可以为 0,也可以为 0 0 1 1 B (A S C I I 码字节)。

·数字字符的ASCII码低4位就是一个BCD码。

2)组合类型BCD码

• 一个字节的低 4 位和高 4 位分别表示两个 B C D 码。

• BCD码与数字字符ASCII码间存在 必然的联系。

• 将BCD码置于字节低4位,高4位指定为00116,则此字节为对应十进制数字的ASCII码。

- 考虑一位十进制数的加法运算会遇到哪些情况.
- 1)
- 0 2 H
- + 03 H
- 0 5 H
- 特征: 运算结果的低 4 位为 0 9, A F = 0
- 调整: 虽然是十六进制的加法,但是运算特征和十进制加法完全一致,不需要任何调整。

- 2)
- 08 H
- + 04 H
- 0 C H

• 调整:对于十六进制加法,逢16进1,但对十进制加法,逢10进1,此时两种加法产生不一致,需要作调整。

• 对十进制加法来说,这种情况应该进位,却未进位,则使用十六进制方式迫使它进位,即加6,把逢10强行变为逢16。

- 0 C H
- + 0 6 H
- 1 2 H

• 如果把12万看作十进制的运算结果,那么结果是正确的,因为8+4=12

- 3)
- 0 9 H
- + 08 H
- 1 1 H
- 特征: 运算结果低 4 位为 0 9, AF=1
- 调整:对于卡姆制加法,应该进位,但应该向高位进10,而不是进16,所以多进了6,需要对运算结果作调整。

• 这种情况应该进位,但多进了 6. 调整方法为加 6, 弥补进位的损失。

```
• 1 1 H
```

• 如果把17日看作十进制运算的结果,那么结果是正确的,因为9+8=17

 对于一位十进制数加法,可能遇到的进位 情况仅有以上三种,对每种情况,都有相 应的进位调整方法。

• 通过这些调整,可以把十六进制加法调整为十进制加法。


• 1)结果的低4位为0-9,AF=0, 不需要调整


• 2)结果低4位大于9,AF=0,该进位但未进位,加6迫使运算进位。

• 3)结果低4位为0-9,AF=1,该进位,但多进了6,加6作为补偿。

(2) 非组合型BCD码加法调整 指令

- 指令格式: A A A
- (ASCII Adjust for Addition)
- 标志位影响: 仅影响AF, CF标志。
- 功能:将非组合型BCD码加法运算结果调整为正确的非组合型BCD码,并且将十进制进位反映到AF、CF标志。
- 调整过程见如下框图: (注意,这是AAA这条指令的处理流程,不是某个程序的流程)





(2) 非组合型BCD码加法调整 指令

• AAA指令标志位解释: AF和CF取值一定相同, 意义相同。

· 如果为0,表示对这一位BCD码进行加法时没有产生十进制进位。

• 如果为1,表示对这一位BCD码进行加法时产生了一个十进制进位。

执行AAA指令的前提条件

- 1)进行十进制加法调整以前,必须先使用ADD或ADC指令作二进制加法。
- 2) 相加的两个操作数都必须是一位非组合型BCD码
- 3) 相加的结果必须保存在寄存器AL中
- 只有满足上面3个前提条件,执行AAA指令才是有意义的。

- DATA SEGMENT
- DAA1 DB 5,9,5,9
- DAA2
 DB 9,7,9,7
- RESULT DB 'THE RESULT IS:'
- RESULT1 DB 5 DUP(0), 'S
- DATA ENDS
- STACK1 SEGMENT STACK
- 20H DUP(0)
- STACK1 ENDS

- CODE SEGMENT
- ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK1
- MAIN: MOV AX, DATA
- MOV DS, AX
- MOV SI, 3
- LEA DI, RESULT1+4
- MOV CX, 4
- CLC
- LOP: MOV A!, DAA1[SI]
- ADC AL, DAA2[SI]
- AAA
- · LANE

- OR AL, 30H
- MOV [DI], AL
- SAHF
- DEC DI
- DEC SI
- LOOP LOR
- MOV 3H, 30H
- JNC NEXT
- MCV BH, 31H

- NEXT: MOV [DI], BH
- MOV DX, OFFSET RESULT
- MOV AH, 09H
- INT 21H
- MOV AH, 4CH
- INT 2.15i
- CODE ENDS
- ENO MAIN

(2) 非组合型BCD码加法调整 指令

• BCD码加法需要注意:

• 两个N位BCD码数据相加时,可能产生一个N+1位的BCD码结果。因此在程序中应将存放结果的空间留够N+1位BCD码空间。


(3)组合型BCD码加法调整指令 DAA


• 指令格式: DAA

• 标志位影响: AF、CF

• 功能: 把组合型BCD码的加法运算结果调整为正确的组合型BCD码,并把十进制进位反映到AF、CF。

• 调整过程见如下流程图:





组合型BCD码加法调整指令的标志位 解释

• AF: 低位BCD码(低4位)是否向高位产生十进制进位,如果为0,表示没有进位,如果为1,表示产生了进位。

• CF: 高位BCD码(高4位)是否向更高位产生十进制进位,如果为0,表示没有进位,如果为1,表示产生了进位。

组合型BCD码加法调整指令的标志位 解释

• AF标志不常用,因为通过二进制加法运算,低位BCD码的进位已经反映到了高位BCD码的 的加法当中。

• CF标志会经常使用在ADC指令对多字节的组合型BCD码加法当中,反映低位向高位产生的十进制进位。

执行DAA指令的前提条件

- 1)进行十进制加法调整以前,必须先使用ADD或ADC指令作二进制加法。
- 2) 相加的两个操作数都必须是两位BCD码构成的组合型BCD码。
- 3) 相加的结果必须保存在寄存器AL中
- 只有满足上面3个前提条件,执行DAA指令才是有意义的。

- · 首先考虑一位BCD码作减法会遇到哪些情况。
- 1)
- 05 H
- - 03 H
- 02 H
- 特征: 运算结果 > \(\mathbf{v}\)-9, AF=0
- 调整:不需要调整,因为在这种情况,十六进制减法和十进制减法完全一致。

- 2)
- 01
- - 03
- OE
- 特征: 运算结果大子5, AF=1
- 调整:因为信佐是十六进制的,所以对于十进制运算来说,多惜了6,应该从结果中减去6。

- OE H
- 06 H
- 08 H

• 从十进制运算角度来看,调整以后的结果是正确的, 3-3=8(从高位借位以后)。


- 3)
- 01 H
- - 09 H
- 08 H
- 特征: 运算结果为0.9, AF=1,
- 调整:产生了十六进制的借位,多借了6,应该从结果中减掉6。


(4) BCD码减法运算

- 08 H
- 06 H
- 02 H
- 从十进制角度讲,调整后的结果是正确的,因为 1-9=2(向高位借位以后)。
- 实际上,在减宏运算中,第三种情况和第二种情况可以归纪为同一种情况,因为有共同的特征: AF=1, 预且问题一致,借位时多借了6。

(5) 非组合型BCD码减法调整指令 AAS

- 指令格式: AAS
- 标志位影响: AF、CF
- 功能: 把非组合型BCD码的减法结果调整为正确的非组合型BCD码,并且把十进制借位反映到AF、CF。
- AAS指令的调整过程见如下流程: (实际上减法调整比加法简单,但为保持同类指令的规整性,使用了和AAA指令相似的流程)





AAS指令标志位解释

- AF和CF取值一定相同,意义相同。
- 如果为0,表示对这一位BCD 冯进行减法时没有产生十进制借位。
- 如果为1,表示对这一位BCD码进行减法时产生了一个十进制借位。
- AAS指令和AAA指令一样,执行前必须有3个类似的必要条件,只是使用的运算指令为SUB指令或者SBB指令。

- DATA SEGMENT
- SUB1 DB 5, 2, 2
- SUB2 DB 6, 2, 1
- RESULT DB 'THE RESULT IS:', 4 DUP(0), '\$'
- DATA ENDS
- STACK1 SEGMENT STACK
- DW 20H (CVP(0)
- STACK1 ENDS
- CODE SEGMENT
- ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK1

- MAIN: MOV AX, DATA
- MOV DS, AX
- LEA SI, SUB1+2
- LEA DI, SUB2+2
- MOV AH, '+'
- MOV BX, 0
- MOV CX, 3
- LOP1: MOV AL, SUR1[BX]
- SUB AL, SUB2[BX]
- JZ ~ NEXT1
- JNC NEXT2

```
• MOV AH, '-'
```

- XCHG SI, DI
- JMP NEXT2
- NEXT1: INC BX
- LOOP LOP1
- NEXT2: MOV RESULT+14, AH
- LEA BX, RESULT+17
- MOV CX, 3
- Clc

```
LOP2: MOV AL, [SI]
```

- SBB AL, [DI]
- AAS
- LAHF
- OR AL, 30H
- MOV [BX], AL
- SAHF
- DEC SI
- DEC O
- DEC 5X
- LOOP LOP2

- MOV DX, OFFSET RESULT
- MOV AH, 09H
- INT 21H
- MOV AH, 46%
- INT 21H
- CODE ENDS
- END MAIN

• BCD码减法结果可能是负数,但BCD码运算本身没有考虑符号,所以在程序中需单独判断运算结果的符号、并合理选择减数和被减数,即绝对值较大的一个数作为被减数。


(6) 组合类型BCD码减法调整指令 DAS


· 指令格式: DAS

• 标志位影响: AF、CF

• 功能: 把组合类型 BCD码,并且把十进制的借位反映到 AF、CF标志中。

• DAS指令的调整过程如下图所示:





DAS指令的标志位解释

- AF: 低位BCD码(低4位)是否向高位产生十进制借位,如果为0,表示没有借位,如果为1,表示产生了借位。
- CF: 高位BCD码(高4位)是否向更高位产生十进制借位,如果为0. 表示没有借位,如果为1,表示
- 和AAS指令相似,在多字节BCD码减法中,使用较多的是CF标志。

加减法调整的本质

• BCD码加减法的本质: 把十六进制进位或借位调整为十进制的进位或借位。

• 如果BCD码加法产生了进位,那么一定多进了6,应该加上一个5作补偿。

• 如果BCD 冯减法产生了借位,那么一定多借了6,应该减去一个6作补偿。

多位BCD码运算

- 多位BCD码的加减法与多字节、多字二进制数的加减法相似,只是需要使用调整指令对每次运算进行调整。
- BCD码运算未考虑符号,若考虑带符号运算,则需单独考虑,一般用/SCh码表示符号。
- 若考虑符号,则青光将指定的运算转换为两个正数的等价运算,并且在运算前先判断结果的符号; 若是减法。还需确定正确的被减数和减数,才能得到正确给某。

BCD码加法的符号判断

• 正+正 => 直接进行BCD码加法运算,结果符号为正

• 正+负 => 正 – 正, 进行3CD码减法运算, 需要单独判断结果的符号, 并由此确定被减数和减数。

BCD码减法的符号判断

• 正-正 直接进行BCD码减法运算,但是需要 先判断结果的符号,并由此决定被减数和 减数。

• 正-负 => 正+正 进行 BCD码加法运算,结果符号为正。

• 负-负 => 分+ 正 => 正-正 和第一种情况相同

课后思考

·如何编制一个程序,能完善解决BCD码的加减运算(BCD码位数可以自定)。

7.2.1 二进制乘除运算

• 无符号数的乘除运算

• 带符号数的乘除运算

(1) 无符号数乘法指令MUL (Multiplication)

- 指令格式: MUL SRC
- SRC可使用除立即数外的任一种操作数(字、字节)
- 功能:
- 字节乘法: AX<=(AL) *(SRC)
- 字乘法: DX: AX<= (AX) * (SRC)
- 标志位影响: CF、OF, 如果运算结果为0, CF=OF=0; 如吴菲0, CF=OF=1。

(2) 带符号数乘法指令IMUL (Signed Integer Multiplication)

• 指令格式: IMUL SRC

• 功能:与MUL指令相同,只是操作数都解释 为补码,完成的乘法操作是补码乘法。

• 标志位影响. CF、OF, 如果运算结果的高半部是低半部的符号扩展, 那么CF=OF=0; 如果不是. 则CF=OF=1。

(3) 无符号数除法指令DIV (Unsigned Division)

• 指令格式: DIV SRC

• SRC为除数,可使用除立即数外的任意操作数(字、字节)

• 标志位影响, 无

(3) 无符号数除法指令DIV (Unsigned Division)

- 功能:
- 字节除法: A L <= (A X) / (S R C)的商
- A H<= (A X) / (S R C) 的余数
- 字除法: A X <= (DX:AX) / (S R C)的商
- DX<=(DX,AX) / (SRC)的余数

0型中断

• 在以下情况中,除法指令会引起0型中断:

- 1)除数(SRC)=0
- 2) 商太大,超过了限定的范围

O型中断

一般出现0型中断,是因为程序中存在较严重的逻辑错误,通常是在循环结构中不断修改除数引起的。

• 0型中断一般显示 "OVERFLOW" 信息,用于提示用户,除法指令出现了严重的错误。

(4) 带符号数除法指令 I D I V (Signed Integer Division)

• 指令格式: I D I V S R C

• 功能:和DIV指令一致,只是将操作数看作补码,完成的除法操作是补码除法。

• 标志位影响: 无

(5)字节、字扩展指令

- 指令格式: CBW
- (Convert Byte to Word)

• 功能:扩展字节操作数的符号位,把它转变为字操作数。A H <= (A L)的符号位。

• 标志位影响: 无

(5) 字节、字扩展指令

- 指令格式: CWD
- (Convert Word to Double word)

• 功能: 扩展字操作数的符号位, 把它转变为双字操作数。DX<=(AX)的符号位。

• 标志位影响: 无

(5) 字节、字扩展指令

由于除法指令的被除数只能是字或双字, 所以有时需要使用符号位扩展指令扩展字 节补码和字补码的符号位,得到更长的被 除数以满足除法指令对被除数长度的要求。

7.2.2 十进制数乘除法运算

• 使用BCD码除了可以进行十进制的加减运算以外,同样可以进行乘除法,计算过程与 手算方式类似。

(1) BCD码乘法

• 与分析BCD码加减法一样,含免考虑一位 BCD码相乘的情况。

- 09 H
- * 09 H
- 51 H

(1) BCD码乘法

• 最大的两个BCD码相乘得到的结果小于OFFH, 完全可以放在一个字节中;

• MUL指令的乘积存放在 4X中,如果两个乘数都是一位的BCD 码,则乘积完全在AL中,(AH)为全0。

• 调整过程: AH <= (AL) / OAH 的商

• AL <= (AL) / 0AH 的余数

(1) BCD码乘法

• 51H / OAH 的商为 O8H(乘积十位上的BCD码),余数为O1H(乘积个位上的BCD码)

• 通过除以OAH这一个过程,乘积已经被调整 为十进制形式,9*9-81。

(2) 非组合型BCD码乘法调整指令 AAM


- · 指令格式: AAM
- · 功能: (AL)解释为乘积, 渦整为正确的BCD码 后送到AX保存。
- AH <= (AL) / OAH 的
- AL <= (AL) / OAH 的余数
- 标志位影响: SF、ZF、PF和其他算术运算指令中解释一致, OF、CF、AF不确定。


(2) 非组合型BCD码乘法调整指令 AAM

• AAM指令仅对一位BCD码乘法作调整,若要实现任意位的BCD码相乘,则需在程序设计时考虑整个乘法过程。

实际上BCD码乘法过程和手算乘法过程一致, 为理解这一过程在程序中的具体实现,先 看一个手算乘法的例子。

(2) 非组合型BCD码乘法调整指令 AAM





BCD码乘法考虑符号

• 与加减法一样,BCD码乘法也需要单独考虑符号, 具体的运算都是正数之间的乘法。

• 正*正 直接进行,运算结果符号为正

• 正*负 => - (正*正) 直接进行,运算结果符号为负。

• 负*负 少 正*正 直接进行,运算结果符号为正

(3) BCD码除法调整指令

• BCD码除法和乘法相似,也是对手算过程的一种模仿。

• 首先理解2位BCD码除以1位BCD码的情况是理解多位BCD码除法的基础。

· 与前面介绍的十进制调整指令不同,BCD码 除法调整指令是在除法指令执行前使用的。

(3) BCD码除法调整指令

• BCD码除法调整指令假定被除数(两位非组合类型的BCD码)是存放在AX中的,(AH)为高位BCD码,(AL)为低位BCD码。

- 调整过程: AL<= (AH) * OAH+ (AL)
- AH <= 0
- 调整目的: 将公中的两位BCD码转换为对应的二进制数存放在AL中,这个过程正好和乘法调整是相反的。

手算除法的简单例子

- 176 / 5: (176和5都是BCD码表示)
- 1) 01/5=商0 余1
- 2) 17/5=商3 余2
- 3) 26/5=商5 余!
- 运算结果: 把写次除法的商按照先后顺序连起来, 为35,余数 取最后一次除法的余数,为1。

手算除法的特征

• 1)每一次局部除法运算都是两位BCD码除 以一位BCD码(除数)。

• 2)每一次得到的余数(一位BCD码),和被除数中下一次参加局部除法的BCD码组成新的2位BCD码被除数。

·这些特征也就决定了BCD码除法的算法思路。

BCD码除法的局限

- 上面的例子中,只考虑了除数为一位BCD码的情况,若除数为多位BCD码,则在实行除法以前,需使用AAD指令调整为二进制数。
- 整个除法过程将变得更加复杂,并且对于除法操作, BCD码运算有局候性, 因为二进制除数最大为一个字。
- BCD码的除法运算也可以使用逻辑上比较简单的方法: 数制转换。

7.3 多精度数运算

- 多精度运算是指多字节、多字的算术运算。
- 由于8086/8088 CPU所能处理的最大数据为16位数据,如果超过这个限制。那么必须编制相应的程序来进行算术运算。

• 对于多精度数的加减运算,主要考虑将低字或低字节的进位, 营位反映到高字或高字节的加减运算中。具体使用的指令为ADC、SBB。

• 多精度数乘除法运算和BCD码乘除法运算非常相似,也是对手算方法的一个模仿过程。

BCD码乘法是以两个BCD码梠乘为基础,算出乘数各个数位与被乘数各个数位相乘的部分积,把这些部分积结位相加得到最后的结果。

由于十进制数不能完全和几个二进制数位 对应起来, 大过制和二进制之间没有直接 的联系, 所以在每一次运算以后都必须进 行十进制阀整。

• 对于多精度数来说,原理是相通的,就字节来说,每一个字节可以看作是256进制数的一个数位;

同样可以求乘数各个数位与被乘数各个数位的部分积,最后把这些部分积错位相加得到最后的结果。

如果多精度数以字节为单位进行运算,那么解释为256进制数(8个二进制位),如果以字为单位进行运算,那么解释为65536进制数(16个二进制位)。

· 这些进制和16进制(4个二进制位)相似, 在使用二进制运算指令时不需要任何调整。

• 对于除法,多精度数和BCD码也具有非常相似的特征。

• 对于BCD码,以两位BCD码除以一位BCD码 作为基础模仿手算文程。

• 对于多精度数,也可以模仿这样的过程,2 位256进制(或65536进制)数除以一位256 进制数。