第 3 讲 Linux 基础 (2)

王晓庆

wangxiaoqing@outlook.com

March 23, 2016

Outline

用户和组管理

- 用户和组管理
- 2 权限管理
- ③ 进程管理
- 4 shell 环境

•0000000000000000

- 帐号 (account) 是用于记录用户或用户组的数据
- Linux 中每一个合法用户都必须拥有帐号才能登录使用系统
- Linux 依靠帐号来验证用户身份并设置用户权限

用户帐号和组帐号

- 用户帐号:每个用户帐号存储某个用户的数据
- 组帐号:每个组帐号存储某个用户组的数据
- CentOS 中最多可以建立 2**30 个帐号和 2**30 个组帐号

根据帐号位置分类

- 本机帐号 (local account)
 - 帐号数据存储于本机硬盘内
 - 帐号有效范围仅限干本机
 - 优点:简单易用,无需额外设置即可直接创建
 - 缺点:不具备可扩展性,设想一个数百台设备的环境,要让 某个帐号在每台设备上都能登录,则必须在每台设备上建立 该帐号
- 域帐号 (domain account)
 - 将大量计算机组织成一个域,并在其中一台设备上建立帐号 数据,并通过某些通信协议实现帐号数据的远程访问
 - 优点:具备可扩展性
 - 缺点:配置域帐号必须要先建立域环境

帐号分类

用户帐号

- 超级用户:用户名通常为 root, 其 UID 一定为 0
 - 权限不受任何限制
 - 不要轻易以 root 用户身份使用 Linux 系统。
- 普通用户:除超级用户外的其他所有帐号
 - 系统帐号
 - 仅提供给 Linux 系统本身使用,某些软件运行时需要一个普 通用户身份
 - 在 CentOS 5 中,系统用户的 UID 为 1~499 之间
 - 真实用户
 - 真实用户就是可以用于登录系统的普通帐号
 - 真实用户的 UID 在 500 ~ 4,294,967,295 之间

根据帐号功能分类

组帐号

- 超级用户组
 - root 组, GID 为 0, 但组成员不具备系统管理权力, 受系统权限限制
- 系统组
 - 类似于系统帐号、仅提供给系统本身或某个软件使用
 - 在 CentOS 5 中,系统组的 GID 范围为 1 ~ 499
- 用户自定义组
 - 除 root 组和系统组之外的组,都可以由管理员自行定义
 - 用户自定义组的 GID 在 500 ~ 4.294.967.295 之间
 - 用户私有组 (User Private Group, UPG)
 - 是指与用户账户名称相同的组,是用户默认的基本组
 - 当建立新用户时, CentOS 会自动建立该用户的私有组
 - 周户还可以加入多个其他的组,也叫用户的附加组

用户和组管理

帐号内容

• 用户帐号数据和密码分别存储于/etc/passwd 和/etc/shadow 中

```
less /etc/passwd
less /etc/shadow
man 5 passwd
man 5 shadow
```

说明

- 如果密码字段为空,则该用户无需密码即可登录系统
- ② 如果密码字段为 x. 则该用户名密码被存储至他处
- 如果默认 shell 为/sbin/nologin,则不允许该用户登录

组帐号

• 组帐号数据和密码分别存储于/etc/group 和/etc/gshadow 中

```
less /etc/group
less /etc/gshadow
man 5 group
man 5 gshadow
```

说明

- CentOS 不支持嵌套组,组成员只能是用户,不能是其他组
- ② 组成员之间以逗号(.) 分隔

添加用户帐号

useradd

useradd jack tail -1 /etc/passwd tail -1 /etc/group tail -1 /etc/shadow ls /home ls /var/spool/mail man useradd

说明

用 useradd 添加新用户时,如果未指定选项,则 useradd 会根 据/etc/login.defs 与/etc/default/useradd 中的配置添加新用户。

设置/修改用户密码

示例

```
passwd jack # 为指定用户设置密码 (仅 root)
     # 修改当前用户密码
passwd
passwd -l jack # 锁定用户 (仅 root)
passwd -u jack # 解锁用户 (仅 root)
passwd -d jack # 清除用户密码 (本地免密码登录)
```

说明

让用户免密码本地登录的两种方法:

- 将/etc/passwd 文件中的密码字段清空
- ② 将/etc/shadow 文件中的密码字段清空

远程用户必须提供密码才允许登录!

用户和组管理

usermod

```
usermod -u 1001 bob
usermod -g 1001 bob
usermod -G root, users bob # 设置 bob 的附加组
                       # 设置 bob 不属于任何附加组
usermod -G '' bob
usermod -s /bin/csh bob
```

usermod -d /home/bobie usermod -l bobie bob

usermod -L alice

#锁定帐号 #解锁帐号 usermod -U alice

说明

usermod 与 useradd 的选项类似,还增加了-U、-L、-l 等选项。

id

用户和组管理

用户帐号管理

```
# 查看当前用户信息
id
        # 查看指定用户信息
id jack
```

userdel

```
userdel jack # 删除用户
            # 删除用户及其主目录和邮箱
userdel -r jack
```

用户和组管理

groupadd 创建组

groupadd proj1 groupadd -g 1001 proj2

groupmod 修改组

groupmod -g 1000 students groupmod -n projectA proj1

查询、删除组

groups 查询组

groups groups mary

groupdel 删除组

groupdel projectA

注意

注意:删除某用户的基本组之前,需要先删除该用户!

- gpasswd
 - gpasswd 本用于设置组密码,但该功能极少使用,实际上更多用于组成 员管理

示例

```
#将 mary 加入 students 组
gpaswd -a mary students
                       # 从 students 组删除 mary
gpasswd -d mary students
                       #将 mary 设置为 studens 组管理员
gpasswd -A mary students
```

切换组身份

newgrp

newgrp students # 切换至 students 组身份 # 返回原先组身份 exit

说明

如果用户不是root. 下列情况下将会被提示输入组密码:

- 1. 如果用户没有密码而要切换的组有密码
- 2. 如果用户不属于要切换的组, 而该组有密码 如果用户不属于要切换的组, 且该组未设密码, 则拒绝切换

00000000000000000

用户和组管理

DES

传统 UNIX 使用的加密算法,只能支持 8 个字符以内的密码,如 果超过 8 个字符,则 DES 会忽略第 8 个字符以后的密码,其安 全性比较差。

MD5

CentOS 默认使用的加密算法,支持 255 个字符的密码,比 DES 更安全。

chage

密码管理

```
chage -1 mike # 查看用户帐号密码有效期信息
#注意:普通用户只能查看自己的帐号密码有效期信息
chage -m 3 mike # 设置设定密码后至少经过几天才能修改密码
chage -M 30 mike # 设置设定密码后最长多少天后必须修改密码
chage -d 2016-01-01 mike # 设置密码最后修改时间
chage -E 2020-12-31 mike # 设置密码过期时间
chage -W 7 mike # 设置密码过期前几天提醒
chage -I 3 mike # 设置密码过期后多少天被锁定
```

文件权限和目录权限

• 三种基本权限

用户和组管理

r–	-W-	-X
100	010	001
4	2	1
文件可读	文件可写	文件可执行
目录可读	目录可写	目录可搜索

说明

- 目录可读:可以通过 ls 查看目录中的文件列表
- 目录可写:可以在目录内创建、删除、移动文件
- ❸ 目录可访问:可以通过 cd 进入该目录或者搜索其内的文件

三种用户

三种用户的权限

ls -1 ~/students.db

-rw-rw-r-. 1 wxg wxg 115 3 月 8 22:35 /home/wxg/students.db

- 文件所有者 (默认为创建该文件的用户) Is -I 输出结果第 3 列, 第一组权限 (rw-)
- 文件所属组 Is -I 输出结果第 4 列, 第二组权限 (rw-)
- 其他用户 既不是文件所有者,也不属于文件所属组,第三组权限 (r-)

• chmod 仅文件所有者和 root 用户有权修改文件权限

示例

用户和组管理

```
chmod u=rw-,g=r--,o=r-- file
chmod g+w,o-r file
chmod a+x file
chmod 644 file
chmod 600 file
chmod 700 dir
chmod -R 755 dir
```

想一想

- 查 若用户对某个文件只有读权限,他有没有可能删除该文件?
- 可否允许其他用户修改某文件,却不能删除或更名该文件?

查看和设置默认权限掩码

umask

用户和组管理

基本权限管理

 umask
 # 掩码中某一位为 1 表示该位对应权限被禁止

 umask -S

umask 0026

说明

新建文件/目录的权限等于 0666/0777 与掩码的反码按位相与

算一算

- 若将 umask 值设置为 0011, 则新建文件的默认权限是什么?
- ② 若希望新建文件的权限是所有者可读写,属组用户可读,其 他用户无权限,则 umask 值应设为多少?



shell 环境

基本权限管理

问题

xiaobai 想在自己的主目录内建立一个公共目录 pub, 希望所有人 都可以只读访问该目录内的文件, 但不希望其他人能访问其主目 录内的其他文件和目录,请问要怎么配置相关文件/目录的权限 才能达到目的呢?

chown 和 chgrp

仅 root 用户有权更改文件所有者和所属组

```
示例
```

```
# 令 file 为 root 所有
chown root file
                      # 令 file 为 root 所有, 属 users 组
chown root:users file
                      # 令 file 为 root 所有,属 root 组
chown root: file
                      # 令 file 属 users 组
chown :users file
                      # 递归处理
chown -R root:users dir
                      # 令 file 属 users 组
chgrp users file
                      # 递归处理
chgrp -R users dir
```

mike 用户对文件 F 具有只读权限,则 mike 用编辑器 vim 打开文 件 F 时, vim 对文件 F 也仅具备只读权限。

结论

用户和细管理

一个程序对文件具备何种权限由启动该程序的用户决定

问题

mike 用户对/etc/shadow 不具备任何权限, 那 mike 如何通过执 行 passwd 程序修改存放在/etc/shadow 内的登录密码呢?

setUID 权限

setUID 权限:可执行程序被设置了 setUID 权限后,无论被谁执 行,该程序都将具备其所有者的权限,而不是执行者的权限。

示例

```
ls -1 /usr/bin/passwd
chmod u+s file # 设置 setUID 权限
chmod u-s file # 删除 setUID 权限
chmod 4751 file #设置 setUID 权限
chmod 0751 file # 删除 setUID 权限
```

setGID 权限

setGID 权限:可执行程序被设置了 setGID 权限后,无论被谁执 行,该程序都将具备其所属组的权限,但没有其所有者的权限。

示例

ls -1 /bin/locate chmod g+s file chmod g-s file chmod 2751 file

setGID 权限 (2)

● setGID 权限常针对目录设置:目录设置了 setGID 权限后,无论 谁在该目录内创建的新文件,默认都会属于该目录所属的组,而 不是创建者所属的组。

示例

mkdir proj_dir groupadd proj chgrp proj proj_dir chmod g+s proj_dir

Sticky bit 权限

• Sticky bit:目前仅对目录有效,目录设置该权限后,该目录内的 所有文件仅文件所有者和 root 用户才有权力进行删除/更名/移 动等操作,

示例

ls -ld /tmp chmod o+t dir chmod o-t dir chmod 1751 dir

查看进程

ps

```
ps # 查看当前 shell 执行的进程
ps aux # 查看所有进程 (BSD 风格)
ps -ef # 查看所有进程 (System V 风格)
ps -ft /dev/pts/0 # 查看与指定终端关联的进程
ps -fp 1234 # 查看进程号为 1234 的进程的详细信息
ps -fu xiaobai # 查看用户 xiaobai 运行的进程信息
ps -fC evince # 查看名称为 enince 的所有进程信息
```

pstree

pstree # 打印系统进程树

进程管理

00000000000

查看进程

pgrep

pgrep evince # 查找名为 evince 的进程的进程号

top

Μ

```
# 实时系统状态监控
top
```

#帮助 h/?

设置刷新周期为 5 秒 d 5

k 1234 # 杀死进程号为 1234 的进程

#按 cpu 使用率排序 P

#按 memory 使用率排序

#按 cpu 使用时间排序 T

仅显示用户 tom 的进程 u tom

退出 top q

man top

进程控制

- 前后台进程
- 一个终端一次只能运行一个前台进程,但可以并发运行多个后台进程。

前后台作业控制

```
# 挂起 (暂停) 前台进程的执行
Ctrl-z
                # 查看作业
jobs [-1]
                # 将作业恢复至前台执行
fg [n]
                # 将作业恢复至后台执行
bg [n]
                # 杀死指定的作业/进程
kill %n/pid
                # 杀死所有 xeyes 进程
killall xeyes
                # 查找包含 eye 的进程名并杀死
pkill eye
xeyes -center red & # 启动后台进程
                # 保持后台进程在用户注销后继续运行
nohup ./longjob &
nohup ./longjob & >longjob.out
```

• 信号

用户和组管理

进程管理

- 内核用信号通知进程发生的异常事件和实现进程间通信,进程也 可以给其他进程。每种信号可以用名称或整数标识。
- 硬件异常:进程让硬件执行错误操作,如进程进行除 0 运算,内核会 给它发送 SIGFPE(8)
- 软件状态:把异常的软件状态通知进程,如进程终止时,内核会向父 进程发送 SIGCHLD (17), 当调整 X 图形应用程序的窗口大小时, 该 程序会收到 SIGWINCH(28)
- 终端中断:用户敲入的终端控制组合键会把信号发送给 shell 前台进程, 如 Ctrl-c 发送 SIGINT(2), Ctrl-z 发送 SIGSTP(20)
- ▲ 其他进程:进程可以通过 kill 命令给同一用户拥有的其他任何进程发 送任何信号

讲程管理

00000000000

用户和组管理

向进程发信号

信号:

kill 发送信号给进程

打印信号值列表 kill -1 # 查看信号相关帮助 man 7 signal

发送信号 2 给前台进程 Ctrl-c

发送信号 20 给前台进程 Ctrl-z

暂停 kill -19 12121 #恢复 kill -18 12121

发送信号 15 给进程 12345 kill -15 12345

kill 12345 # 同上

强行杀死进程 11111 kill -9 11111

kill -s SIGTERM 1234 # 发送信号 SIGTERM 给进程 1234

000000000000

进程优先级

优先级 (priority) 与谦让值 (nice) top 命令的输出中, PR 是内核用于进程调度的动态优先级, 而 NI 是用户可以设置的谦让值。NI 可以影响 PR, PR 与 NI 越小 则进程优先级越高。nice 值可以从-20 至 19, 默认为 0。

nice 以指定 nice 值启动进程

默认 nice 值为 0 xeyes -center red & nice xeyes -center blue & # 默认设置 nice 值为 10 nice -n 5 xeyes -center green & ps -1 # 查看进程的 PR 与 NI 值

注意

只有 root 用户可以在 nice 命令中为进程指定负 nice 值

进程优先级 (2)

renice 调整进程 nice 值

```
renice 15 12707
renice -5 12675
renice 8 -u mike
renice 0 -g users
```

```
# 将进程 12707 的 nice 值调整为 15
# 将进程 12675 的 nice 值调整为-5
```

#将用户 mike 的进程 nice 值调整为 8

#将用户组 users 的进程 nice 值调整为

注意

只有 root 用户可以通过 renice 减小进程的 nice 值

守护进程 (Daemon)

- 守护进程 (daemon)
- 守护进程是那些在后台运行的进程,脱离控制终端,守护进程与系统服务像关联,如日志守护进程 syslogd、安全 shell 守护进程 sshd 等,守护进程名一般以 d 结尾。
- 守护进程通常作为系统启动过程的一部分被启动,或者由 root 用户启动,有些守护进程以 root 用户身份运行,有些守护进程则以特定的系统用户身份运行。

at/batch 一次性计划任务

atd 守护进程:运行用户提交稍后运行的作业

用 at 命令提交作业

```
at 2:00 am
at> find / -mtime 0 -exec cp -p {} /bak \;
at> Ctrl-d
at 22:30 <task1
at -f task2 now+1h
    # 查看作业队列, 同 at -l
atq
atrm 2 # 删除作业 2, 同 at -d 2
man at
```

at/batch 一次性计划任务 (2)

- 用 batch 提交作业
- batch 与 at 的语法与 at 相同,但 batch 作业不在特定时间运行,而是 等到系统负载较轻时运行。atd 会监控系统平均负载,等待它降低到 0.8 以下,然后开始运行作业任务。

用户和细管理

cron 重复性计划任务

- cron 允许用户配置要定期运行的命令, 用户用 crontab 命令配置 自己的任务计划 (crontab)。
- cron 在/var/spool/cron 目录下搜索以用户名命名的 crontab 文 件,以及/etc/crontab 文件和/etc/cron.d 目录下的 crontab 文件, cron 每分钟醒来一次检查是否有需要运行的作业。

crontab 命令

crontab -e #编辑计划任务

crontab file # 从 file 创建计划任务

crontab -1 # 列出计划任务

删除计划任务 crontab -e

cron 重复性计划任务 (2)

计划任务格式

分钟 小时 几号 几月 星期几 「用户」命令 注:用户计划任务无需用户字段

示例

#使用/bin/sh执行命令 SHELL=/bin/sh #发邮件给mike MAILTO=mike \$HOME/bin/daily.job >>\$HOME/tmp/out 2>&1 15 14 1 * * \$HOME/bin/monthly.job 0 22 * * 1-5 \$HOME/bin/workday.job 23 0-23/2 * * * \$HOME/bin/twohours.job * * sun \$HOME/bin/sunday.job

查看和修改 shell 环境变量

● 查看 shell 环境变量

env echo \$SHELL

● 修改 shell 环境变量

export HISTSIZE=500

说明

上述修改仅对当前会话有效!

bash 配置文件

系统级配置文件

- /etc/profile 用户登录时运行
- ② /etc/bashrc 启动 bash 时运行

用户级配置文件

- .bash_profile 用户登录时运行
- ② .bashrc 启动 bash 时运行
- .bash_logout 用户注销时运行
- .bash_history 保存用户命令历史