第9讲 DNS与DHCP服务配置管理

王晓庆

wangxiaoqing@outlook.com

May 24, 2016

Outline

① DNS 服务配置与管理

② DHCP 服务配置与管理

Bind 的安装与 DNS 服务器类型

Bind 的安装

```
rpm -qa | grep 'bind'
yum install bind bind-chroot bind-libs bind-utils
rpm -ql bind | less
```


- DNS 服务器类型
 - 缓存服务器 (Caching)
 - ② 转发服务器 (Forwarding)
 - **◎** 主域名服务器 (Master)

注意

一台服务器可以同时充当上述多种角色。

实验环境搭建

• 实验拓扑图



- 实验准备
 - 按图配置主机名、IP、默认网关等,保证所有主机能互相 ping 通。

缓存服务器的安装配置 (server1)

- 默认情况下 bind 并未提供主配置文件
 - /var/named/chroot/etc/named.conf
- 安装缓存服务器

```
yum -y install caching-nameserver
rpm -ql caching-nameserver
service named start
```

DNS 服务配置与管理 DHCP 服务配置与管理

缓存服务器的默认配置

```
cd /var/named/chroot/etc
grep -v '//' named.caching-nameserver.conf
options {
       listen-on port 53 { 127.0.0.1; }; # 仅监听环回接口
       listen-on-v6 port 53 { ::1; };
       directory "/var/named"; # 指定默认工作目录
       dump-file "/var/named/data/cache dump.db";
       statistics-file "/var/named/data/named stats.txt";
       memstatistics-file "/var/named/data/named mem stats
       allow-query { localhost; }; # 仅允许本机访问
       allow-query-cache { localhost; }; # 本机访问缓存
};
```

缓存服务器的默认配置 (2)

```
logging {
       channel default_debug { # 定义日志通道
              file "data/named.run"; # 默认日志文件
              severity dynamic; # 默认日志等级
       };
};
view localhost_resolver { # 定义视图
       match-clients { localhost; }; # 匹配请求源地址
       match-destinations { localhost; }; # 匹配请求目标地
       recursion yes; # 允许递归查询
       include "/etc/named.rfc1912.zones"; # 包含区域文件
};
```

DNS 服务配置与管理 DHCP 服务配置与管理

修改缓存服务器默认配置

```
vim named.caching-nameserver.conf
acl corpnets { 192.168.1.0/24; 192.168.2.0/24; };
options {
       listen-on port 53 { any; }; # 监听所有接口
       directory "/var/named";
       allow-query { corpnets; }; # 允许指定客户端
       recursion yes; # 允许递归查询
};
include "/etc/named.rfc1912.zones": #包含区域文件
service named restart # 重启 named 服务使配置生效
cat /var/named/chroot/etc/named.rfc1912.zones
ls /var/named/chroot/var/named # 查看区域文件所在目录
```

配置主域名服务器 (server1)(1)

● 1. 配置 named.conf 文件,添加区域

```
cd /var/named/chroot/etc
cp -p named.caching-nameserver.conf named.conf
vim named.conf # 在最后添加下面几行
zone "abc.com" IN {
        type master;
        file "abc.com.zone";
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "192.168.1.rev";
};
```

配置主域名服务器 (server1)(2)

● 2. 创建正向区域文件 abc.com.zone

```
cp -p localhost.zone abc.com.zone
vim abc.com.zone
$TTL 86400
        IN SOA ns1.abc.com. root.abc.com. (
0
                                42
                                     ; serial
                                3H
                                     : refresh
                                15M; retry
                                1W ; expiry
                                1D); minimum
        IN NS
                        ns1.abc.com.
        IN MX
                 5
                        mail.abc.com.
ns1
        IN A
                        192.168.1.200
        IN A
                        192.168.1.200
WWW
ftp
        IN CNAME
                        www.abc.com.
                        192.168.1.7000 - ( ) ( )
mail
        TN A
```

配置主域名服务器 (server1)(3)

10

TM

● 3. 创建反向区域文件 192.168.1.rev cp -p named.local 192.168.1.rev vim 192.168.1.rev \$TTL 86400 IN SOA ns1.abc.com. root.abc.com. 2016052001; Serial 28800 : Refresh 14400 ; Retry 3600000 ; Expire 86400) ; Minimum IN NSns1.abc.com. 200 INPTR. ns1.abc.com. 200 IN PTR www.abc.com. 200 IN PTR ftp.abc.com. 200 IN PTR mail.abc.com. client1.abc.com (E) (E) (O)

PTR

DNS 服务配置与管理 DHCP 服务配置与管理

配置主域名服务器 (server1)(4)

• 检查配置文件

cd /var/named/chroot/etc
named-checkconf named.conf # 检查主配置文件
cd /var/named/chroot/var/named
named-checkzone abc.com abc.com.zone # 检查区域文件
named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa 192.168.1.rev

 重启 named 服务,使配置生效 service named restart DNS 服务配置与管理 DHCP 服务配置与管理

客户端配置及测试 (client1)

● 客户端配置

```
vim /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.1.200
```

• 客户端测试

```
host [-t type] domain-name [dns-server]
host www.abc.com [192.168.1.200]
host -t mx abc.com [192.168.1.200]
nslookup ftp.abc.com [192.168.1.200]
nslookup [- 192.168.1.200] # 开始交互查询
set type=mx
abc.com
exit # 退出交互查询
dig @server domain type
dig @192.168.1.200 abc.com ns
```

配置从域名服务器 (server1)(1)

• 1. 编辑主域名服务器主配置文件

```
cd /var/named/chroot/etc
vim named.conf # 添加 allow-transfer 语句
zone "abc.com" IN {
        type master;
        file "abc.com.zone";
        allow-transfer { 192.168.2.200; };
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "192.168.1.rev":
        allow-transfer { 192.168.2.200; };
};
```

配置从域名服务器 (server2)(2)

• 2. 编辑从域名服务器主配置文件

```
cd /var/named/chroot/etc
scp root@192.168.1.200:/var/named/chroot\
/etc/named.conf .
chgrp named named.conf # 将配置文件归属 named 组
vim named.conf # 修改区域定义相关内容
zone "abc.com" IN {
        type slave;
        file "slaves/abc.com.zone";
        masters { 192.168.1.200; };
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
        type slave;
        file "slaves/192.168.1.rev";
        masters { 192.168.1.200; };
                                <ロト < 個 ト < 直 ト < 直 ト ■ ■ 9 Q @
```

配置从域名服务器 (server1 和 server2)

3. 使配置生效并检查、测试从域名服务器

```
cd /var/named/chroot/var/named ls slaves
# 重启 server1 的 named 服务
service named restart
# 重启 server2 的 named 服务
service named restart
ls slaves
```

注意

每次修改主域名服务器的区域文件后,一定不要忘记增加其 SOA 记录中的序号,否则从域名服务器将得不到区域更新!

4. 客户端测试(略)

练习

- 在 server2 上配置 xyz.net 域的主域名服务器
 - 🕛 编辑 named.conf 文件
 - ② 编辑 xyz.net.zone 正向区域文件
 - ◎ 编辑 192.168.2.rev 反向区域文件
 - 检查配置文件和区域文件
 - 🧿 重启 named 服务

 - ◎ 客户端测试

DNS 服务配置与管理 DHCP 服务配置与管理

配置区域委派 (1)

● 1. 在子域主域名服务器 (server2) 上配置子域

```
cd /var/named/chroot
vim etc/named.conf # 在最后面添加子域定义
zone "jx.abc.com" IN {
  type master;
  file "jx.abc.com.zone";
};
# 此处不需要重复定义反向区域 2.168.192.in-addr.arpa
```

配置区域委派 (2)

● 2. 在子域主域名服务器 (server2) 上配置子域正向区域文件

```
vim var/named/jx.abc.com.zone
$TTL 86400
@
        IN
                SOA ns1 root (
                                 42 ; serial
                                 3H ; refresh
                                 15M; retry
                                 1W ; expiry
                                 1D); minimum
        IN NS
                        ns1.jx.abc.com.
                        192, 168, 2, 200
ns1
        IN A
        IN A
                        192.168.2.200
WWW
        IN CNAME
ftp
                        www.abc.com.
```

配置区域委派 (3)

● 3. 在子域主域名服务器 (server2) 上配置子域反向区域文件

vim var/named/192.168.2.rev # 在最后面添加几行记录 IN NS ns1.jx.abc.com. 200 IN PTR ns1.jx.abc.com. 200 IN PTR www.jx.abc.com. 200 IN PTR ftp.jx.abc.com.

配置区域委派 (4)

4. 在父域域名服务器 (server1) 正向区域文件中上添加委派 记录

```
cd /var/named/chroot/var/named vim abc.com.zone # 在最后面添加子域委派记录 jx IN NS ns1.jx.abc.com. ns1.jx IN A 192.168.2.200
```

- 5. 重启父域和子域 named 服务
 - service named restart
- 6. 客户端测试
 - 通过父域域名服务器查询得到的是非权威答案
 nslookup ftp.jx.abc.com 192.168.1.200

DHCP 服务配置与管理

配置转发器 (1)

• 在 server1 上配置全局转发

```
host ftp.xyz.net 192.168.1.200 # 无法解析!
cd /var/named/chroot/etc
vim named.conf #添加下面几行
options {
       listen-on port 53 { any; };
       directory "/var/named";
 forward only; # 仅转发, 也可为 first(先转发)
 forwarders { 192.168.2.200; }; # 配置转发器
       allow-query { any; };
       recursion yes;
};
service named restart # 重启 named 服务
host ftp.xyz.net 192.168.1.200 # 解析成功!
```

配置转发器 (2)

● 在 server1 上配置区域转发

```
cd /var/named/etc
vim named.conf # 修改主配置文件
options {
       listen-on port 53 { any; };
       directory "/var/named";
       allow-query { any; };
       recursion yes;
};
zone "xyz.net" IN { #添加转发区域
 type forward;
 forwarders: { 192.168.2.200; };
};
```

在 server1 上安装配置 dhcp 服务器 (1)

● 1. 安装 dhcp 服务

```
rpm -qa | grep dhcp
yum install dhcp
rpm -ql dhcp
```

在 server1 上安装配置 dhcp 服务器 (2)

● 2. 配置 dhcp 服务

```
cd /usr/share/doc/dhcp-3.0.5/
cp dhcpd.conf.sample /etc/dhcpd.conf
vim dhcpd.conf
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
                                         192.168.1.1;
        option routers
        option subnet-mask
                                         255.255.255.0;
        option domain-name-servers
                                         192.168.1.200;
        range 192.168.1.50 192.168.1.199;
        default-lease-time 21600;
        max-lease-time 43200;
```

在 server1 上安装配置 dhcp 服务器 (3)

- 3. 测试 dhcp 服务器
 - 启动 dhcpd 服务

```
chkconfig --level 3 dhcpd on service dhcpd start
```

• 配置 dhcp 客户端 client1

```
cd /etc/sysconfig/network-scripts
vim ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
```

```
dhclient # 启动 dhcp 客户端 ifconfig cat /var/lib/dhclient/dhclient.leases #client1 上查看租约 cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases #server1 上查看租约
```

安装配置 dhcp 中继代理 (1)

• 1. 配置 dhcp 服务器 server1

安装配置 dhcp 中继代理 (2)

• 2. 配置 dhcp 中继代理 server2

```
yum install dhcp
chkconfig --level 3 dhrelay on
vim /etc/sysconfig/dhcrelay
DHCRELAYARGS="" # 运行参数
INTERFACES="" # 监听接口,如"ethO eth1"
DHCPSERVERS="192.168.2.200" # 指定 dhcp 服务器
# 注意:dhcp 中继代理本身必须有静态地址并能与服务器通信
service dhrelay start
```

安装配置 dhcp 中继代理 (3)

• 3. 配置 dhcp 客户端 client2

```
cd /etc/sysconfig/network-scripts
vim ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
```

```
dhclient #启动 dhcp 客户端 ifconfig cat /var/lib/dhclient/dhclient.leases #client2 上查看租 cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases #server1 上查看租约
```