很明显,失败导致每一层都缓冲数据,直到 Channel 填满,此时它开始回退到前一层,直到所有层都被填满。此时,客户端开始看到错误,那么客户端必须现在通过缓冲数据或删除数据进行处理,从而导致数据丢失。在这种情况下,容量必须进行设计,停机时不应该创建发生这种情况的情景。我们将在第 8 章谈论容量的设计。

批量的重要性

当事件被发送到 Source, Source 通过网络从 RPC Sink 或远程客户端接收数据, Source 通过委托这个任务给 Channel 处理器,在单个事务中成批写出所有事件。

对于 File Channel, 这是持久的 Channel 实现,每个事务的提交导致一个文件同步操作 [fsync]。文件同步是 POSIX 标准定义的系统调用,用于告知操作系统为一个特定的文件 描述符刷新内部缓冲区的所有数据到磁盘。如果每个事务写入的数据量很小,启动一个系统调用(在时间和资源消耗方面),切换到内核空间,在实际同步到磁盘之前刷新所有缓冲数据,将占据文件同步调用本身总成本非常高的分额。

对于 Memory Channel, 这是内存 Channel 的实现,与整个 Channel 同步相关的成本,在提交期间发挥作用,但这远远小于**文件同步**调用的开销。

由于实际调用相关的元数据和所有额外的 TCP 开销, RPC 调用有额外开销。当发送的数据量非常小时,这些开销是每个 RPC 调用成本的一大部分,导致不必要的网络利用率等。为了避免这种开销,单个 RPC 调用中批量处理几个事件(当然,除非每个事件本身就很大)或从远程客户端写入,总是一个好主意。

尽管 Flume 的 RPC 客户端和 RPC Sink 支持没有批量或批处理大小为 1 来写事件,为避免比必要的开销支付更多的成倍的开销成本,捆绑事件到合理大小的批次几乎总是一个好主意。理想的批量大小将取决于具体的用例,但是对于最大为几个字节的事件,批量大小在 100 和 1000 之间通常性能很好(虽然特定的硬件、网络和其他因素影响该值,在测试过不同的值,且找到一个匹配所需性能的值,才最后设置)。

批处理影响 RPC Sink 和其他通过网络写数据的 Sink 的性能。如前所述, RPC Sink 性能 受多个因素影响。甚至对于 HDFS Sink, 当每一批量提交, Flume 刷新事件到所有数据 节点的内存。因此, 为所有 Sink 使用合理的批量大小总是一个好主意。

有控制批量大小的 Source, 例如 Exec Source、JMS Source 等。出于同样的原因,这些 Source 为了性能也应该批处理事件。Source 写事件到 Channel,且它们应该以合理大小的批量写出,以避免在这一节之前讨论的文件同步或同步问题。所以,即使对于能控制自己批量大小的 Source,它们被配置为使用合理大小的批量也是很重要的。