选择器是一种,通过特定报头的值,检查每一个经过选择器传入事件的 Channel 选择器;基于此值,它选择一组事件必须写入的 Channel,图 2-8 中有举例说明。这是 Flume 内置的,选择的报头、值和 Channel 却是可配置的。配置动态路由涉及更多,所以,我们将在第 6 章 "Channel 选择器"一节更详细地讨论它。




图2-8 动态路由

当配置动态路由时,中间层是很重要的。在某一层之后有一个额外的层来做动态路由的工作,以保证一旦流分为两部分,每一个新的流不是直接去到目的地,而是在更多的层都有缓冲。

Flume 的无数据丢失保证, Channel 和事务

如果配置正确, Flume 提供了无数据丢失的保证。当然, 一旦管道中所有 Flume Agent 的容量之和被使用完, Flume 将不再接受来自客户端的数据。此时, 客户端需要缓冲数据, 否则数据可能会丢失。因此, 配置管道能够处理最大预期的停机时间是非常重要的。我们将在第 8 章讨论 Flume 管道的配置。

Flume 的持久性保证依赖于使用的持久性 Channel 的保证。Flume 自带两类 Channel: Memory Channel 和 File Channel。Memory Channel 是一个内存缓冲区,因此如果 Java 虚拟机(JVM)或机器重新启动,任何缓冲区中的数据将丢失。另一方面,File Channel

22