Spooling Directory Source 使用追踪器持久化到磁盘,以定位每个文件在哪个位置成功将事件写入 Channel,这样如果 Agent 或机器失败和重启,Source 就能从这个位置开始读取数据。这也能保证 Source 实时定位任一位置的处理,并且保证当 Source 重启时,处理是接着上次处理的位置。这正是 Source 不允许文件名重用的原因之一。

表 3-6 展示了 Spooling Directory Source 接受的各种配置参数。

表3-6 Spooling Directory Source配置

参数	默认值	描述
type	-	Spooling Directory Source 的别名是 spooldir, FQCN 是 org.apache.flume.source.SpoolDirectorySource
spoolDir		监控和读取文件的目录。该目录的子目录不会被扫描
batchSize	100	每个事件写入 Channel 的最大事件数量
ignorePattern	^\$	文件名称匹配这个正则表达式被忽略和数据也不会从中读取
deletePolicy	never	如果要删除使用完的文件——该参数的值为 never或 immediate
fileSuffix	.COMPLETED	被使用完的文件使用的后缀。如果这是扩展"."是必需的
fileHeader	false	如果设置为 true, 文件名会被添加到事件的 header
fileHeaderKey	file	如果文件名被添加到 header, 此参数为在 header 中使用的 秘钥
trackerDir	.flumespool	Spooling Directory Source 存储元数据的目录,用来 source 中断时来重启 Source
deserializer	line	Builder 类的别名或完整类别名称,用来创建读取自定义格式数据的反序列化器。下节解释了如何写反序列化器
deserializer. *	-	任何传递给反序列化器的参数
inputCharset	UTF-8	当反序列化器调用 readChar 方法时使用的编码

51