败那么没有办法知道数据是否是有效的、因为可能在一行中的最后一列的中间发 生写失败。这样的失败会导致异常数据被处理。另一方面,二进制格式将无法读 取一个不完整的写入,通常会用一个异常来允许读取数据的应用程序指导数据是 异常的且可以跳过。在这种情况下,读取数据的应用程序可以直接移动到下一个 文件。为了被更好地检测到错误,二进制格式通常被用于从 Flume 中写出数据。

如 RCFile、ORCFile、Parquet 等二进制柱状格式怎么样? 大多数列式格式对于批 量写是优化了的,即在一个写操作中写大批量的数据。另一方面, Flume 按照它传 入的数据写数据。可能对于这样的格式不是非常适合。在 Flume 中使用像 Parquet 的格式的一个好方法是,以 Avro 格式写数据,然后使用 Parquet 自带的工具或使 用 Impala 把它转换成 Parquet。

HDFS 序列化器通常是一个很简单的类,使用 Flume 配置系统进行配置。序列化器类本 身必须实现 org.apache.flume.serialization.EventSerializer接口。Flume需要使用 继承自 org.apache.flume.serialization.EventSerializer.Builder的 builder 类创建 该类。所有的 builder 类必须有一个无参的公共构造方法, 当实例化 builder 类时, Sink 使用该构造方法。

例 5-1 中展示了 EventSerializer 接口。

例5-1 EventSerializer接口

```
package org.apache.flume.serialization;
public interface EventSerializer {
```

```
public static String CTX PREFIX = "serializer.";
 public void afterCreate() throws IOException;
 public void afterReopen() throws IOException;
 public void write(Event event) throws IOException;
 public void flush() throws IOException;
 public void beforeClose() throws IOException;
 public boolean supportsReopen();
 public interface Builder {
   public EventSerializer build(Context context, OutputStream out);
 }
}
```

HDFS Sink 传递一个 OutputStream 实例和 Context 实例给 builder, 会依次创建和配置 返回给 Sink 的 Serializer 实例。序列化器被期待转换传递到它 write 方法的事件为需 要的格式,然后将数据写出到提供的输出流中。序列化器可以使用传递的 Context 实例 进行配置。

< 110