Event-driven Source 比 Pollable Source 稍微更复杂一些,因为 Source 必须追踪产生数据 的外部程序,并且不借助 Flume 框架处理传入的数据。如果 Event-driven Source 实现了 Configurable 接口,也可以通过配置文件进行配置。

要写 Event-driven Source, 需要继承 AbstractEventDrivenSource 类, 其已经是实现了 Configurable 接口。或者,可以只是简单地实现标记接口 EventDrivenSource,其继承了 Source接口。因此, Source需要实现的唯一的方法就是 Source接口定义的方法, 如果需要, 还要实现 Configurable 接口的方法。

AbstractEventDrivenSource继承了 BasicSourceSemantics 类,其实现了 start、stop 和 configure 方法。这些调用获得了这个类的 doStart、doStop 和 doConfigure 方法的授权。

框架一旦启动了 Source, Source 就自行工作,直到被框架停止。这完全取决于 Source 的实现者,它创建线程处理生成 Flume 事件的外部事件。

例 3-15 展示了 Event-driven Source 经过 Netty-Avro IPC 接收外部服务数据的一个例 子。我们在这里不会详细讨论 IPC 协议,但基本思想是,处理程序类,在这种情况下 TransactionSource 类必须实现一个 FlumeCreditCardAuth 接口,其由协议定义文件中 的 Avro 生成,如下所示:

```
75 >
           @namespace("usingflume.ch03")
```

```
protocol FlumeCreditCardAuth {
  record CreditCardTransaction {
    string cardNumber;
    string location;
    float amount;
  }
  enum Status {
    OK.
    FAILED
  }
  Status transactionsCompleted(array<CreditCardTransaction> transactions);
}
```

Avro 编译器生成代表 CreditCardTransaction 的类和表示回调的接口, 当客户端发送数 据给这台主机时,调用回调的 transactionCompleted 方法。TransactionSource 实现了 这个接口。关于 Avro IDL 的信息可以在 Avro 文档 [avro-idl] 中查找。