所有拦截器通用的唯一配置参数是 type 参数,该参数必须是拦截器的别名或者 Builder 类的全完全限定类名 (FQCN),该 Builder 类用于创建拦截器。正如前面提到的,可以设置任意数量的拦截器连接到单个的 Source。

拦截器是需要命名的组件,每个拦截器实例必须限定一个名字。为了给 Source 添加拦截器,需要列出 Source 应该连接的拦截器名字,这些拦截器就是 Source 应该连接到 Source 配置中 interceptors 参数的值代表的拦截器。源配置中以 interceptors. 开头的、后面跟着拦截器名称和参数的所有值都传递给拦截器。下面的实例展示了如何配置拦截器:

```
agent.sources.avroSrc.interceptors = hostInterceptor timestampInterceptor agent.sources.avroSrc.interceptors.hostInterceptor.type = host agent.sources.avroSrc.interceptors.hostInterceptor.preserveExisting = true agent.sources.avroSrc.interceptors.timestampInterceptor.type = timestamp agent.sources.avroSrc.interceptors.timestampInterceptor.preserveExisting = false
```

Flume 内置了很多拦截器,并且会定期地添加一些拦截器。本节将讨论一些 Flume 内置的、经常使用的拦截器。

时间戳拦截器

Flume 中一个最常用的拦截器是时间戳拦截器(timestamp interceptor),该拦截器将时间戳插入到 Flume 的事件报头中,附带的键 timestamp 是 HDFS Sink 用来分桶的报头。除非 preserveExisting 参数设置为 false,如果时间戳报头已经存在,拦截器都会替换该时间戳报头。添加时间戳拦截器,使用别名 timestamp。该拦截器经常用在第一层 Agent,用于从客户端接收数据,所以,HDFS Sink 可以使用时间戳进行分桶。时间戳 拦截器的配置参数如表 6-1 所示。

表6-1 时间戳拦截器配置

参数	默认值	描述
type	-	类型名称是 timestamp。也可以使用 Builder 类的 FQCN, org. apache.flume.interceptor.TimestampInterceptor\$Builder
preserveExisting	false	如果设置为 true, 若事件中报头已经存在, 不会替换时间戳报 头的值

下面是 Source 连接到时间戳拦截器的 Agent 样例:

143 >