hdfs.batchSize控制了每个事务写出事务的最大数量(提供在 Channel 中有足够的事件可用——如果 Channel 中有更少的事件,会认为批处理立即完成)。每次批处理利用 Channel 提交一个事务。

让我们看一些 HDFS 配置的真实例子。下面的配置将事件写到 10 分钟 bucket,使用基于时间的分桶和向下取整,Snappy 格式。如果没有配置文件后缀,文件将会自动添加后缀.snappy。每 2 分钟或者当 100000 个事件写到一个文件,无论哪个条件先达到,Sink会关闭文件,如果文件已经打开 30 秒没有写入,且使用闲置超时就关闭文件。

Sink 使用内置的 TEXT 序列化器以纯文本的格式写事件。在任何时候当 100 个文件打开, Sink 也会关闭最早写入的文件。它使用 Flume 主体来做 Kerberos 认证信息登录,以 UsingFlume 用户写数据。Flume 用户必须在 HDFS 配置中被授权可以模拟 UsingFlume 用户。当写入到该 Sink 的文件使用"."前缀使之成为隐藏文件,文件的后缀名是 .temporary。一旦文件关闭,文件会被重命名为最终的文件名。

```
agent.sinks = hdfsSink
agent.channels = memoryChannel
agent.channels.memoryChannel.type = memory
agent.channels.memoryChannel.capacity = 10000
agent.sinks.hdfsSink.type = hdfs
agent.sinks.hdfsSink.channel = memory
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.path = /Data/UsingFlume/%{topic}/%Y/%m/%d/%H/%M
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.filePrefix = UsingFlumeData
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.inUsePrefix = .
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.inUseSuffix = .temporary
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.fileType = CompressedStream
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.codeC = snappy
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.rollSize = 128000000
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.rollCount = 100000
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.rollInterval = 120
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.idleTimeout = 30
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.maxOpenFiles = 100
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.round = true
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.roundUnit = minute
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.roundValue = 10
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.kerberosPrincipal = flume/ HOST@OREILLY.COM
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.kerberosKeytab = /etc/flume/conf/UsingFlume.keytab
agent.sinks.hdfsSink.hdfs.proxyUser = UsingFlume
```