配置参数	默认值	描述
enableSSL	false	要启用 SSL,设置该参数值为 true
keystore	-	使用的 keystore 文件的路径
keystorePassword	-	能够进人 keystore 的密码
handler	JSONHandler	HTTP Source 使用的处理程序类的 FQCN,可以转换 HTTP 请求为 Flume 事件。见下一节"针对 HTTP Source 写处理程序*"
handler.*	-	必须传给处理程序的任何参数可以通过使用 handler. 前缀在配置中传入

可以预料到的是, bind 和 port 参数定义 Source 绑定的接口和端口号,即客户端发送数 <4 据到的主机名和端口号。

为了安全传输 HTTP Source 也支持 SSL。默认情况下,Source 不启用 SSL。要启用 SSL,设置 enableSSL 参数为 true 即可。如果启用了 SSL,keystore 和 keystorePassword 参数是必需的。keystore 参数是使用 SSL 的 keystore 的完整路径,keystorePassword 是能使用 keystore 的密码。

例 3-3 展示了如何配置使用自定义处理程序的 HTTP Source 的示例。

```
例3-3 HTTP Source配置示例
```

agent.sources = httpSrc

agent.channels = memChannel

agent.sources.httpSrc.type = http

agent.sources.httpSrc.channels = memChannel

Bind to all interfaces

// 绑定到所有的接口

agent.sources.httpSrc.bind = 0.0.0.0

agent.sources.httpSrc.port = 4353

Removing this line will disable SSL

// 删除下一行将禁用 SSL

agent.sources.httpSrc.ssl = true

agent.sources.httpSrc.keystore = /tmp/keystore

agent.sources.httpSrc.keystore-password = UsingApacheFlume

agent.sources.httpSrc.handler = usingflume.ch03.HTTPSourceXMLHandler