```
Jetton 代幣主合約
     繁體中文註解版 by Y.C.
     所有中文均經過人腦編譯, 不有
                        <mark>在 AI 製造的奇怪語法,並可直接複製貼上取代原有的</mark> jetton-minter.fc 服用。
     pragma version 指明運行此智能合約所需的 TVM 版本, 為確保合約能支持整體合約邏輯能在適當的 TVM 上運行;
     大部份情況下,TON 都會使用最新版 TVM 運行,以確保安全性、效能和功能的最優化;然而,在測試和開發環境/某些節點或私有鏈的分叉
     , 仍可能在使用舊版本的TVM。
;; 如複製此頁貼上到原有項目,需要修改路徑至工具庫擺放的資料夾位置;
;; 在原版文檔中, op-code workchain zh.fc 內容分別以 op-code.fc 及 workchain.fc 擺放。
                              ;; 讓文件調用 Func 標準工具庫代碼
                              ;; 讓文件調用操作碼定義及地址檢查工具
                              ;; 讓文件調用 Jetton 標準程序
                              ;; 讓文件調用 gas fee 計算的相關函數
     storage# ;; 這段 TL-B 說明了主合約在 c4 的資料存儲結構
          total supply:Coins ;; 代幣的總供應量, 使用 Coins 類型表示
          admin address:MsgAddress;; 合約管理員地址, 有特權修改合約參數
          next admin address: MsqAddress; 更改管理員過渡時使用,將於當前管理員確認後成為新管理員地址
          jetton wallet code: ^Cell ;; 存儲與代幣分支錢包相關的核心代碼
          metadata uri:^Cell ;; 存儲本合約代幣的元數據, 包括描述及圖標 URL 等
    = Storage; ;; TL-B 本身只是高階的描述語法,合約結構的設計藍圖,而這裡結束了 Storage 的定義
{ -
     load data() 用作讀取合約中的存儲數據,空括號代表不需要傳入參數使用;
     inline 代表這是一個內部函數,並不能從外來訊息直接調用,只能讓合約內的函數引用;
     (int, slice, slice, cell, cell) 表示這函數將回傳的五個數值類型,對應 data 內的回傳值;
- }
(int, slice, slice, cell, cell) load data() inline {
       slice ds = get_data().begin_parse(); ;; 回傳智能合約的 c4 storage, 並由 cell 轉換為 slice
       var data = (
          ds~load_coins(), ;;在 ds 這個 slice 上調用 load_coins() 函數並取得 total_supply
          ds~load msg addr(), ;; 同樣調用 stdlib.fc 當中的函數並取得 admin address
          ds~load msg addr(), ;; 根據定義好的結合排列, 這個就是 next admin address
          ds~load_ref(), ;; 從刺餘的 slice 繼續載入下一個引用, 這資料是 jetton wallet code
          ds~load ref()
                         ;; 繼續載入儲存在合約中的 metadata uri 所包含的特定資料格式 cell
       );
                       ;; 檢查 slice 是否為空,如果不為空則拋出異常,確認已讀完 ds 全部數據
       ds.end parse();
```

return data;

```
() save_data(int total_supply, slice admin_address, slice next_admin_address, cell jetton_wallet_code,
     cell metadata uri) 用於更新智能合約中的存儲數據,
     前置的空括號表示此函數沒有回傳值,右方括號則表示調用函數所需要輸入的五個數值以及其所屬的類型;
     impure 表示此函數會修改存儲數據、發送消息或消耗 gas, inline 表示這是內部函數。
() save_data(int total_supply, slice admin_address, slice next_admin_address, cell jetton_wallet_code, cell
metadata uri) impure inline {
        set data( ;; 將指定的 cell 設置為合約的 c4 數據, 更新合約的持久存儲
           begin cell() ;; 創建一個新 builder 構建和組裝資料並存儲數據
            .store coins(total supply)
                                        ;;將 total supply 值存入並更新 builder 繼續儲存動作
           .store_slice(admin_address)
                                        ;;將 admin_address 值存入並更新 builder 繼續儲存動作
           .store slice(next admin address) ;; 將 next admin address 值存入 builder 繼續動作
            .store_ref(jetton_wallet_code) ;;將 jetton_wallet_code 值存入 builder 繼續動作
                                         ;;將 metadata uri 值存入並更新 builder 繼續儲存動作
            .store ref(metadata uri)
            .end cell() ;; 結束 builder 構建, 並封裝成 cell
        );
{ -
     send to jetton wallet 向指定的 Jetton 錢包地址發送信息操作並確保合約存儲狀態一致。
() send to jetton wallet(slice to address, cell jetton wallet code, int ton amount, cell master msg, int
need state init) impure inline {
        raw reserve (ONE TON / 100, RESERVE REGULAR);
           ;; 預先保留 0.01 TON 作為存儲費用, RESERVE REGULAR 在 stdlib.fc 中定義為常用模式
        cell state init = calculate jetton wallet state init(to address,
           my address(), jetton wallet code); ;; 以 cell 定義帳戶的起始狀態 @jetton-uilts
        slice to_wallet_address = calculate_jetton_wallet_address(state_init);
           ;; 以起始狀態定義帳戶的錢包地址 @jetton-uilts
           ;; 開始構建 cell 並使用 builder functions 加插資料
        var msg = begin cell()
        .store msg flags and address none(BOUNCEABLE) ;; 立 flag 標註信息可回彈
        .store slice(to wallet address)
                                                    ;;插入信息接收方地址
                                                     ;; 傳送的 TON 量
        .store coins(ton amount);
              if (need_state_init) { ;; need state init = 1 / 需要狀態初始化
                 msg = msg.store statinit ref and body ref(state init, master msg);
                       ;; 包含狀態初始化信息和信息主體的完整信息
              } else { ;; need state init = 0 / 不需要初始化
                 msg = msg.store only body ref(master msg);
                       ;; 僅包含信息主體
        send_raw_message(msg.end_cell(), SEND_MODE_PAY_FEES_SEPARATELY | SEND_MODE_BOUNCE_ON_ACTION_FAIL);
     ;; 在 if / else 條件決定用什麼 builder 及插入什麼資訊後才結束構建 msg, 並發送已構建的消息 cell;發送者將會支付這條信
     息的費用,如果發送失敗(例如目標合約拒絕消息或發生錯誤),則回彈信息。
```

```
;; 內部信息的唯一入口,統一接收並分流內部操作流程及指令
() recv internal (int msg value, cell in msg full, slice in msg body) impure {
        slice in_msg_full_slice = in msg full.begin parse(); ;;以 slice 載入完整信息
        int msg_flags = in msg_full_slice~load_msg_flags(); ;; 從完整信息加載 flag 檢測信息種類
     if (is_bounced(msg_flags)) { <mark>;;如果信息是回彈的,表示操作失敗,並進行特定處理程序</mark>
           ifnot (in_msg_body~load_op() == op::internal_transfer) {
                 🔪 ;; 如操作碼不是 op::internal transfer (內部轉移操作) 則退出函數結束處理
           in msg body~skip query id();
           ;; 跳過用於標識特定請求或操作的查詢 ID (query id), 因為回彈信息的主要處理失敗後的操作
           int jetton amount = in msg body~load coins(); ;; 加載回彈信息中的
           (int total supply, slice admin address, slice next admin address,
                 cell jetton_wallet_code, cell metadata_uri) = load_data(); ;; 加載合約當前數據
           save data(total supply - jetton amount, admin address, next admin address,
                 jetton wallet code, metadata uri); ;; 更新合約數據狀態
           ;; 不是常規轉帳動作,而是 mint, 所以回彈操作需要從 total supply 減去未成功創建的 token 金額
           return (); ;; 收貔, 合約操作流程結束 (出口1)
        slice sender_address = in_msg_full_slice~load_msg_addr(); ;; 從內部信息加載信息發送者地址
        int fwd fee from in msg = in msg full slice~retrieve fwd fee(); ; 獲取信息的轉發費用金額
        int fwd_fee = get_original_fwd_fee(MY_WORKCHAIN, fwd_fee_from_in_msg);
                                 HAIN)計算準確的轉發費用,以特定工作鏈的費用結構
                                                                     ,計算精確的轉發成本
        (int op, int query_id) = in_msg_body~load_op_and_query_id();
           ;; 從信息主體 (in msg body) 提取操作碼 (op) 和查詢 ID (query id)
        (int total_supply, slice admin_address, slice next_admin_address, cell jetton_wallet_code, cell
     metadata uri) = load data(); ;; 加載合約當前的狀態數據
           ;; 檢查管理員權限, 發行並增加 Jetton token 的供應量
           throw unless(error::not owner, equal slices bits(sender_address, admin_address));
           ;; 如果發送者不是管理員,則拋出異常報錯
           slice to address = in msg body~load msg addr(); ;; 從信息主體提取目標地址
           check same workchain(to address); ;; 檢查目標地址是否位於當前工作鏈
           int ton amount = in msg body~load coins(); ;; 此信息所接收的 TON 量
           cell master_msg = in_msg_body~load_ref(); ;; 這個 "ref" 涉及 Jetton 代幣轉移細節
           in msg body.end parse(); ;; 完結解讀, 對應 recv internal 第一行的 begin parse
           slice master msg slice = master msg.begin parse(); ;; 解讀代幣轉移細節
           throw_unless(error::invalid_op, master_msg_slice~load_op() == op::internal_transfer); ;; 確保當中
     的是 Jetton 內部轉帳操作
           master msg slice~skip query id(); ;; 這操作不用查詢 ID
           int jetton amount = master msg slice~load coins(); ;; 轉移的代幣數量
           master msg slice~load msg addr(); ;; 發送代幣的起始地址
           master_msg_slice~load_msg_addr(); ;; 接收代幣的目標地址, 將作出回應
           int forward ton amount = master msg slice~load coins(); ;; 涉及此代幣轉帳的 TON 量
           check either forward payload(master msg slice);
           ;; 用以規限及管理 payload 轉發的格式與操作 @jetton-uilts
           check amount is enough to transfer (ton amount, forward ton amount, fwd fee);
           ;; 確認收到得 TON 足以支付這次 Jetton 代幣的發行
```

```
send_to_jetton_wallet(to_address, jetton_wallet_code, ton_amount, master_msg, TRUE); ;; 把附有代幣
轉移細節的信息寄送到 Jetton 帳戶
      save_data(total_supply + jetton_amount, admin_address, next_admin_address, jetton_wallet_code,
metadata_uri); ;; 更新合約數據狀態, 更改代幣發行總量記錄
      return (); ;; 收貔, 合約操作流程結束 (出口2)
     ;; 接收內部信息通知, 處理特定數量 tokens 衫
      int jetton_amount = in_msg_body~load_coins(); ;; 提取要銷毀的 Jetton tokens 數量
      slice from_address = in_msg_body~load_msg_addr(); ;; 發送銷毀通知的 Jetton 錢包地址
      throw unless(error::not_valid_wallet,
         equal_slices_bits(calculate_user_jetton_wallet_address(from_address, my_address(),
jetton_wallet_code), sender_address)
      );;驗證信息發送地址及銷毀 tokens 的地址是否對應,不匹配則操作無效及拋出錯誤
      save_data(total_supply - jetton_amount, admin_address, next_admin_address, jetton_wallet_code,
metadata_uri); ;; 驗證地址後更新 total_supply 並存儲為新的合約狀態
      slice response_address = in_msg_body~load_msg_addr(); ;; 從信息主體提取回應地址
      in msg body.end parse();
      ;; 完成信息主體的解析,對應 recv_internal 第一行的 begin_parse
      if (~ is address none(response_address)) {
           ;; 如果 response address 不是 addr none (代表是有效地址) 則發送回應信息
         var msg = begin cell()
         .store_msg_flags_and_address_none(NON_BOUNCEABLE) ;; 立 flag 標註不能回彈
         .store slice(response address) ;; 信息目標地址
         .store coins(0) ;; 沒有牽涉資金轉移
         .store prefix only body() ;; 佔用一個信息主體大小的空間,不附帶主體內容 @stdlib.fc
         .store op(op::excesses);;插入"額外處理"的操作碼,令接收方理解此信息操作目的
         .store_query_id(query_id); ;; 存儲用於標記這次操作的 ID
         send raw message(msg.end cell(), SEND MODE IGNORE ERRORS |
SEND_MODE_CARRY_ALL_REMAINING_MESSAGE_VALUE); ;; 忽略任何錯誤並攜帶所有剩餘的金額發送以上構建信息
      return (); ;; 收貔, 合約操作流程結束 (出口3)
   if (op == op::provide wallet address) {
      ;; 回應內部信息的請求, 以內部信息回傳 Jetton Wallet 地址
      slice owner address = in msg body~load msg addr(); ;; 從信息主體提取主權地址
      int include_address? = in_msg_body~load_bool(); ;; 查閱指示是否包裹再轉發主權地址
      in_msg_body.end_parse(); ;; 完結解讀, 對應 recv_internal 第一行的 begin_parse
      ? begin cell().store slice(owner address).end cell()
      : null(); ;; 依照 include_address 取得的指示,放進 owner_address 或空地址
      var msg = begin cell()
      .store_msg_flags_and_address_none(NON_BOUNCEABLE);; 立 flag 標註不能回彈
      .store_slice(sender_address) ;; 回傳查詢結果給發起詢問的地址,所以插入 sender_address
      .store_coins(0) ;; 沒有牽涉資金轉移
      .store_prefix_only_body() ;; 佔用一個信息主體大小的空間,不附帶主體內容 @stdlib.fc
      .store_op(op::take_wallet_address);;插入"提取錢包地址"操作碼,令接收方理解此信息操作目的
      .store_query_id(query_id); ;; 存儲用於標記這次操作的 ID
```

```
if (is same workchain(owner address)) { ;; 檢查主權地址與合約是否位於同一工作鏈上
               msg = msg.store_slice(calculate_user_jetton_wallet_address
                  (owner address, my address(), jetton wallet code));
                 ;; 是則計算 owner address 對應的 Jetton 錢包地址,並加插在消息主體中
               msg = msg.store_address_none(); ;; 否則加插空地址
      cell msg cell = msg.store maybe ref(included address).end cell();
           ;; 最後把 included_address 的取值加插 owner_address 或空值,再結束構建
      send raw message(msg cell, SEND MODE CARRY ALL REMAINING MESSAGE VALUE |
SEND_MODE_BOUNCE_ON_ACTION_FAIL); ;; 攜帶所有剩餘價值發送以上信息, 並回彈發送失敗的信息
      return (); ;; 收貔, 合約操作流程結束 (出口4)
   if (op == op::change admin) { ;; 發起更改管理員
      throw unless(error::not owner, equal slices bits(sender address, admin address));
     ;; 只有現任管理員的信息來源才會受理繼續操作
      next_admin_address = in_msg_body~load_msg_addr(); ;; 設定信息中提供的地址為準管理員
      in msg body.end parse(); ;; 完結解讀, 對應 recv internal 第一行的 begin parse
      save_data(total_supply, admin_address, next_admin_address, jetton_wallet_code, metadata_uri); ;;
把新的 next admin address 值存儲到新的合約狀態
      return (); ;; 收貔, 合約操作流程結束 (出口5)
   if (op == op::claim admin) { ;; 領取管理員權限
      in msg body.end parse(); ;; 完結解讀, 對應 recv internal 第一行的 begin parse
      throw_unless(error::not_owner, equal_slices_bits(sender_address, next admin address)); ;; 只有準
管理員的信息來源才會受理繼續操作
      save_data(total_supply, next_admin_address, address_none(), jetton_wallet_code, metadata_uri);
;; 把 next_admin_address 的值存儲到 admin_address 的位置,並把 next_admin_address 設為空白地址
      return (); ;; 收貔, 合約操作流程結束 (出口6)
   if (op == op::drop admin) { ;; 放棄管理員權限, 讓合約真正去中心
      throw_unless(error::not_owner, equal_slices_bits(sender_address, admin_address));
     ;; 只有現任管理員的信息來源才會受理繼續操作
      in_msg_body.end_parse(); ;; 完結解讀, 對應 recv_internal 第一行的 begin_parse
      save data(total supply, address none(), address none(), jetton wallet code, metadata uri); ;; 把
next admin address 及 admin address 都設為空白地址 (無主權)
      return (); ;; 收貔, 合約操作流程結束 (出口7)
   if (op == op::change metadata uri) { ;; 更新 Jetton token 的描述或屬性
      throw unless(error::not owner, equal slices bits(sender address, admin address));
     ;; 只有現任管理員的信息來源才會受理繼續操作
      save data(total supply, admin address, next admin address, jetton wallet code,
begin_cell().store_slice(in_msg_body).end_cell()); ;; 儲存新數據到合約
      return (); ;; 收貔, 合約操作流程結束 (出口7)
```

```
if (op == op::upgrade) { ;; 升級本合約代碼和數據
           throw unless(error::not owner, equal slices bits(sender address, admin address));
           ;; 只有現任管理員的信息來源才會受理繼續操作
            (cell new_data, cell new_code) = (in_msg_body~load_ref(), in_msg_body~load_ref());
           ;; 升級將涉及數據結構和邏輯變更,因此信息將提供兩組 ref cell, 分別為新的數據和代碼
           in_msg_body.end_parse(); ;; 完結解讀, 對應 recv_internal 第一行的 begin_parse
           set data(new data);
           set code (new code);
           ;; 將合約的數據和代碼更新為新的數據和代碼,新邏輯和狀態將在本次操作成功後生效
            return (); ;; 收貔, 合約操作流程結束 (出口8)
         if (op == op::top up) { ;; 單純向合約充值 TON (沒改變合約狀態)
           return (); ;; 收貔, 合約純粹接收 TON, 結束操作流程 (出口9)
        throw(error::wrong op);
;;當接收的操作碼無效,合約會拋出明確錯誤阻止任何未經授權的操作,確保合約不會執行任何未定義或潛在的危險操作。
;; 用在於 get jetton data 函數當中,用數據建構字典 cell 以供讀取
cell build content cell(slice metadata uri) inline {
  cell content dict = new dict();
  content dict~set token snake metadata entry("uri"H, metadata uri);
  content dict~set token snake metadata entry("decimals"H, "9");
;; 取得 Jetton 代幣數據
(int, int, slice, cell, cell) get jetton data() method id { ;; 允許外部調用
  (int total supply, slice admin address, slice next admin address, cell jetton wallet code, cell
metadata uri) = load data();
  return (total supply, TRUE, admin address, build content cell(metadata uri.begin parse()),
jetton_wallet_code);;;回傳總供應量,操作成功標記,主合約管理員地址,代幣描述,錢包核心代碼
;; 查閱某地址所屬的 Jetton token 地址
slice get wallet address(slice owner address) method id { ;; 允許外部調用
  (int total supply, slice admin address, slice next admin address, cell jetton wallet code, cell
metadata uri) = load data();
  return calculate user jetton wallet address(owner address, my address(), jetton wallet code);
```

```
slice get_next_admin_address() method_id { ;; 允許外部調用
     (int total_supply, slice admin_address, slice next_admin_address, cell jetton_wallet_code, cell
metadata_uri) = load_data();
    return next_admin_address;
}
```