```
第5代錢包代碼
```

繁體中文註解版 by Y.C.

所有中文均經過人腦編譯,不存在 AI 製造的奇怪語法,並可直接複製貼上取代原有的 wallet\_v5.fc 服用。

{ -

; ;

## # 錢包的功能擴展

在第 5 代 Wallet 中, extensions 的功能和用途與 Wallet v4 中的 plug-ins 基本相同, 這些 extensions 允許其他鏈上合約擴展錢包功能, 並在需要時被添加或移除。

每個 extension 都是一個外部合約的引用,其中包括常用的 Jetton Master 合約,extensions 允許錢包通過 Jetton Master 合約中的功能來管理帳戶中 Jetton Token 的狀態和操作,如餘額的查詢和管理代幣轉帳以及其他合約狀態。因此錢包將可以透過 extensions 動態調用主合約的功能,進而管理個別帳戶的狀態變動。

- }

```
#pragma version =0.4.4;
```

;; 如直接複製貼上,需要修改路徑至工具庫擺放的資料夾位置。

```
include "stdlib_zh.fc";
```

const int size::public key = 256;

const int size::message flags = 4;

const int size::message operation prefix = 32;

;; 定義各種情況下的錯誤碼, 可用於回彈信息讓帳戶/合約邏輯了解報錯原因。

```
const int error::signature disabled = 132;
const int error::invalid seqno = 133;
const int error::invalid wallet id = 134;
const int error::invalid signature = 135;
const int error::expired = 136;
const int error::external send message must have ignore errors send mode = 137;
const int error::invalid message operation = 138;
const int error::remove extension = 140;
const int error::unsupported_action = 141;
const int error::disable signature when extensions is empty = 142;
const int error::this signature mode already set = 143;
const int error::remove_last_extension_when_signature_disabled = 144;
const int error::extension wrong workchain = 145;
const int error::only_extension_can_change_signature_mode = 146;
;; 定義資料格式大小(所佔的 bits)。
const int size::bool = 1;
const int size::seqno = 32;
```

```
const int size::query id = 64;
;; 定義前綴編碼, 用於識別來源信息的目的。
const int prefix::signed external = 0x7369676E;
const int prefix::signed internal = 0x73696E74;
const int prefix::extension action = 0x6578746E;
;; 根據前綴識別消息類型,針對添加 / 移除 / 設置簽名允許模式對 extensions 進行處理。
(slice, int) check and remove add extension prefix(slice body) impure asm "x{02} SDBEGINSQ";
(slice, int) check and remove set signature allowed prefix(slice body) impure asm "x{04} SDBEGINSQ";
;; 計算 slice 位元尾部 () 的數量,用於驗證信息中的特定格式和結構。
int count trailing zeroes(slice s) asm "SDCNTTRAILO";
;; 從 slice "s" 中提取最後的 "n" 個位元(get_last_bits),或者刪除最後的 "n" 個位元(remove_last_bits)
;; 用於解析消息或數據中的特定部分。 (因 cell 的格式限制, 所以 0 ≤ n ≤ 1023 , 而 n 與以下公式的 l 同義)
slice get last bits(slice s, int 1) asm "SDCUTLAST";
slice remove last bits(slice s, int 1) asm "SDSKIPLAST";
;; 從信息主體移除 action_send_msg 的前綴 (0x0ec3c86d), 用於識別發送操作並進行相應處理。
slice <u>enforce</u> and remo
                            send msg prefix(slice body) impure asm "x{0ec3c86d} SDBEGINS";
;; 將原始操作隊列放進 C5 寄存器,通常是代幣操作或有關管理 extensions 的操作流程。
() set c5 actions(cell action_list) impure asm "c5 POP";
;;將 cell 轉換為 slice,並另外回傳一個 flag,表示該 cell 是否異常,用於開始讀取信息數據;
;; 異常的類型可於稍後可以從 slice 的前八位元反序列化,從而得到其信息的操作類型。
(slice, int) begin parse raw(cell c) asm "XCTOS";
;; 負責檢查和驗證存儲在 C5 寄存器中的所有操作流程,確保每個操作都是有效的 action send msg,
;; 並檢查信息是否設置了「忽略錯誤」模式, 如果「忽略錯誤」模式沒有設置則拋出錯誤。
```

cell verify c5 actions (cell c5, int is external) inline {

```
;; 由於 begin_parse_raw 引用的 XCTOS 不會自動展開或加載特殊 cell
     ;; 因此以 0x02、0x03 或 0x04 開頭的 cell 不會通過 action send msg 前綴檢查
     ;; 所以開始讀取的 c5 仍然保持原整形態, 用以進一步檢查操作的有效性
      (slice cs, ) = c5.begin parse raw();
     ;; 計算有效的程序數量, 並在後續操作確保數量不超過 255。
     ;; 當 slice cs 還有未處理完的資料程序,就繼續解析操作,確認每個 c5 中存儲的操作有效。
      while (~ cs.slice empty?()) {
           ;; 只持有 action_send_msg 前綴的程序會被讀取 (0x0ec3c86d),
           ;; 確認每個操作均為合規格的信息發送操作, 然後移除前綴作進一步處理;
           ;;`action_set_code`/`action_reserve_currency`/`action_change_library`不受理。
           cs = cs.enforce and remove action send msg prefix();
           ;; 檢查程序操作的 send mode 長度是否為 8 bits, 並確認一帶有 2 個引用:
           ;; 下一個程序的引用 & MessageRelaxed 信息引用。檢查失敗則會拋出 error::invalid c5 錯誤。
           throw_unless(error::invalid_c5, cs.slice_bits() == 8); throw_unless(error::invalid_c5,
           cs.slice_refs() == 2);
           ;; 確認 send mode 設置了「忽略錯誤」模式(含 +2 flag), 避免信息在失敗時反復重試。
           ;; (如果餘額不足又沒設忽略錯誤, segno 將不會增加, 並且將被一次又一次地處理。)
           ;; action send msg#0ec3c86d mode:(## 8) out msg:^(MessageRelaxed Any) = OutAction;
           throw_if(error::external_send_message_must_have_ignore_errors_send_mode, is_external &
           (count trailing zeroes(cs.preload bits(7)) > 0));
           ;; 每檢查完一個程序後, 開始解析下一個引用並將操作計量器 count 增加 1。
           (cs, _) = cs.preload_ref().begin_parse_raw();
     throw unless (error::invalid c5, count <= 255);
     throw unless(error::invalid c5, cs.slice refs() == 0);
     ;;檢查操作數量不能超過 255 及沒有更多的引用,否則會拋出 error::invalid_c5 錯誤。
     return c5; ;; 回傳檢查完畢的 c5。
;; 管理 extensions 的核心部分,並處理從 C5 寄存器中加載的操作。
() process_actions(slice cs, int is_external, int is_extension) impure inline_ref {
     ;; 嘗試從參數傳入的 slice 中加載 extensions 的相關操作程序。
     cell c5_actions = cs~load_maybe_ref();
     ;; 確認 c5 actions 中有操作程序,再經 verify c5 actions 驗證, 並將其設置到 C5 寄存器中。
     ifnot (cell_null?(c5_actions)) {
     ;;檢查其他處理程序,如果沒有則完結並退出合約操作。
             return ();
     ;; 進入擴展功能的處理迴圈, 負責 (extensions) 的添加、移除和其他相關操作。
           ;; 檢查當前程序是否是一個添加或移除 extension 的操作,檢查後移除識別的前綴。
           int is add extension = cs~check and remove add extension prefix();
           ;; 如果是以上兩種情況 ...
           if (is_add_extension | is_remove_extension) {
```

```
;; 確認信息發送地址與當前錢包在同一個 workchain 上,否則會拋出錯誤。
       (int address wc, int address hash) = parse std addr(cs~load msg addr());
      (int my address wc, ) = parse std addr(my address());
      throw_unless(error::extension_wrong_workchain, my_address_wc == address_wc);
      ;; 從自身帳戶中提取 extension 字典, 並記錄錢包其他關鍵數據。
      slice data_slice = get_data().begin_parse();
      ;; 讀取並重新寫入 extension 的前端資料
             = data_slice~load_bits(size::bool + size::seqno + size::wallet_id + size::public_key);
         提取原有的字典庫 - 先前安裝的 extensions 集成
      cell extensions = data_slice.preload_dict();
      if (is_add_extension) {
             ;; 把新 extension 添加到字典庫, 操作成功後將存儲到合約狀態中。
             (extensions, int is_success) = extensions.udict_add_builder?(
                    size::address_hash_size, address_hash, begin_cell().store_int(-1, 1));
             throw_unless( error::add_extension, is_success);
             ;; 從字典中刪除指定 extension, 如果 extension 不存在及簽名不允許, 則拋出錯誤。
             (extensions, int is success) = extensions.udict delete?(
                    size::address hash size, address hash);
             int is_signature_allowed = data_slice_before_extensions.preload_int(size::bool);
             ;;條件 1:檢查 extension 字典在刪除該 extension 後是否變為空;
             ;; 條件 2:檢查是否禁用了簽名模式;
             ;; 如果兩者同時成立 (沒有 extensions 且簽名模式禁用), 則拋出錯誤;
             ;; 防止帳戶進入"沒有簽名許可" + "沒有任何 extension" 管理帳戶的危
             ;; 這是代表整個 wallet v5 進入「<mark>死鎖</mark>」狀態,既不能接受簽名的外部信息,
;; 也無法通過 extension 來執行操作,帳戶中的資產將被凍結並無法恢復。
      ;;添加或移除 extension 的操作完成後,將修改過的 extension 字典覆蓋,更新合約的狀態。
             .end cell());
;; 如信息操作被設為簽名模式 ...
      ;; 檢查是否是由 extension 改變簽名模式, 如不是由 extension 更改簽名狀態則拋出錯誤。
      ;; 從信息中加載簽名模式的設定值(允許或禁用簽名)。
      ;; 從自身帳戶中提取錢包關鍵數據。
      slice data slice = get data().begin parse();
       ;; 從關鍵數據中檢測簽署狀態。
      ;; 當簽名狀態和傳入的 allow signature 相同則抛出錯誤, 因無需重複設置相同的簽名模式。
      ;; 沒有拋出錯誤, 則進行簽名模式配對。
      ;; 把還沒有讀取的剩餘資料定義為新 slice (seqno, wallet id, public key, extensions)
      ifnot (allow_signature) { ;; 如果禁用簽名, 進一步檢查 extension:
             ;; 跳過序列號、錢包 ID 和公鑰, 檢查 extensions 的狀態。
             int is_extensions_not_empty = data_slice.skip_bits(
             size::seqno + size::wallet id + size::public key).preload int(1);
             ;; 禁用了簽名許可 + 沒有 extensions 則拋出錯誤
             ;; 防止合約在沒有簽名許可和 extensions 的情況下運行。
             ;; 即是防止「死鎖」的檢查
             throw_unless(error::disable_signature_when_extensions_is_empty,
                    is_extensions_not_empty);
      ;; 將修改過的簽名許可狀態, 及 extension 字典更新為最新的合約狀態。
      set data(begin cell()
```

```
.store_slice(data_tail) ;; seqno, wallet_id, public_key, extensions
            ;; 其他模式將會報錯 ...
                  throw(error::unsupported_action);
            ;; 如果沒有更多引用則結束操作, 否則繼續處理下一個操作。
            cs = cs.preload_ref().begin_parse();
;;驗證帶有簽名請求的有效性,檢查信息序列編碼(segno)和有效期,並確保該信息來自錢包的擁有者。
() process_signed_request(slice in_msg_body, int is_external) impure inline {
      ;; 從信息主體提取簽名並命名這項資料, 將用作待會驗證。
     slice signature = in msg body.get last bits(size::signature);
      ;; 把提取簽名後的資料命名(名稱為"所簽署資料片段")。
      slice signed_slice = in_msg_body.remove_last_bits(size::signature);
      ;; 先跳過操作類型前綴, 讀取實質內容數據。
      slice cs = signed slice.skip bits(size::message operation prefix);
      ;; 提取 wallet id (錢包 ID)、valid until (消息有效期)和 seqno (序列號) 用於後續驗證。
      (int wallet_id, int valid_until, int seqno) = (cs~load_uint(size::wallet_id),
            cs~load uint(size::valid until), cs~load uint(size::seqno));
      ;; 從自身帳戶中提取錢包關鍵數據。
      slice data slice = get data().begin parse();
      ;; 本錢包的簽名許可狀態
      int is_signature_allowed = data_slice~load_int(size::bool);
      ;; 儲存在帳戶/錢包內的序列號
      int stored_seqno = data_slice~load_uint(size::seqno);
      ;; 把還沒有讀取的剩餘資料定義為"尾部資料" slice (wallet_id, public_key, extensions)
      ;; 另外再分別命名及識別 3 個尾部資料的內容
      int stored_wallet_id = data slice~load uint(size::wallet id);
      int public_key = data_slice~load_uint(size::public_key);
      int is extensions not empty = data slice.preload int(1);
      ;;檢查簽名是否有效
      int is_signature_valid = check_signature(slice_hash(signed_slice), signature, public_key);
      ;; 如果不是"有效"...
                  ;; 外來信息 + 簽名無效, 則拋出錯誤。
                  throw(error::invalid signature);
                  ;; 內部信息, 則立即退出。
                  return ();
```

.store\_int(is\_signature\_allowed, size::bool)

```
;;檢查錢包是否允許簽名操作及配置任何 extensions,防止帳戶死鎖。
     throw_if(error::signature_disabled, (~ is_signature_allowed)
           & is_extensions_not_empty);
     ;; 由於用戶發起一個交易請求, 必須附帶一個當前帳戶的 seqno, 所以這情況下的 2 個值必須一樣。
     throw_unless(error::invalid_seqno, seqno == stored_seqno);
     ;; 如果傳入的 wallet id 與帳戶的 wallet id 不匹配,說明信息不是針對此問錢包,應拒絕執行。
     throw unless(error::invalid wallet id, wallet id == stored wallet id);
     ;; 檢查消息的有效期 valid until 是否超過當前時間。
     throw if(error::expired, valid until <= now());</pre>
     ;; 通過所有驗證的外來信息...
           ;; 請參考 stdlib.fc 當中的: () accept message() impure asm "ACCEPT";
           ;; 簡單而言是進行 gas 設置以進一步交互。
           accept message();
     ;; 更新帳戶的序列號。
     stored segno = stored segno + 1;
     ;; 把新的合約狀態覆蓋取代舊有狀態。
     set data(begin cell()
           .store_int(true, size::bool) ;; is_signature_allowed
           .store_uint(stored_seqno, size::seqno)
           .store_slice(data_tail) ;; wallet_id, public_key, extensions
           .end cell());
           ;; 當更新操作遇到異常或失敗,commit() 可確保序列號等關鍵數據的更改仍被保存,避免重入。
           commit();
     ;;驗證信息有效性後的最後一步操作,調用上一個重點函數進行有關 extensions 的操作。
     process_actions(cs, is_external, false);
;; 處理鏈外信息的入口,確認信息前綴是否 signed external, 然後傳遞給 process signed request 進行處理。
() recv_external(slice in_msg_body) impure inline {
     ;; 檢查信息的操作類型與簽名前綴是否匹配。
     throw_unless(error::invalid_message_operation,
           in msg body.preload uint(size::message operation prefix)
           == prefix::signed_external);
     ;; 通過前綴檢查後, 調用 process signed request 函數來進一步處理
     ;; 這裡傳遞的兩個參數是 in msg body(消息主體)和 true(表示這是一條外部消息)。
     process_signed_request(in_msg_body, true);
```

;; 處理內<mark>部信息的入口,檢查信息前綴是否</mark> extension\_action **或** signed\_internal,;; 根據不同前綴處理不同的操作,並處理來自其他合約擴展功能(extensions)的操作。

```
;; 請參考新版 stdlib.fc 當中的: int slice bits(slice s) asm "SBITS";
;; 如果信息主體結構位元小於訊息規格前綴, 則退出帳戶操作, 亦表明這只是簡單地接收 TON。
if (in_msg_body.slice_bits() < size::message_operation_prefix) {</pre>
     return (); ;; just receive Toncoins
;; 通過前綴規格驗證後, 載入信息的操作類型。
int op = in msg body.preload uint(size::message operation prefix);
;; 只要不是 extension action (擴展功能處理) 及 signed internal (內部簽名消息),
;; 都當作只是簡單地接收 TON 並退出帳戶操作。
if ((op != prefix::extension_action) & (op != prefix::signed_internal)) {
     return (); ;; just receive Toncoins
;; 如果操作類型是 extension action (擴展功能處理) ...
if (op == prefix::extension_action) {
     ;; 跳過操作類型的前綴, 進入處理邏輯。
     in_msg_body~skip_bits(size::message_operation_prefix);
     ;; 提取信息主體的完整數據。
     slice in msg full slice = in msg full.begin parse();
     ;; 跳過信息標誌位元 (message flags 的 bits)
     in msg full slice~skip bits(size::message flags);
     ;; 讀取信息發送地址的所屬工作鏈及其 hash 化的區塊鏈地址。
     (int sender address wc, int sender address hash)
           = parse std addr(in msg full slice~load msg addr());
     ;; 讀取自身帳號的所屬工作鏈。
      (int my address wc, ) = parse std addr(my address());
     ;; 自身帳號與信息發送地址的所屬工作鏈需要一致, 否則退出帳戶操作。
     if (my_address_wc != sender_address_wc) {
           return ();
     ;; 從帳戶數據中讀取原有的擴展合約 (extensions) 字典。
     cell extensions = get data().begin parse()
            .skip bits(size::bool + size::seqno + size::wallet id + size::public key)
           .preload dict();
     ;; 簡單檢查是否存有 extension, 沒有的話則退出帳戶操作。
      ( , int extension found) = extensions.udict get?(
           return ();
     ;; 在這裡無視信息中的 query id (查詢 ID), 再調用 process actions 開始處理擴展功能操作。
     in_msg_body~skip_bits(size::query_id); ;; skip query_id
     process_actions(in_msg_body, false, true);
     return ();
;; 信息主體結構位元若小於簽署訊息規格, 則退出帳戶操作, 若通過則進行簽名驗證流程。
```

() recv\_internal(cell in\_msg\_full, slice in\_msg\_body) impure inline {

```
if (in_msg_body.slice_bits() < size::message_operation_prefix</pre>
             + size::wallet_id + size::valid_until + size::seqno + size::signature) {
             return ();
      process_signed_request(in_msg_body, false);
;;檢查當前合約數據是否允許使用簽名。
int is_signature_allowed() method_id {
return get_data().begin_parse()
  .preload_int(size::bool);
;;返回當前合約的序列號(seqno),防止重入攻擊,每次處理完信息都會遞增序列號。
int seqno() method_id {
return get_data().begin_parse()
 .skip_bits(size::bool)
;; 返回合約中記錄的 subwallet_id, 這是該錢包的一個 flag, 用於標識多個子錢包。
int get_subwallet_id() method_id {
return get_data().begin_parse()
  .skip_bits(size::bool + size::seqno)
;; 返回錢包中的公鑰 (public key), 用於驗證來外來信息的簽名。
int get_public_key() method_id {
return get_data().begin_parse()
 .skip bits(size::bool + size::seqno + size::wallet id)
 .preload_uint(size::public_key);
;; 以哈希化地址形式,回傳存儲於錢包的 extensions 字典,包含所有外部擴展合約的交互接口。
cell get extensions() method id {
return get_data().begin_parse()
 .skip_bits(size::bool + size::seqno + size::wallet_id + size::public_key)
  .preload_dict();
```