

chapter 2 进程的控制与描述

© Created @October 21, 2021 2:43 PM

:<u>≡</u> Tags

前驱图和程序执行

前驱图

程序的顺序执行

程序的并发执行

进程的描述

PCB

进程的定义

进程与程序区别

进程的基本状态及转换

挂起操作↔激活操作

进程管理中的数据结构

进程控制

控制办法

内核

内核的功能

1. 进程的创建

进程的层次结构

进程图

引起创建进程的事件

进程的创建过程

2. 进程的终止

- 3. 进程的阻塞与唤醒
- 4. 进程的挂起与激活

进程同步

经典进程控制问题

生产者消费者问题

哲学家进餐

读写者问题

管程

进程通信

线程

前驱图和程序执行

前驱图

有向无循环图,可记为DAG(directed acyclic graph), 用于描述程序之间执行的先后顺序

程序的顺序执行

特征

- 1. 顺序性
- 2. 封闭性
- 3. 可再现性

程序的并发执行

特征

- 1. 间断性
- 2. 失去封闭性
- 3. 不可再现性

进程的描述

PCB

进程控制块就是存放进程管理和控制信息的数据结构,是进程存在的唯一标志

PCB内包含的信息体现了操作系统的进程的管理,如为了**区分进程**,需要记录PID,UID;为了**管理资源**,需要记录分配的资源和正在使用的文件等等;为了记录进程的运行情况**对进程进行控制**和调度,需要记录CPU使用时间,磁盘使用情况,网络流量等等

PCB中包含的信息

- 1. 进程标识符
 - a. 外部标识符
 - b. 内部标识符
- 2. 处理机状态
- 3. 进程调度信息
 - a. 进程状态
 - b. 进程优先级
 - c. 进程调度所需的其他信息
 - d. 事件(阳寒原因)
- 4. 进程控制信息
 - a. 程序和数据的地址
 - b. 进程同步和通信机制
 - c. 资源清单
 - d. 链接指针

PCB的作用是使一个在多道程序环境不能独立运行的程序(含数据)成为一个能独立运行的基本单位,一个能与其他进程并发执行的进程

- 1. 作为独立运行基本单位的标志
- 2. 能实现间断性运行方式
- 3. 提供进程管理所需要的信息
- 4. 提供进程调度所需要的信息
- 5. 实现与其他进程的同步和通信

进程的定义

进程的引入是为了能使程序并发执行,并且可以对程序加以描述和控制

进程实体

进程控制块(PCB-process control block),程序段,相 关数据段和PCB构成了进程实体,简称为进程,创建进程实质上是 创建进程实体中的PCB,撤销也是撤销PCB

一种进程的定义:

进程是进程实体的运行过程,是系统进行资源分配和调度的一个 独立单位

进程是**动态的**,进程实体是**静态的**

进程的特征:

1. 动态性:动态产生消亡

2. 并发性

3. 独立性:进程是能独立运行,独立获得资源,独立接受调度的基本单位

4. 异步性:需要进程同步机制来解决异步问题

进程与程序区别

- 1. 程序是静态的,进程是动态的。程序存放在磁盘的可执行文件,是一系列指令集合;进程是程序的一次执行过程
- 2. 进程是暂时的,程序是永久的。进程是一个状态变化的过程,程序可长久保存
- 3. 进程与程序的组成不同。进程的组成包括程序,数据和进程控制块
- 4. 进程与程序的对应关系。通过多次执行,一个程序可对应多个进程,通过调用关系,一个进程可包括多个程序

进程的基本状态及转换

基本状态:

1. ready(可放于外存(挂起))

即进程已处于准备好运行的状态,分配到除CPU以外的所有资源,只要获得CPU即可执行

2. running

获得CPU处于执行状态,单处理机系统只有一个进程处于执行 状态,多处理机系统有多个处于执行状态

3. block(可放于外存(挂起))

正在执行的进程由于发生某个事件而暂时无法执行的状态,进程的执行受到阻塞。此时会引起进程的调度,处于阻塞状态的进程会排成一个阻塞队列,根据阻塞原因不同,会设置多个阻塞队列

4. 创建

进程正在被创建,为进程分配资源,初始化PCB

5. 终止

回收CPU使用,回收资源和PCB

基本状态的转换




图 2-5 进程的三种基本状态及其转换




图 2-6 进程的五种基本状态及转换

挂起操作↔激活操作

引起挂起的原因:

- 1. 终端用户的请求
- 2. 父进程的请求
- 3. 负荷调节的需要
- 4. 操作系统的需要

引入挂起(suspend)之三种进程状态的转换:

- 1. 活动就绪→静止就绪
- 2. 活动阻塞→静止阻塞
- 3. 静止就绪→活动就绪(激活)
- 4. 静止阻塞→活动阻塞(激活)

引入挂起操作之后的五个进程状态转换





图 2-8 具有创建、终止和挂起状态的进程状态图

创建→静止就绪:当前系统的资源和性能不分配给新建进程资源,主要是主存,进程 状态转为静止就绪,被放置在外存不参与调度

更多有关挂起的资料

操作系统--CPU和内存、挂起和阻塞_My Blogs-CSDN博客

CPU ≠ 内存 不妨把外存比作一个大仓库,里面有各种原材料,可以生产不同的东西。而CPU就是进行加工处理的车间。 一般来说,一个时间段,想要生产的东西也就那几样(是确定的,也是有限





进程管理中的数据结构

类型:

- 1. 内存表
- 2. 设备表
- 3. 文件表
- 4. PCB

进程控制块的组织方式

- 1. 线性方式
- 2. 链接方式

把具有相同状态进程的PCB分别通过PCB中的链接字链接成一个队列. 就绪队列和若干阻塞队列

3. 索引方式

根据所有进程状态的不同创建几张索引表

进程控制

进程控制是进程管理功能中最基本的功能(控制,同步,通信,调度),主要包括创建新进程,终止已完成的进程,将发生异常的进程置于阻塞,负责进程运行过程中的状态转换等功能

控制办法

使用**原语**

内核

一些与硬件紧密相关的模块,各种常用设备的驱动程序以及运行 频率较高的模块都安排在紧靠硬件的软件层次,常驻内存,通常 被称为os内核

目的

- 1. 对软件进行保护
- 2. 提高0S效率

同时将处理机的状态分为

1. 系统态(内核态)

访问所有的寄存器和存储区

2. 用户态(目态)

访问指定的寄存器和存储区

内核的功能

- 1. 支撑功能
 - a. 中断处理

内核最基本功能,操作系统活动的基础

- b. 时钟管理
- c. 原语操作
- 2. 资源管理功能
 - a. 进程管理
 - b. 存储器管理
 - c. 设备管理

1. 进程的创建

进程的层次结构

UNIX中进程与其子孙进程共同组成一个进程家族

Windows中不存在进程层次结构,变成获得句柄,控制与被控制的简单关系

进程图

引起创建进程的事件

- 1. 用户登陆
- 2. 作业调度
- 3. 提供服务
- 4. 应用请求

进程的创建过程

申请PCB→为新进程分配资源→初始化进程控制块PCB→如果就绪队列接纳,放入就绪队列

2. 进程的终止

引起终止事件:

- 1. 正常结束
- 2. 异常结束
 - a. 越界错
 - b. 非法指令
 - c. 等待超时
 - d. 运行超时
 - e. 算术错误
- 3. 外界干预

进程的终止过程

找出被终止进程PCB→若为运行态,置CPU调度标志为真,表示进 程终止→若有子孙进程,终止子孙进程并回收资源→回收被终止进 程的资源→回收被终止进程的PCB

3. 进程的阻塞与唤醒

引起阻塞事件:

- 1. 向系统请求共享资源失败
- 2. 等待某种操作的完成
- 3. 新数据尚未达到
- 4. 等待新任务到达

block

wakeup

4. 进程的挂起与激活

suspend

active

进程同步



<u>进程同步相关</u>

经典进程控制问题

生产者消费者问题

同步和互斥同时存在

哲学家进餐

只存在互斥

三种解决办法:

- 1. 至多允许四位哲学家同时去拿左边的筷子
- 2. 仅当哲学家左右两边的筷子均可用时才允许拿起筷子
- 3. 奇数号哲学家先拿起左边的筷子,再拿起右边的筷子。偶数号哲学家相反

读写者问题

读写互斥,读读不互斥,写写互斥

设置一个count变量来记录当前有多少个正在读的进程

管程

管程的引入是为了解决信号量机制编程麻烦,易出错等问题,管程本质上是一个类(class)

组成

- 1. 共享的数据结构
- 2. 对数据结构初始化的语句
- 3. 访问数据结构的函数

基本特征

- 1. 各外部进程线程只能通过管程提供的特定入口才能访问共享数据
- 2. 每次仅允许一个进程在管程内执行某个内部过程
- 3. 进程互斥访问管程是由编译器实现的

4. 可在管程中设置条件变量,等待唤醒操作以解决同步问题

进程通信

进程间交换信息

低级通信

互斥和同步 (信号量机制)

高级通信

共享存储器,消息传递系统,管道通信系统,客户机服务器

1. 共享存储

- a. 基于数据结构(低级)
- b. 基于存储区(高级)

2. 管道通信

固定大小的缓冲区,一个管道只能**半双工通信**,两个可一起实现双向同时通信,进程互斥访问管道

写满才读,读完才写,读完数据被抛弃只能有 一个读进程

3. 消息传递

格式化消息为单位(消息头,消息体)类似于报文(计算机网络)

发送接收原语


- a. 直接通信方式:消息缓冲队列 send receive
- b. 间接通信方式

中间体(信箱)

线程

线程的引入提高了系统的并发度

引入线程后,进程只作为除CPU之外的系统资源的分配单元,线程是最基本的CPU执行单元,也是程序执行流的最小单位,线程之间可以并发,是处理机的分配单元。



线程的属性

线程是处理机调度的单位 多CPU,各个线程可以占用不同的CPU 线程有线程ID,线程控制块(TCB) 线程有就绪,阻塞,运行三种基本状态 线程几乎不拥有系统资源 同一进程的不同线程之间共享进程的资源 共享内存地址空间,线程通信无需系统干预 同进程线程切换不会引起进程切换

线程的实现

• 用户级线程

通过线程库实现对线程的管理工作,管理工作由应用程序负责,在用户态下即可完成线程切换,用户级线程对操作系统而言是透明的

优点:在用户态即可完成线程切换,开销小,效率高

缺点:一个用户级线程被阻塞之后整个进程都会被阻塞,并发

度不高

• 内核级线程

内核级线程的管理工作由内核完成(包括线程调度和切换)

操作系统会为内核级线程建立相应的TCB

优点:当一个线程被阻塞之后,其他线程可以继续执行,并发

性好

缺点:一个用户进程会占用多个内核级线程,线程切换在核心

态,成本高开销大

多线程模型

1. 一对一模型

▍ 一个用户级线程映射一个内核级线程

2. 多对一模型

多个用户级线程映射一个内核级线程

内核级线程才是处理机分配的基本单位

3. 多对多模型