## 第9章 虚拟内存: 基本概念

教 师: 吴锐 计算机科学与技术学院 哈尔滨工业大学

## 主要内容


- Address spaces 地址空间
- VM as a tool for caching 虚拟内存作为缓存的工具
- VM as a tool for memory management 虚拟内存作为内存管理的工具
- VM as a tool for memory protection 虚拟内存作为内存保护的工具
- Address translation地址翻译

# Why Virtual Memory (VM)? 为什么要使用虚拟内存?

- 有效使用主存
  - 使用DRAM作为部分虚拟地址空间的缓存
- 简化内存管理
  - 每个进程都使用统一的线性地址空间
- 独立地址空间
  - 一个进程不能影响其他进程的内存
  - 用户程序无法获取特权内核信息和代码

#### A System Using Physical Addressing


## 一个使用物理寻址的系统



■ 诸如汽车、电梯、数字图像帧(digital picture frame)等 "简单"系统中作为嵌入式微控制器使用

#### A System Using Physical Addressing

## 一个使用物理寻址的系统



- 现在处理器使用,比如笔记本、智能电话等
- 计算机科学的伟大思想之一

## Address Spaces 地址空间

■ 地址空间: 非负整数地址的有序集合

$$\{0, 1, 2, 3 \dots \}$$

如果地址空间中的整数是连续的, 称为**线性地址空间** 

- **虚拟地址空间:** N = 2<sup>n</sup> 个虚拟地址的集合 {0, 1, 2, 3, ..., N-1}
- **物理地址空间:** M = 2<sup>m</sup> 个物理地址的集合 {0, 1, 2, 3, ..., M-1}


## 主要内容

- Address spaces 地址空间
- VM as a tool for caching 虚拟内存作为缓存的工具
- VM as a tool for memory management 虚拟内存作为内存管理的工具
- VM as a tool for memory protection 虚拟内存作为内存保护的工具
- Address translation地址翻译

### VM as a tool for caching

## 虚拟内存作为缓存的工具

- 概念上而言,虚拟内存被组织为一个由存放在磁盘上的 N个连续字节大小的单元组成的数组.
- 磁盘上数组的内容被缓存在物理内存中 (DRAM cache)
  - 这些内存块被称为页(每个页面的大小为P = 2°字节)



## DRAM Cache Organization DRAM缓存的组织结构


- DRAM 缓存的组织结构完全是由巨大的不命中开销驱动的
  - DRAM 比 SRAM 慢大约 **10** 倍
  - 磁盘比 DRAM 慢大约 *100,000 倍*

#### ■ 因此

- 虚拟页尺寸:标准 4 KB,有时可以达到 4 MB
- DRAM缓存为全相联
  - 任何虚拟页都可以放置在任何物理页中
  - 需要一个更大的映射函数 不同于硬件对SRAM缓存
- 更复杂精密的替换算法
  - 太复杂且无限制以致无法在硬件上实现
- DRAM缓存总是使用写回,而不是直写


## Enabling Data Structure: Page Table 页表

- *页表*是一个页表条目 (Page Table Entry, PTE)的数组,将虚拟页地址映射到物理页地址。
  - 虚拟地址空间中的每个页(VP)在页表固定位置有一个PTE
  - PTE由一个有效位和一个n位地址字段组成
  - 有效位为0,空地址(地址为空)表示虚拟页还未分配 物理内存 (DRAM)




## Page Hit 页命中

■ *Page hit 页命中:* 虚拟内存中的一个字存在于物理内存中,即(DRAM 缓存命中)




## Page Fault 缺页


■ *Page fault 缺页:* 虚拟内存中的字不在物理内存中 (DRAM 缓 存不命中)




■ Page miss causes page fault (an exception) 缺页导致页面出错 (缺页异常)




- 缺页导致页面出错(缺页异常)
- 缺页异常处理程序选择一个牺牲页 (此例中就是 VP 4)



- 缺页导致页面出错(缺页异常)
- 缺页异常处理程序选择一个牺牲页 (此例中就是 VP 4)




- 缺页导致页面出错(缺页异常)
- 缺页异常处理程序选择一个牺牲页 (此例中就是 VP 4)
- 导致缺页的指令重新启动:页面命中!



## Allocating Pages 分配页面

■ 分配一个新的虚拟内存页 (VP 5).



#### Locality to the Rescue Again!

#### 又是局部性救了我们!


- 虚拟内存看上去效率非常低,但它工作得相当好,这都要归功于"局部性".
- 在任意时间,程序将趋于在一个较小的活动页面集合上工作, 这个集合叫做 工作集 Working set
  - 程序的时间局部性越好,工作集就会越小
- 如果 (工作集的大小 < 物理内存的大小)
  - 在初始开销后,对工作集的引用将导致命中。
- 如果 (工作集的大小 >物理内存的大小)
  - Thrashing 抖动: 页面不断地换进换出,导致系统性能崩溃。

## 主要内容

- Address spaces 地址空间
- VM as a tool for caching 虚拟内存作为缓存的工具
- VM as a tool for memory management 虚拟内存作为内存管理的工具
- VM as a tool for memory protection 虚拟内存作为内存保护的工具
- Address translation地址翻译


## VM as a tool for memory management 虚拟内存作为内存管理的工具

- Key idea核心观点:每个进程都拥有一个独立的虚拟地址空间
  - 把内存看作独立的简单线性数组
  - 操作系统为系统中每个进程都维护一个独立的页表
    - 也就是一个独立的虚拟地址空间



## VM as a tool for memory management 虚拟内存作为内存管理的工具

- Simplifying memory allocation 简化内存分配
  - 每个虚拟内存页面都要被映射到一个物理页面
  - 一个虚拟内存页面可以被分配到不同的物理页面(可以不连续)
- Sharing code and data among processes 简化代码和数据共享
  - 不同的虚拟内存页面被映射到相同的物理页面 (此例中的 PP 6)




## Simplifying Linking and Loading简化链接和加载

#### ■Linking 链接

- 独立的地址空间允许每个程序 使用相似的虚拟地址空间
- 代码、数据和堆都使用相同的 起始地址.

#### ■Loading 加载

- execve 为代码段和数据段分配虚拟页,并标记为无效(即未被缓存)
- 每个页面被初次引用时,虚拟 内存系统会按照需要自动地调 入数据页。




## 主要内容

- Address spaces 地址空间
- VM as a tool for caching 虚拟内存作为缓存的工具
- VM as a tool for memory management 虚拟内存作为内存管理的工具
- VM as a tool for memory protection 虚拟内存作为内存保护的工具
- Address translation地址翻译

#### VM as a Tool for Memory Protection

## 虚拟内存作为内存保护的工具

- 在 PTE 上扩展许可位以提供更好的访问控制
- 内存管理单元(MMU)每次访问数据都要检查许可位



## 主要内容

- Address spaces 地址空间
- VM as a tool for caching 虚拟内存作为缓存的工具
- VM as a tool for memory management 虚拟内存作为内存管理的工具
- VM as a tool for memory protection 虚拟内存作为内存保护的工具
- Address translation地址翻译

## VM Address Translation 地址翻译

- Virtual Address Space 虚拟地址空间
  - $V = \{0, 1, ..., N-1\}$
- Physical Address Space 物理地址空间
  - $P = \{0, 1, ..., M-1\}$
- Address Translation 地址翻译
  - MAP:  $V \rightarrow P \cup \emptyset$
  - For virtual address a:
    - MAP(a) = a' 如果虚拟地址 a处的数据在P的物理地址 a'处
    - $MAP(a) = \emptyset$ 如果虚拟地址 a处的数据不在物理内存中
      - 不论无效地址还是存储在磁盘上

## 地址翻译使用到的所有符号

#### ■ Basic Parameters 基本参数

- N = 2<sup>n</sup>: 虚拟地址空间中的地址数量
- M = 2<sup>m</sup>: 物理地址空间中的地址数量
- P = 2<sup>p</sup>:页的大小 (bytes)

#### ■ Components of the virtual address (VA) 虚拟地址组成部分


- TLBI: TLB index----TLB索引
- TLBT: TLB tag----TLB标记
- **VPO**: Virtual page offset----虚拟页面偏移量(字节)
- VPN: Virtual page number----虚拟页号

#### ■ Components of the physical address (PA)物理地址组成部分

- PPO: Physical page offset (same as VPO)----物理页面偏移量
- PPN: Physical page number----物理页号


#### **Address Translation With a Page Table**

## 基于页表的地址翻译



#### **Address Translation: Page Hit**


## 地址翻译:页面命中



- 1) 处理器生成一个虚拟地址,并将其传送给MMU
- 2-3) MMU 使用内存中的页表生成PTE地址
- 4) MMU 将物理地址传送给高速缓存/主存
- 5) 高速缓存/主存返回所请求的数据字给处理器

#### **Address Translation: Page Fault**


地址翻译: 缺页异常



- 1) 处理器将虚拟地址发送给 MMU
- 2-3) MMU 使用内存中的页表生成PTE地址
- 4) 有效位为零, 因此 MMU 触发缺页异常
- 5) 缺页处理程序确定物理内存中牺牲页(若页面被修改,则换出到磁盘)
- 6) 缺页处理程序调入新的页面,并更新内存中的PTE
- 7) 缺页处理程序返回到原来进程,再次执行缺页的指令

### **Integrating VM and Cache**

## 结合高速缓存和虚拟内存



VA: virtual address 虚拟地址, PA: physical address 物理地址,


PTE:page table entry 页表条目, PTEA = PTE address 页表条目地址

# Speeding up Translation with a TLB 利用TLB加速地址翻译


- 页表条目 (PTEs) 恰巧缓存在 L1
  - PTE 可能被其他数据引用所驱逐
  - PTE 命中仍然需要1-2周期的延迟
- 解决办法: Translation Lookaside Buffer (TLB)翻译后备缓冲器
  - MMU中一个小的具有高相联度的集合
  - 实现虚拟页码向物理页码的映射
  - 对于页码数很少的页表可以完全包含在TLB中

## Accessing the TLB 访问TLB

■ MMU 使用虚拟地址的 VPN 部分来访问TLB:




## TLB Hit TLB命中



TLB 命中减少内存访问

## TLB 不命中




#### TLB 不命中引发了额外的内存访问

万幸的是,TLB不命中很少发生。


## Multi-Level Page Tables 多级页表

- 假设:
  - 4KB (2<sup>12</sup>) 页面, 48位地址空间, 8字节 PTE
- 问题:
  - 将需要一个大小为 512 GB 的页表!
    - $-2^{48} * 2^{-12} * 2^3 = 2^{39}$  bytes
- 常用解决办法:多级页表
- 以二级页表为例:
  - 一级页表:每个 PTE 指向一个页表 (常驻内存)
  - 二级页表: 每个 PTE 指向一页(paged in and out like any other data页面可以调入或调出页表)




## A Two-Level Page Table Hierarchy

二级页表的 层次结构



## Translating with a k-level Page Table

## 使用K级页表的地址翻译



## 总结

- 程序员的角度看待虚拟内存
  - 每个进程拥有自己私有的线性地址空间
  - 不允许被其他进程干扰
- 系统的角度看待虚拟内存
  - 通过获取虚拟内存页面来有效使用内存
    - 有效只因为"局部性"的原因
  - 简化编程和内存管理
  - Simplifies protection by providing a convenient interpositioning point to check permissions
     提供方便的标志位来检查权限以简化内存保护