CURSO.CSS Flexbox



Autor: Jon Vadillo www.jonvadillo.com


Contenidos


- ¿Qué es Flexbox?
- Conceptos básicos: contenedor y sus elementos
- Propiedades del contenedor
- Propiedades de los elementos

Flexbox

Método que pueda ayudar a alinear y distribuir el espacio entre los elementos (items) de un contenedor (container).

Container & Items





Container

Al asignar el valor flex o inline-flex a la propiedad display, los hijos directos de este contenedor se convierten en ítems flex.

```
.container {
   display: flex; /* or inline-flex */
}
```


```
.container {
    display: flex;
}
```

Propiedades del container


- flex-direction
- flex-wrap
- flex-flow
- justify-content
- align-items
- align-content

Eje principal y eje cruzado


Todo lo que hacemos con flexbox está referido a estos dos ejes: el eje principal y el eje cruzado. El eje principal se define con la propiedad flex-direction y el cruzado será perpendicular a este.




Eje principal y eje cruzado



flex-direction



flex-direction



Valores


row: de izquierda a derecha.


row-reverse: de derecha a izquierda.


column: de arriba a abajo.

column-reverse: de arriba a abajo.


flex-direction







Contenedores multilínea: flex-wrap



Por defecto flexbox alínea todos los elementos en una única fila. Podemos cambiar este comportamiento con flex-wrap.


flex-wrap

Valores

no-wrap: todos los items en una única línea. Con esta propiedad los ítems podrían salirse del margen si estos no pudieran contraerse, o no contraerse lo suficiente para ser calzados.

wrap: cuando el contenedor flex contiene ítems que se les ha asignado un ancho, donde el ancho total de los ítems excede al del contenedor flex, los items se repartirán en las siguientes líneas.

wrap-reverse: se comporta igual que wrap pero los items se colocarán de arriba a abajo.




flex-flow

Es una simple **abreviación** que permite indicar las propiedades **flex-wrap** y **flex-direction** en una sola propiedad. El valor por defecto es "row nowrap"

```
flex-flow: <'flex-direction'> || <'flex-wrap'>
```

Justificación de los elementos




La propiedad justify-content es usada para alinear los ítems en el eje principal.

Valores

flex-start: alinea los ítems al inicio del margen del contenedor. flex-end: alinea los ítems al final

center: para alinearlos al centro.


Justificación de los elementos




Valores

space-between: distribuye los ítems para que haya un espacio equitativo entre cada ítem. space-around: crea un espacio equitativo a la derecha e izquierda de cada ítem. space-evenly: el espacio entre elementos y los márgenes del

contenedor es equitativo.




Alineación de los elementos




La propiedad align-items es usada para alinear los ítems en el eje cruzado.

Normalmente se usa cuando hay una única línea (cuándo hay más de una, se debe utilizar align-content).




Alineación de los elementos



La propiedad align-content ajusta las líneas dentro de un contenedor flex cuando hay espacio extra en el eje transversal.


Esta propiedad no tiene efecto en cajas flexibles de una sola línea.



Propiedades de los items

- order
- flex-grow
- flex-shrink
- flex-basis
- flex
- align-self

order



Por defecto los elementos se colocan en el orden en el que se definen.


La propiedad order define el orden en el que los elementos se colocan en el contenedor.

order


```
.item {
  order: <integer>; /* default is 0 */
}
```

Los elementos se colocarán en **orden ascendente** según el valor de order.

Los items con el mismo valor de order se colocarán en el orden en el cual aparecen en el código fuente.



align-self




La propiedad align-self permite alinear un elemento de la forma deseada y sobre-escribir lo indicado mediante la propiedad align-items.

Posibles valores:


auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;

¡Importante!




El valor por defecto de la propiedad align-self es strech, es decir, los elementos cogen el ancho máximo. Por

flex-grow



Por defecto los elementos se colocan en el orden en el que se definen.

La propiedad flex-grow especifica qué cantidad de espacio debe ocupar el elemento dentro del contenedor flexible.



flex-basis

La propiedad de CSS flex-basis especifica cual es el tamaño inicial de un elemento, antes de comenzar a distribuir el espacio mediante otras propiedades.

Si su valor es auto, fijará su ancho en función de la propiedad width.

```
flex-basis: <width>

.flex-item {
   flex-basis: 100px;
}
```

120px 220px 3 4 5

Columnas con misma anchura

Un layout típico es el de dos (o más) columnas de la misma anchura.

Esto podemos conseguirlo fácilmente combinando las propiedades flex-grow y flex:basis

```
.columna {
    flex-grow: 1;
    flex-basis: 0;
}
```


flex-shrink

La propiedad flex-shrink indica cuánto encoger un item cuando sea necesario (cuando haya overflow).

Solo tiene sentido si se ha indicado la propiedad flex-basis.

```
.item {
   flex-shrink: <number>; /* default 1 */
}
```

* El valor O indica que no se contraerá, por lo que puede ocurrir overflow.



Play, Fun, Learn!

https://flexboxfroggy.com/#es



http://www.flexboxdefense.com/

