

P3.2. - Configuración de DNS Bind

Nicolás López Flores

MANUAL DE CONFIGURACION SERVIDOR DNS EN UBUNTU	3
ZONA DIRECTA	4
ZONA INVERSA	6
COMPROBACIONES	7
DIG	8
PING	8

MANUAL DE CONFIGURACION SERVIDOR DNS EN UBUNTU

Para iniciar debemos instalar el paquete de "bind9", este paquete nos permitirá crear y configurar un servidor DNS. Deberemos utilizar sudo para hacer modificaciones en el sistema.

sudo apt install bind9

Una vez instalado procederemos a editar el archivo de configuración "named.config.options" y estableceremos los DNS predeterminados

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.options
```

Escribiendo estos puertos y descomentando este texto:

```
Forwarders {
8.8.8.8;
8.8.4.4;
};
```

Ctrl + O + Enter ---> Guardar cambios

Ctrl + X ----> Salir

Para comprobar que la configuración se haya aplicado correctamente ejecutaremos:

sudo named-checkconf

Si este comando no devuelve nada, significa que la configuración se ha aplicado correctamente.

A continuación, crearemos los archivos de zonas directa/inversa.

ZONA DIRECTA

Crearemos el archivo de zona directa

sudo nano /etc/bind/db.daw12.leonardo.es "

Y escribiremos:

\$TTL ID //(Time to Live) Tiempo en seg que las respuestas se pueden almacenar en el
cache
@IN SOA daw12.leonardo.es.nicolas (//Nombre zona y admin servidor DNS
11; serial //Modificaciones realizadas
1500; refresh //Actualiza la zona cada 1500s
600; retry //Si la actualización falla, intentara nuevamente en 600s
172800; expiration //Después de 172800s sin respuestas, expira la sesión
360; TLL negative cache //Consultas fallidas
@NS lserver.daw12.leonardo.es //Nombre del servidor DNS
lserver IN A 10.33.12.4
dns1 IN CNAME wserver2012.daw12.leonardo.es.
ipcop IN A 10.33.12.1
ubuntu22 IN A 10.33.12.4
windows10 IN A 10.33.12.2
wserver2012 IN A 10.33.12.3
www IN CNAME windows10.daw12.leonardo.es.
nicolas IN CNAME windows10.daw12.leonardo.es.
@ IN MX 10 windows10.daw12.leonardo.es.
dns1 IN CNAME wserver2012.daw12.leonardo.es.

```
bind.keys
             db.127
                                     db.empty
                                                  named.conf.default-zones rndc.key
                                     db.local
             db.255
                                                  named.conf.local
                                                                              zones.rfc1918
db.12.33.10 db.daw12.leonardo.es named.conf named.conf.options
alumno@alumnomv:/etc/bind$ cat db.daw12.leonardo.es
STTL 1D
@ IN SOA daw12.leonardo.es. nicolas (
        11 ; serial
1500 ; refresh
        600; retry
        172800 ; expiration
360 ; TTL negative cache
@ NS lserver.daw12.leonardo.es.
lserver IN A 10.33.12.4
dns1 IN CNAME wserver2012.daw12.leonardo.es.
ipcop IN A 10.33.12.1
ubuntu22 IN A 10.33.12.4
windows10 IN A 10.33.12.2
wserver2012 IN A 10.33.12.3
www IN CNAME windows10.daw12.leonardo.es.
nicolas IN CNAME windows10.daw12.leonardo.es.
@ IN MX 10 windows10.daw12.leonardo.es.
dns1 IN CNAME wserver2012.d<u>a</u>w12.leonardo.es.
alumno@alumnomv:/etc/bind$
```

Una vez creada la zona directa con los datos pedidos en la práctica ejecutaremos el comando:

sudo nano /etc/bind/named.conf.local

El archivo "named.conf.local" es parte de la configuración de BIND y se utiliza para definir las zonas específicas que el servidor DNS administrará localmente. Aquí es donde se indican las zonas DNS que has creado en tu archivo de zona (daw12.leonardo.es), especificando si se trata de una zona de tipo "master" (maestro) o "slave" (esclavo).

Modificaremos el archivo escribiendo en el archivo lo siguiente:

Y verificamos si funciona con el comando:

```
Named-checkzone "nombre_zona" "ruta_zona"
```

Este comando nos dará el OK si la configuración es correcta, y sino nos indicara el error.

ZONA INVERSA

Para configurar el archivo de zona inversa introduciremos el comando:

```
sudo nano /etc/bind/db.12.33.10
```

Y escribiremos:

```
lumno@alumnomv:/etc/bind$ ls
bind.keys
                                               named.conf.default-zones rndc.key
            db.127
                                   db.empty
db.0
                                               named.conf.local
                                   db.local
                                                                         zones.rfc1918
            db.255
db.12.33.10 db.daw12.leonardo.es named.conf named.conf.options
alumno@alumnomv:/etc/bind$ sudo nano db.12.33.10
alumno@alumnomv:/etc/bind$ cat db.12
db.12.33.10 db.127
alumno@alumnomv:/etc/bind$ cat db.12.33.10
@ IN SOA daw12.leonardo.es nicolas (
        5 ; serial number
        1500 ; refresh
        600; retry
        172800 ; expire
        360 ; default TTL
@ IN NS lserver.daw12.leonardo.es.
1 IN PTR ipcop.daw12.leonardo.es.
2 IN PTR windows10.daw12.leonardo.es.
3 IN PTR wserver2012.daw12.leonardo.es.
4 IN PTR lserver.daw12.leonardo.es.
    no@alumnomv:/etc/bind$
```

Acto seguido introduciremos en el archivo *named.conf.local* la zona inversa creada y verificaremos como hicimos anteriormente con la zona directa.

```
alumno@alumnomv:/etc/bind$ named-checkzone db.12.33.10 /etc/bind/db.12.33.10
zone db.12.33.10/IN: loaded serial 5
OK
```

Una vez finalizada la configuración de la zona directa e inversa reiniciaremos servicio bind9 para aplicar los cambios con:

```
sudo systemctl restart bind9
```

COMPROBACIONES

A continuación, se procederá a la realización de las pruebas para verificar que el servidor DNS Bind está operativo y funcionando como dicta la práctica.

NSLOOKUP

```
v:/etc/bind$ nslookup
> server 10.33.12.4
Default server: 10.33.12.4
Address: 10.33.12.4#53
> 10.33.12.1
1.12.33.10.in-addr.arpa name = ipcop.daw22.leonardo.es.
> 10.33.12.2
2.12.33.10.in-addr.arpa name = windows10.daw22.leonardo.es.
> 10.33.12.3
3.12.33.10.in-addr.arpa name = wserver2012.daw22.leonardo.es.
> 10.33.12.4
4.12.33.10.in-addr.arpa name = lserver.daw22.leonardo.es.
> ipcop.daw12.leonardo.es
             10.33.12.4
10.33.12.4#53
Server:
Address:
Name: ipcop.daw12.leonardo.es
Address: 10.33.12.1
> windows10.daw12.leonardo.es
                10.33.12.4
10.33.12.4#53
Server:
Address:
Name: windows10.daw12.leonardo.es
Address: 10.33.12.2
> wserver2012.daw12.leonardo.es
            10.33.12.4
10.33.12.4#53
Server:
Address:
Name: wserver2012.daw12.leonardo.es
Address: 10.33.12.3
> ubuntu22.daw12.leonardo.es
Server: 10.33.12.4
Address: 10.33.12.4#53
Name: ubuntu22.daw12.leonardo.es
Address: 10.33.12.4
> www.daw12.leonardo.es
              10.33.12.4
Server:
Address:
                  10.33.12.4#53
www.daw12.leonardo.es domonical name = windows10.daw12.leonardo.es.
Name: windows10.daw12.leonardo.es
Address: 10.33.12.2
> nicolas.daw12.leonardo.es
             10.33.12.4
Server:
Address:
                  10.33.12.4#53
                                      canonical name = windows10.daw12.leonardo.es.
nicolas.daw12.leonardo.es
Name: windows10.daw12.leonardo.es
Address: 10.33.12.2
```

Para continuar comprobando los comandos digy ping cambiaremos la IP del servidor DNS en la configuración de Ubuntu a 10.33.12.4

DIG

```
.umno@alumnomv:~$ dig lserver.daw12.leonardo.es ipcop.daw12.leonardo.es
  <<>> DiG 9.18.28-Oubuntu0.20.04.1-Ubuntu <<>> lserver.daw12.leonardo.es ipcop.daw12.leonardo.es
 ; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39176
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;lserver.daw12.leonardo.es. IN
 ; ANSWER SECTION:
lserver.daw12.leonardo.es. 7192 IN A
                                                                     10.33.12.4
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Thu Oct 31 10:57:39 CET 2024
;; MSG SIZE rcvd: 70
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 333
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
:: OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
  ipcop.daw12.leonardo.es.
;; ANSWER SECTION:
ipcop.daw12.leonardo.es. 7187 IN A
                                                                       10.33.12.1
 ; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Thu Oct 31 10:57:39 CET 2024
;; MSG SIZE rcvd: 68
```

PING