Grupo ARCOS

uc3m Universidad Carlos III de Madrid

Tema 3 (I)

Fundamentos de la programación en ensamblador

Estructura de Computadores Grado en Ingeniería Informática




Contenidos

- Fundamentos básicos de la programación en ensamblador
- Ensamblador del MIPS 32, modelo de memoria y representación de datos
- Formato de las instrucciones y modos de direccionamiento
- 4. Llamadas a procedimientos y uso de la pila


Tipos de información: instrucciones y datos

Representación de datos ...




Tipos de información: instrucciones y datos

Representación de datos en binario.



Tipos de información: instrucciones y datos

¿Qué sucede con las instrucciones?




Modelo de programación de un computador

- Un computador ofrece un modelo de programación formando por:
 - Juego de instrucciones (lenguaje ensamblador)
 - ▶ ISA: Instruction set Architecture
 - Una instrucción incluye:
 - □ Código de operación
 - Otros elementos: identificadores de registros, direcciones de memoria o números
 - Elementos de almacenamiento
 - Registros
 - Memoria
 - Registros de los controladores de E/S
 - Modos de ejecución


Instrucción máquina

- Instrucción máquina: operación elemental que puede ejecutar directamente el procesador
- Ejemplo de instrucción en MIPS:
 - Suma de un registro (s) con un valor inmediato (i) y el resultado de la suma se almacena en registro (t)




Propiedades de las instrucciones máquina

- ▶ Realizan una única y sencilla tarea
- Operan sobre un número fijo de operandos
- Incluyen toda la información necesaria para su ejecución



Información incluida en una instrucción máquina

- La operación a realizar.
- Dónde se encuentran los operandos:
 - En registros
 - En memoria
 - En la propia instrucción (inmediato)
- Dónde dejar los resultados (como operando)
- Una referencia a la siguiente instrucción a ejecutar
 - De forma implícita, la siguiente instrucción
 - Un programa es una secuencia consecutiva de instrucciones máquina
 - De forma explícita en las instrucciones de bifurcación (como operando)



Juego de instrucciones

- Instruction Set Architecture (ISA)
 - Conjunto de instrucciones de un procesador
 - Frontera entre el HW y el SW
- Ejemplos:
 - ▶ 80×86
 - MIPS
 - ARM
 - Power

Características de un juego de instrucciones

Operandos:

Registros, memoria, la propia instrucción

Direccionamiento de la memoria

- La mayoría utilizan direccionamiento por bytes
- Ofrecen instrucciones para acceder a elementos de varios bytes a partir de una determinada posición

Modos de direccionamiento

Especifican el lugar y la forma de acceder a los operandos (registro, memoria o la propia instrucción)

Tipo y tamaño de los operandos

bytes: 8 bits

enteros: 16, 32, 64 bits


números en coma flotante: simple precición, doble,...

Características de un juego de instrucciones

- Operaciones:
 - Aritméticas, lógicas, de transfenrencia, control, ...
- Instrucciones de control de flujo
 - Saltos incondicionales
 - Saltos condicionales
 - Llamadas a procedimientos
- Formato y codificación del juego de instrucciones
 - Instrucciones de longitut fija o variable
 - ▶ 80×86: variable de l a l8 bytes
 - ► MIPS, ARM: fijo

Definición de programa


Programa: lista ordenada de instrucciones máquina que se ejecutan en secuencia (por defecto).



Fases de ejecución de una instrucción


- Lectura de la instrucción (ciclo de fetch)
 - MAR ← PC
 - Lectura
 - ▶ MBR Memoria
 - ▶ PC ← PC + I
 - ▶ RI ← MBR
- Decodificación de la instrucción
- Ejecución de la instrucción
- Volver a fetch

PC 000100 RI 001000000000101



Definición de lenguaje ensamblador

Lenguaje ensamblador: lenguaje legible por un programador que constituye la representación más directa del código máquina específico de una arquitectura



Definición de lenguaje ensamblador

- Lenguaje ensamblador: lenguaje legible por un programador que constituye la representación más directa del código máquina específico de una arquitectura de computadoras.
 - ▶ Emplea códigos nemónicos para representar instrucciones
 - ▶ add suma
 - ▶ 1w carga un dato de memoria
 - Emplea nombres simbólicos para designar a datos y referencias
 - \$t0 − identificador de un registro
 - Cada instrucción en ensamblador se corresponde con una instrucción máquina
 - add \$t1, \$t2, \$t3

Diferentes niveles de lenguajes


```
temp = v[k];
Lenguaje de alto nivel
                               v[k] = v[k+1];
   (ej: C, C++)
                               v[k+1] = temp;
             Compilador
                                    $t0, 0($2)
Lenguaje ensamblador
                                    $t1, 4($2)
                                    $t1, 0($2)
(Ej: MIPS)
                                    $t0, 4($2)
            Ensamblador
                               0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000
Lenguaje Máquina
                               1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110
                               1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001
(MIPS)
                               0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
```

Proceso de compilación

Lenguaje de alto nivel

Lenguaje ensamblador

Lenguaje binario










)100110101111003)010000001111000()11000010111001()1100101011110013)010000001100003)111001001100103)010000001100113)1100101011100103)1101011011110013

Compilación: ejemplo



- Edición de hola.c
 - gedit hola.c

- Generación del programa hola:
 - gcc hola.c –o hola

```
hola
MZ?
             ÿÿ
€
              1! L1!This program cannot be run in DOS
mode.
              L ,UŽI
                                                                          100110101111100
                                                                          01000000111000
                                                                          11000010111001
                                                                          11001010110111
    ^.text
                                                    `.rdata
                                                                          11101000111001
   @.bss
                                                     € À.idata
                                                                          01000000110000
                                                                          11100100110010
                                                                          61000000110611
                                                                          11001010110010
```

Compilación: ejemplo



- Desensamblar hola:
 - objdump –d hola

```
formato del fichero pei-i386
hola.exe:
Desensamblado de la secci'on .text:
00401000 < WinMainCRTStartup>:
 401000:
                                                  %ebp
                 55
                                           push
 40103f:
                 c9
                                           leave
 401040:
                 с3
                                           ret
00401050 < main>:
 401050:
                 55
                                           push
                                                   %ebp
                 89 e5
 401051:
                                           mov
                                                   %esp,%ebp
 401053:
                 83 ec 08
                                           sub
                                                   $0x8,%esp
                 83 e4 f0
                                                   $0xfffffff0,%esp
 401056:
                                           and
 401059:
                 b8 00 00 00 00
                                                   $0x0,%eax
                                           mov
 40105e:
                 83 c0 0f
                                           add
                                                   $0xf,%eax
 401061:
                 83 c0 0f
                                           add
                                                   $0xf,%eax
 401064:
                 c1 e8 04
                                                   $0x4,%eax
 401067:
                 c1 e0 04
                                           shl
                                                   $0x4,%eax
 40106a:
                 89 45 fc
                                                   %eax,0xfffffffc(%ebp)
                                           mov
 40106d:
                 8b 45 fc
                                                   0xfffffffc(%ebp),%eax
                                           mov
                                                  401090 <__chkstk>
 401070:
                 e8 1b 00 00 00
                                           call
                                                                                           Pt: mord 1, 14156
 401075:
                 e8 a6 00 00 00
                                           call
                                                   401120 < main>
                                                                                           $4000 word 25
                                                   $0x402000,(%esp)
 40107a:
                 c7 04 24 00 20 40 00
                                           movl
 401081:
                 e8 aa 00 00 00
                                           call
                                                   401130 < printf>
                                                                                           H 5e0 2
 401086:
                 c9
                                           leave
                                                                                           in bit Bi
                                                                                           Nr. $10 ($10)
 401087:
                 c3
                                           ret
                                                                                           in fer RADIO
                                                                                           to dat state
                                                                                           8.500 1
                                                                                           systall.
```

Motivación para aprender ensamblador

```
#include <stdio.h>
#define PI 3.1416
 #define RADIO 20
 int main ()
    register int l;
     I=2*PI*RADIO;
     printf("long: %d\n",l);
      return (0);
```


- Comprender qué ocurre cuando un computador ejecuta una sentencia de un lenguaje de alto nivel.
 - ▶ C, C++, Java, ...
- Poder determinar el impacto en tiempo de ejecución de una instrucción de alto nivel.
- Útil en dominios específicos:
 - Compiladores
 - Sistemas Operativos
 - Juegos
 - Sistemas empotrados
 - Etc.

Objetivos


- Saber cómo se representan los elementos de un lenguaje de alto nivel en ensamblador:
 - Tipos de datos (int, char, ...)
 - Estructuras de control (if, while, ...)
- Poder escribir pequeños programas en ensamblador



Ejemplo de esamblador: MIPS 32



Arquitectura del MIPS 32



▶ MIPS 32

- Procesador de 32 bits
- Tipo RISC
- CPU + coprocesadores auxiliares

Coprocesador 0

 excepciones, interrupciones y sistema de memoria virtual

Coprocesador I

FPU (Unidad de Punto Flotante)

Banco de registros (enteros)

Nombre registro	Número	Uso
zero	0	Constante 0
at	1	Reservado para el ensamblador
v0, v l	2, 3	Resultado de una rutina (o expresión)
a0,, a3	4,, 7	Argumento de entrada para rutinas
t0,, t7	8,, 15	Temporal (<u>NO</u> se conserva entre llamadas)
s0,, s7	16,, 23	Temporal (se conserva entre llamadas)
t8, t9	24, 25	Temporal (<u>NO</u> se conserva entre llamadas)
k0, k1	26, 27	Reservado para el sistema operativo
gp	28	Puntero al área global
sp	29	Puntero a pila
fp	30	Puntero a marco de pila
ra	31	Dirección de retorno (rutinas)


Hay 32 registros

- 4 bytes de tamaño (una palabra)
- Se nombran con un \$ al principio

Convenio de uso

- Reservados
- Argumentos
- Resultados
- Temporales
- Punteros

Tipo de instrucciones



- Transferencias de datos
- Aritméticas
- Lógicas
- De desplazamiento, rotación
- De comparación
- Control de flujo (bifurcaciones, llamadas a procedimientos)
- De conversión
- ▶ De Entrada/salida
- Llamadas al sistema


Transferencia de datos

Copia datos:

- entre registros
- entre registros y memoria

Ejemplos:

- Registro a registro move \$a0 \$t0
- Carga inmediata\$t0 5




```
move $a0 $t0  # $a0 ← $t0

li $t0 5  # $t0 ← 000....00101
```

Aritméticas


- Realiza operaciones aritméticas de enteros en la ALU o aritméticas de coma flotante (FPU)
- Ejemplos (ALU):
 - Sumar add \$t0 \$t1 \$t2 \$t0 ← \$t1 + \$t2 addi \$t0 \$t1 5 \$t0 ← \$t1 + 5
 - Restar sub \$t0 \$t1 \$t2
 - Multiplicarmul \$t0 \$t1 \$t2
 - División entera (5 / 2=2)div \$t0 \$t1 \$t2
 - Resto de la división (5 % 2=1)
 rem \$t0 \$t1 \$t2 \$t0 ← \$t1 % \$t2



Ejemplo

```
int a = 5;
int b = 7;
int c = 8;
int i;
```

$$i = a * (b + c)$$



Ejemplo

```
int a = 5;
int b = 7;
int c = 8;
int i;
```

```
i = a * (b + c)
```


```
li $t1 5
li $t2 7
li $t3 8
```

```
add $t4 $t2 $t3 mul $t4 $t4 $t1
```

Ejercicio

```
int a = 5;
int b = 7;
int c = 8;
int i;

i = -(a * (b - 10) + c)
```



Ejercicio (solución)

```
int a = 5;
int b = 7;
int c = 8;
int i;
```

```
i = -(a * (b - 10) + c)
```

```
li $t1 5
li $t2 7
li $t3 8
li $t0 10
sub $t4 $t2 $t0
mul $t4 $t4 $t1
add $t4 $t4 $t3
li $t0 -1
mul $t4 $t4 $t0
```

Tipos de operaciones aritméticas

- Aritmética en binario puro o en complemento a dos
- Ejemplos:
 - Suma con signo (ca2) add \$t0 \$t1 \$t2
 - Suma inmediata con signo addi \$t0 \$t1 -5
 - Suma sin signo (binario puro)addu \$t0 \$t1 \$t2
 - Suma inmediata sin signo addiu \$t0 \$t1 2

No overflow:

```
li $t0 0x7FFFFFFF
li $t1 5
addu $t0 $t0 $t1
```


Con overflow:

```
li $t0 0x7FFFFFFF
li $t1 1
add $t0 $t0 $t1
```

Ejercicio


```
li $t1 5
li $t2 7
li $t3 8
                                    ¿Y usando las nuevas
1i
    $t0 10
                                         instrucciones?
    $t4 $t2 $t0
sub
    $t4 $t4 $t1
mul
add $t4 $t4 $t3
li
    $t0 -1
    $t4 $t4 $t0
mul
```

Ejercicio (solución)




Lógicas


- Operaciones booleanas
- Ejemplos:
 - AND and \$t0 \$t1 \$t2 (\$t0 = \$t1 & \$t2)




OR
or \$t0 \$t1 \$t2 (\$t0 = \$t1 | \$t2)
ori \$0 \$t1 80 (\$t0 = \$t1 | 80)





NOT not \$t0 \$t1 (\$t0 = ! \$t1)



> XOR
xor \$t0 \$t1 \$t2 (\$t0 = \$t1 ^ \$t2)







¿Qué permite hacer un and con 0x007FFFFF?

li \$t0, 5
li \$t1, 0x007FFFFF

and \$t2, \$t1, \$t0

¿Qué permite hacer un and con 0x007FFFFF?

Obtener los 23 bits menos significativos

La constante usada para la selección de bits se denomina máscara.

Desplazamientos

- De movimiento de bits
- Ejemplos:
 - Desplazamiento lógico a la derechasrl \$t0 \$t0 4 (\$t0 = \$t0 >> 4 bits)
- 0

Desplazamiento lógico a la izquierda
 sll \$t0 \$t0 5 (\$t0 = \$t0 << 5 bits)

01110110101

Desplazamiento aritmético sra \$t0 \$t0 2 (\$t0 = \$t0 >> 2 bits)



li \$t0, 5

li \$t1, 6

sra \$t0, \$t1, 1

¿Cuál es el valor de \$t0?



li \$t0, 5 li \$t1, 6

sra \$t0, \$t1, 1

¿Cuál es el valor de \$t0?

000 0110 \$t1

Se desplaza 1 bit a la derecha
000 0011 \$t0

li \$t0, 5

li \$t1, 6

sll \$t0, \$t1, 1

¿Cuál es el valor de \$t0?



li \$t0, 5 li \$t1, 6

sll \$t0, \$t1, 1

¿Cuál es el valor de \$t0?

000 0110 \$t1

Se desplaza 1 bit a la izquierda

000 1100 \$t0

Rotaciones

- ▶ De movimiento de bits (2)
- Ejemplos:
 - Rotación a la izquierda rol \$t0 \$t0 4 (\$t0 = \$t0 >> 4 bits)

01110110101

Rotación a la derecha ror \$t0 \$t0 5 (\$t0 = \$t0 << 5 bits)</p>



Realice un programa que detecte el signo de un número almacenado \$t0 y deje en \$t1 un 1 si es negativo y un 0 si es positivo



Realice un programa que detecte el signo de un número almacenado \$t0 y deje en \$t1 un 1 si es negativo y un 0 si es positivo



```
li 
    $t0 -3
move $t1 $t0
rol $t1 $t1 1
    $t1 $t1 0x00000001
```


Instrucciones de comparación

Instrucciones de comparación


```
seq $t0,$t1,$t2 Set if equal
sneq $t0,$t1,$t2 Set if no equal
sge $t0,$t1,$t2 Set if greater or equal
sgt $t0,$t1,$t2 Set if greater than
sle $t0,$t1,$t2 Set if less or equal
slt $t0,$t1,$t2 Set if less than
```

Control de Flujo

- Cambio de la secuencia de instrucciones a ejecutar (instrucciones de bifurcación)
- Distintos tipos:
 - Bifurcación o salto condicional:
 - Saltar a la posición etiqueta, si \$t0 <=> \$t1
 - ▶ Ej: bne \$t0 \$t1 etiqueta
 - Bifurcación o salto incondicional:
 - El salto se realiza siempreEj: j etiquetab etiqueta
 - Llamada a procedimiento:
 - ▶ Ej: jal subrutina jr \$ra







Instrucciones de bifurcación

• Condicional:

```
$t0
   bea
                 $t1 etiq # salta a etiq1 si $t1 == $t0
           $t0 $t1
                      etiq # salta a etiq1 si $t1 != $t0
   bne
   ▶ begz $t1
                      etiq # salta a etiq1 si $t1 == 0
                      etiq # salta a etiq1 si $t1 != 0
   ▶ bnez $t1
   ▶ bgt $t0
                 $t1
                      etiq # salta a etiq1 si $t0 > $t1
   ▶ bge  $t0 $t1 etiq # salta a etiq1 si $t0 >= $t1
   ▶ blt $t0
                $t1 etiq # salta a etiq1 si $t0 < $t1</pre>
   ▶ ble
           $t0
                 $t1
                      etiq # salta a etiq1 si $t0 <= $t1</pre>
▶ Incondicional:
           etiq
                             # salta a etiq
   ▶ b
                              # salta a etiq
   ▶ j
           etiq
```

etiq hace referencia una instrucción (representa a una dirección de memoria donde se encuentra la instrucción) a la que se salta:

```
add $t1, $t2, $t3
b dir_salto
add $t2, $t3, $t4
li $t4, 1
dir_salto: li $t0, 4
```

Dada la siguiente expresión de un lenguaje de alto nivel

```
int a = 6;
int b = 7;
int c = 3;
int d;

d = (a+b) * (a+b);
```

Indique un fragmento de código en ensamblador del MIPS 32 que permita evaluar la expresión anterior. El resultado ha de almacenarse en el registro \$t5.

Estructuras de control while

```
beq $t1 = $t0
bnez $t1 = 0
bne $t1 != $t0
bgt $t1 > $t0
bge $t1 >= $t0
blt $t1 < $t0
ble $t1 <= $t0
```

```
int i;
main ()
{
    i=0;
    while (i < 10) {
        /* acción */
        i = i + 1;
    }
}</pre>
```

Estructuras de control while...

```
beq $t1 = $t0
bnez $t1 = 0
bne $t1 != $t0
bgt $t1 > $t0
bge $t1 >= $t0
blt $t1 < $t0
ble $t1 <= $t0
```

```
int i;
main ()
   i=0;
   while (i < 10) {
     /* acción */
     i = i + 1;
```

```
li $t0 0
         li $t1 10
while:
         bge $t0 $t1 fin
         # acción
         addi $t0 $t0 1
         b_while
fin: .
```

Realice un programa que calcule la suma de los diez primeros números y deje este valor en el registro \$v0



Realice un programa que calcule la suma de los diez primeros números y deje este valor en el registro \$v0

$$1 + 2 + 3 + \dots + 10$$



```
1i $v0 0

add $v0 $v0 1

add $v0 $v0 2

add $v0 $v0 3

add $v0 $v0 4

add $v0 $v0 5

add $v0 $v0 6

add $v0 $v0 7

add $v0 $v0 8

add $v0 $v0 9
```

Realice un programa que calcule la suma de los diez primeros números y deje este valor en el registro \$v0




```
int i, s;

s=0;
i=0;
while (i <= 10)
{
    s = s + i;
    i = i + 1;
}</pre>
```



Realice un programa que calcule la suma de los diez primeros números y deje este valor en el registro \$v0



```
li $t0 0
        li $v0 0
        li $t2 10
while1:
        bgt $t0 t2 fin1
        add $v0 $v0 $t0
        add $t0 $t0 1
        b while1
fin1:
```

Calcular el número de l's que hay en un registro (\$t0).
 Resultado en \$t3

Calcular el número de l's que hay en un registro (\$t0).
 Resultado en \$t3

```
i = 0;
n = 45; #numero
s = 0;
while (i < 32)
  b = primer bit de n
  s = s + bi
  desplazar el contenido
  de n un bit a la
  derecha
  i = i + 1 ;
```

Calcular el número de l's que hay en un registro (\$t0). Resultado en \$t3

```
i = 0;
n = 45; #numero
s = 0;
while (i < 32)
 b = primer bit de n
  s = s + bi
  desplazar el contenido
  de n un bit a la
  derecha
  i = i + 1;
```

```
i = 0;
n = 45; #numero
s = 0;
while (i < 32)
  b = n \& 1;
  s = s + b;
  n = n >> 1;
  i = i + 1 ;
```

Calcular el número de l's que hay en un registro (\$t0).
Resultado en \$t3

```
i = 0;
n = 45; #numero
s = 0;
while (i < 32)
  b = n \& 1;
  s = s + b_i
  n = n \gg 1;
  i = i + 1 ;
```

```
li $t0,0 #i
       li $t1, 45
                     #n
       li $t2, 32
       li $t3, 0
                     #s
while: bge $t0, t2, fin
       and $t4, $t1, 1
       add $t3, $t3, $t4
       srl $t1, $t1, 1
       addi $t0, $t0, 1
       b while
fin:
```

Ejemplo

Calcular el número de l's que hay en un int en C/Java

```
int n = 45;
int b;
int i;
int s = 0;
for (i = 0; i < 32; i++) {
     b = n \& 1;
     s = s + b;
     n = n >> 1;
printf("Hay %d\n", c);
```

Ejemplo

Calcular el número de l's que hay en un int en C/Java Otra solución:

```
int count[256] = \{0,1,1,2,1,2,2,3,1, . . . . 8\};
int i;
int c = 0;
for (i = 0; i < 4; i++) {
     c = count[n & 0xFF];
     s = s + c;
     n = n >> 8;
printf("Hay %d\n", c);
```

 Obtener los 16 bits superiores de un registro (\$t0) y dejarlos en los 16 bits inferiores de otro (\$t1)

 Obtener los 16 bits superiores de un registro (\$t0) y dejarlos en los 16 bits inferiores de otro (\$t1)

```
srl $t1, $t0, 16
```

01110110101

Se desplaza a la derecha 16 Posiciones (de forma lógica)

Estructuras de control if

```
beq $t1 = $t0
bnez $t1 = 0
bne $t1 != $t0
bgt $t1 > $t0
bge $t1 >= $t0
blt $t1 < $t0
ble $t1 <= $t0
```

```
int a=1;
int b=2;

main ()
{
   if (a < b) {
        a = b;
    }
   ...
}</pre>
```

Estructuras de control if

```
beq $t1 = $t0
bnez $t1 = 0
bne $t1 != $t0
bgt $t1 > $t0
bge $t1 >= $t0
blt $t1 < $t0
ble $t1 <= $t0
```

```
int a=1;
int b=2;

main ()
{
   if (a < b) {
      a = b;
   }
   ...
}</pre>
```

```
li $t1 1
        li $t2 2
if_1:
       blt $t1 $t2 then_1
            fin 1
then_1: move $t1 $t2
fin_1:
```

Estructuras de control if

```
beq $t1 = $t0
bnez $t1 = 0
bne $t1 != $t0
bgt $t1 > $t0
bge $t1 >= $t0
blt $t1 < $t0
ble $t1 <= $t0
```

```
int a=1;
int b=2;

main ()
{
   if (a < b) {
        a = b;
    }
}</pre>
```

```
li $t1 1
       li $t2 2
       bge $t1 $t2 fin_2
if 2:
then_2: move $t1 $t2
fin_2: ...
```

Estructuras de control if-else


```
beq $t1 = $t0
bnez $t1 = 0
bne $t1 != $t0
bgt $t1 > $t0
bge $t1 >= $t0
blt $t1 < $t0
ble $t1 <= $t0
```

```
int a=1;
int b=2;
main ()
  if (a < b)
      // acción 1
  } else {
      // acción 2
```

```
li $t1 1
        li $t2 2
if 3:
        bge $t1 $t2 else_3
then_3: # acción 1
        b fi 3
else/3: # acción 2
fi 3: ...
```

```
int b1 = 4;
int b2 = 2;

if (b2 == 8) {
    b1 = 1;
}
...
```



```
int b1 = 4;
int b2 = 2;

if (b2 == 8) {
    b1 = 1;
}
...
```

```
$t0 4
       li
       li
            $t1 2
       li
            $t2 8
       bneq $t0 $t2
                      fin1
       li
            $t1 1
fin1:
```

Determinar si el contenido de un registro (\$t2) es par.
 Si es par se almacena en \$t1 un 1, sino se almacena un 0

Determinar si el contenido de un registro (\$t2) es par.
 Si es par se almacena en \$t1 un 1, sino se almacena un 0

```
li $t2, 9
li $t1, 2
rem $t1, $t2, $t1  # se obtiene el resto
bne $t1, $0, else  # cond.

then: li $t1, 1
b fin  # incond.

else: li $t1, 0
fin: ...
```

Ejercicio (otra solución)

Determinar si el contenido de un registro (\$t2) es par.
 Si es par se almacena en \$t1 un 1, sino se almacena un 0

```
li $t2, 9
li $t1, 2
rem $t3, $t2, $t1  # se obtiene el resto
li $t1, 0  # suponer impar
bne $t3, $0, fin  # si suposición ok, fin
li $t1, 1
fin: ...
```

Determinar si el contenido de un registro (\$t2) es par.
 Si es par se almacena en \$t1 un 1, sino se almacena un 0.
 En este caso consultando el último bit

Determinar si el contenido de un registro (\$t2) es par. Si es par se almacena en \$t1 un 1, sino se almacena un 0. En este caso consultando el último bit

```
li $t2, 9
li $t1, 1
and $t1, $t2, $t1  # se obtiene el último bit
beq $t1, $0 then  # cond.
else: li $t1, 0
b fin  # incond.
then: li $t1, 1
fin: ...
```

- ▶ Calcular aⁿ
 - a en \$t0
 - ▶ n en \$tl
 - ► El resultado en \$t2

```
a=8
n=4;
i=0;
p = 1;
while (i < n)
{
   p = p * a
   i = i + 1;
}</pre>
```

- ▶ Calcular aⁿ
 - a en \$t0
 - ▶ n en \$t l
 - ► El resultado en \$t2

```
a=8
n=4;
i=0;
p = 1;
while (i < n)
{
    p = p * a
    i = i + 1;
}
</pre>
```

```
li $t0, 8
        li $t1, 4
        li $t2, 1
        li $t4, 0
        bge $t4, $t1, fin
while:
        mul $t2, $t2, $t0
        addi $t4, $t4, 1
        b while
fin:
        move $t2, $t4
```

Fallos típicos

1) Programa mal planteado

- No hace lo que se pide
- Hace incorrectamente lo que se pide

2) Programar directamente en ensamblador

No codificar en pseudo-código el algoritmo a implementar

3) Escribir código ilegible

- No tabular el código
- No comentar el código ensamblador o no hacer referencia al algoritmo planteado inicialmente