Лабораторна робота № 4 Завантаження та виконання програм DOS. Організація програм *.EXE та *.COM

Мета роботи: ознайомитися зі структурою виконуваних програм *.EXE та *.COM та їх образом в пам'яті.

Порядок роботи:

- 1. Ознайомитися зі структурою програми *.ЕХЕ та образом такої програми у пам'яті.
- 2. Ознайомитися зі структурою програми *.СОМ та образом такої програми у пам'яті.
- 3. Засвоїти особливості створення виконуваних програм *. ЕХЕ та *. СОМ.
- 4. Підготувати .EXE та .COM програми для виведення на екран повідомлення HELLO WORD! з варіантом опису даних:
 - msg db "Hello Word!", 0Dh, 0Ah, '\$'
 - 0Dh символ повернення каретки (Carriage Return),
 - 0Ah символ переведення рядка
- 5. Продемонструвати роботу .EXE та .COM-програм, пояснити розподіл пам'яті для цих програм.
- 6. У DEBUG за допомогою команди D CS:0000 ви маєте можливість переглянути машинний код програми для ехе-програми.
- 7. У DEBUG за допомогою команди D DS:100 ви маєте можливість переглянути дані.

Теоретична частина

Операційна система MS DOS передбачає два типи виконуваних програм, які мають розширення *.COM та *.EXE .


Перед завантаженням в оперативну пам'ять COM- та EXE-програм DOS визначає спеціальну область оперативної пам'яті розміром 256 (100h) байт - сегментну адресу, яка називається префіксом програмного сегменту (PSP – Program Segment Prefics). PSP може використовуватися в програмі для визначення імен файлів та параметрів з командного рядка, які вводяться при запуску програми на виконання, обсягу допустимої пам'яті, змінних оточення системи та ін.

При завантаженні програми в оперативну пам'ять DOS ініціалізує як мінімум три сегментних регістри: CS, DS, SS (додатковим може бути ES). Код та дані переміщуються з файлу на диску в оперативну пам'ять, а адреси цих сегментів заносяться у CS та DS відповідно. Сегмент стека або виділяється в області, що вказана в програмі, або співпадає (якщо він явно не описаний в програмі) з самим першим сегментом програми. Адреса сегменту стека розташовується в регістрі SS. Програма може мати декілька кодових сегментів та сегментів даних і в процесі виконання за допомогою спеціальних команд здійснюється переключення між ними.


Для того, щоб адресувати одночасно два сегменти даних, наприклад, для виконання операції пересилання з однієї області пам'яті в іншу, можна використовувати регістр додаткового сегмента ES. Кодовий сегмент та сегмент стеку завжди визначається вмістом своїх регістрів (CS та SS), в кожний момент виконання програми завжди використовується якийсь один кодовий сегмент та один сегмент стека.

Усі сегменти можуть використовувати різні області пам'яті, а можуть частково або повністю перекриватися. Кодовий сегмент повинен обов'язково описуватися в програмі, усі інші сегменти можуть бути відсутніми. У цьому випадку при завантаженні програми в оперативну пам'ять DOS ініціює регістри DS та ES значенням адреси префікса програмного сегмента PSP. Регістр SS при цьому ініціалізується значенням сегменту, що знаходиться одразу за PSP, тобто першого сегменту програми. При цьому слід враховувати, що стек «зростає вниз» (при розміщенні у стек вміст регістра SP, що вказує на вершину стека, зменшується, а при зчитуванні зі стека - збільшується). Тому при розміщенні у стек будь-яких значень вони можуть затерти PSP, в зв'язку з цим слід завжди сегмент стеку описувати в програмі явно та задавати для нього розмір, достатній для нормальної роботи. У вказівник команд IP завантажується зсув точки входу в програму (вибирається з операнда директиви END), у вказівник стека SP – зсув кінця сегмента стека.

Образ пам'яті програми типу *.ЕХЕ має такий вигляд:



Образ пам'яті програми типу *.СОМ має такий вигляд:



Основні відмінності цих програм полягають у наступному: програми типу *.COM (двійковий образ коду та даних програми)

- складаються тільки з одного сегменту, в якому розміщується і код програми, і дані, і стек;
- файл СОМ-формату не містить переміщуваних адрес;
- СОМ-файл завантажується, починається з адреси PSP:0100h;
- CS, DS, ES, SS вказують на PSP;
- SP вказує на кінець сегмента PSP (зазвичай 0FFFEh);
- IP містить 100h (перший байт модуля) в результаті команди JMP PSP:100h;
- розмір програми типу *.СОМ не може перевищувати 64 Кбайт;
- використовується модель пам'яті TINY;
- образ СОМ-файла зчитується з диску та розташовується в пам'яті, починаючи PSP:0100h;
- програма генерує стек автоматично, тому в самій асемблерній програмі стек має бути відсутнім; усі дані повинні бути визначені у сегменті коду;

в програмах типу *.ЕХЕ міститься спеціальний заголовок, за допомогою якого завантажувач виконує налаштування посилань на сегменти у завантаженому модулі

- використовуються окремі сегменти і для коду, і для даних, і для стеку;
- розмір програми типу *.ЕХЕ не має жорстких обмежень, тому що програми може мати будь-яку кількість сегментів команд та даних;
- EXE-файл завантажується, починається з адреси PSP:0100h;
- DS та ES вказують на початок PSP;
- CS, IP, SS, SP ініціалізуються значеннями, зазначеними в заголовку EXE;
- використовується *модель пам'яті SMALL*, яка передбачає розташування структурних частин програми у двох сегментах: сегменту кода програми (64 Кбайт) та сегменту даних і стека, що належать одній групі Dgroup (64 Кбайт).

Завершення програми можна виконати декількома способами:

- через функцію 4CH (EXIT) переривання 21H в будь-який момент, незалежно від значень регістрів;
- через функцію 00H переривання 21H або переривання INT 20H, у випадку коли CS вказує PSP.

Програми типу *.EXE та *.COM розрізняються форматом вхідного тексту, процедурою підготовки виконуваного файлу, а також форматами завантажувальних файлів.

Модель пам'яті неявно задає атрибути спрощених директив, що визначають дії компоновщика Turbo Linker при формуванні виконуваного файла програми. Коротка характеристика спрощеної моделі пам'яті SMALL наведена у таблиці:

Сегменти спрощеної моделі пам'яті SMALL

Директива	Ім'я	Вирівнювання	Поєднання	Клас	Група
Codeseg	_Text	Word	Public	'Code'	
Dateseg	_Data	Word	Public	'Data'	Dgroup
Stack	Stack	Para	Stack	'Stack'	Dgroup

Ім'я – ідентифікатор конкретного сегменту, що використовується при призначенні адреси та поєднанні з іншими сегментами.

Вирівнювання — вказує граничні значення на початок сегмента. В процесі асемблювання, якщо поточна позиція на початку сегмента не задовольняє встановленому атрибуту, лічильник адреси збільшується на відповідну величину, зміщуючи початок сегменту в область старших адрес (word — початок сегменту повинен мати парну адресу; para парна адреса, яка є кратною параграфу, тобто 16 біт).

Поєднання — встановлює правила поєднання декількох сегментів з однаковимим іменем. Параметр *Public* послідовно поєднує сегменти з однаковим іменем в один великий сегмент, що має адресу першого з поєднуючих сегментів.

Клас – виконує роль категорії сегмента. Усі сегменти однакового класу під час роботи компоновщика розташовуються один за одним у пам'яті.

Група – дозволяє здійснити доступ до даних з усіх сегментів, що знаходяться в групі, за допомогою завантаження адреси групи у сегментний регістр.

Використання директиви Model дозволяє використовувати службові ідентифікатори, за допомогою яких можна отримати адреси сегментів, що використовуються:

@ code – 16-розрядна адреса сегмента коду;

@data - 16-розрядна адреса сегмента даних типу near;

@ stack – 16-розрядна адреса сегмента стека.

Наприклад, МОV AX, @DATA

MOV DS, AX ініціалізація сегмента даних.

Для створення ЕХЕ-програми необхідно виконати наступні команди:

TASM /LA /ZI ім'я файлу.asm

TLINK /X /V ім'я файлу.obj

ім'я файлу.exe

При створенні програми *.СОМ необхідно виконання двох умов:

- вхідний текст програми повинен мати відповідний формат з використанням мінімальної моделі пам'яті;
- необхідно після компоновки отримати виконуваний файл з розширенням *.COM.

При використанні пакета TASM при виклику компоновщика необхідно вказати ключ /T:

TASM /Z /N ім'я файлу.asm

Ключ /**z** дозволяє виведення на екран рядків вихідного тексту програми, в яких асемблер виявив помилки (без цього ключа пошук помилок довелося б проводити з лістингу трансляції).

/**n** пригнічує виведення в лістинг таблицю ідентифікаторів (переліку символічних позначень в програмі), за рахунок чого трохи зменшується інформативність лістингу, але скорочується його розмір.

TLINK /X /Т ім'я файлу.obj

Ключ / \mathbf{x} означає не створити файл карти *тар*.файл. Ключ / \mathbf{t} означає створити виконуваний *сот*.файл.

ім'я файлу.com

При використанні програм типу *.сом при виклику асемблера ключ /ZI не використовується, аналогічно при виклику компоновщика ключ /V також не використовується. Ці ключі ϵ неприйнятними для програм типу *.com.

Шаблон 1 програми для сом-файла

```
; Шаблон COM -програми.
; сегмент кода.
; Модель пам'яті tiny - код і дані розташовуються в одному сегменті

.МОDEL TINY
.CODE
ORG 100H
program:
;----
RET

<Oпис даних>
END program
```

Шаблон 2 програми для сом-файла

Типова структура СОМ-програми аналогічна структурі ЕХЕ-програми, з тією лише різницею, що СОМ-програма містить лише один сегмент — сегмент коду, який включає інструкції процесора, директиви і описи змінних.

```
;Визначення сегмента кода

CODE SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:CODE, SS:CODE

ORG 100H ;Початок для СОМ-програми, резервування місця під стек

;Визначення підпрограми

PROC1 PROC

. . ;Текст піпрограми

PROC1 ENDP
```

```
START:

. . . ; Текст програми

MOV AH, 4CH ; Оператори завершеня програми

INT 21H

;==== Data ====

BUF DB 6 ; Визначення змынної типу Вуте

. . . ; Визначення інших даних

CODE ENDS

END START
```

Шаблон 3 програми для сом-файла

```
; Виведення заголовка (TITLE) програми у другому рядку кожної
    ; сторінки лістингу
           ASCOM СОМ-ПРОГРАМА ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ДОДАВАННЯ
    ;Вирівнювання адреси сегмента кода на межу параграфа - адреса
    ;націло ділиться на 16 (10Н)
    CODESEG SEGMENT PARA 'Code'
    ; Регістри CS, DS, SS, ES повинні містити адресу початку
    ; сегмента кода
         ASSUME CS:CODESEG, DS:CODESEG, SS:CODESEG, ES:CODESEG
    ;Початок для СОМ-програми, резервування місця під стек
    ORG 100H
    ;Значення 100Н розміщено в регістр ІР, тому наступне речення
    ; після ORG повинно бути виконуваною командою
Begin: JMP MAIN; JMP - команда переходу на мітку MAIN
;Якщо дані записати після інструкцій,
; то потреби у операторі ЈМР немає
;-----
DD1 DW 220 ; Визначення даних
DD2 DW 115
DD3 DW ?
;-----
        PROC NEAR ;Процедура MAIN
                AX, DD1 ; В регістр AX переслати 220
        MOV
                AX, DD2 ;Додати 115 до AX
DD3, AX ;Переслати суму в DD3
         ADD
         MOV
                АХ, 4С00Н; Завершити роботу
        MOV
         INT
                 21H
MAIN ENDP ;Кінець процедури MAIN CODESEG ENDS ;Кінець сегмента кода
        END BEGIN
```

Шаблон 1 програми для ехе-файла

```
Шаблон EXE -програми.
; Сегмент даних + сегмент кода.
; Модель пам'яті small - код розташовується в одному сегменті,
; а дані та стек - в іншому.
.MODEL SMALL
.DATA
```

```
.CODE
program:
MOV AX,@DATA; Iніціалізація сегмента DS
MOV DS,AX ;адресою сегмента даних
;----
;----
MOV AX, 4C00H
INT 21H
END program
```

Для невеликих EXE-програм з трьохсегментною структурою типова наступна структура:

Шаблон 2 програми для ехе-файла

```
;Визначення сегмента стека
STAK SEGMENT STACK
              256 DUP (?)
         DB
        ENDS
STAK
;Визначення сегмента даних
DATA SEGMENT
SYMB DB '#' ;Onuc змінної з іменем SYMB
                  ;типу Byte і зі значенням «#»
                   ;Визначення інших змінних
      ENDS
DATA
;Визначення сегмента коду
CODE SEGMENT
        CS:CODE, DS:DATA, SS:STAK
; Регістр CS містить адресу початку сегмента коду CODE
; Регістр DS містить адресу початку сегмента даних DATA
; Perictp SS містить адресу початку сегмента стека STAK
;Визначення підпрограми
PROC1
      PROC
                  ;Текст підпрограми
PROC1
       ENDP
START:
                  ;Точка входу в програму START
    XOR AX, AX ;Обнулення регістру АХ
    MOV BX, data ;Обов'язкова ініціалізація
    MOV DS, BX ; регістра DS на початку програми
    CALL PROC1 ;Приклад виклику підпрограми
                   ;Текст програми
    MOV АХ, 4С00Н ;Оператори завершення програми
    INT 21H
                  ;Повернення у DOS
CODE
         ENDS
END START
```

```
; hello-l.asm
; Виводить на екран повідомлення "'Hello World!" і завершується
.model small ; модель пам'яті, яка використовується для ЕХЕ-
файлів
.stack 100h ; сегмент стеку розміром 256 байт
; У сегменті даних
message db "Hello World! $''; рядок для виведення тексту та
                              символи управління
; У сегменті команд
.code ; початок сегменту кода
start:
 mov ax, @data
 mov ds, ax
 mov ah, 09h; номер функції DOS: виведення на екран - в АН
записується код функції
 mov dx, offset message; зсув до змінної у сегменті даних пишемо
в DX
  int 21h ; виклик системної функції DOS: вивести рядок на екран
  mov ax, 4c00h ; код успішного завершення програми та
вивантаження її з пам'яті
  int 21h
end start; кінець програми
; hello-l.asm
; Виводить на екран повідомлення "'Hello World!" і завершується
.model tiny ; модель пам'яти, яка використовується для СОМ
.code ; початок сегменту коду
org 100h; початкове значення лічильник - 100h
start: mov ah, 09h; номер функції DOS: виведення на екран - в АН
записується код функції
mov dx, offset message; зсув до змінної у сегменті даних пишемо
в DX
int 21h; виклик системної функції DOS: вивести рядок на екран
ret ; завершення СОМ-програми, вихід в MS DOS
message db "Hello World!", ODh, OAh, '$'; рядок для виведення
                                      символи управління
; Odh - Return (повернення каретки), Oah - Line feed (переведення
рядка)
End start ; кінець програми
```