Kapitel 5 Kommunikation in lokalen Rechnernetzen

5.1	Standards für lokale Rechnernetze					
5.2	5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5	Aufbau, Zweck und Grobbeurteilung von Ringnetzen Ring mit zentraler Kontrollinstanz Token-Ring Ring mit zufälligem Zugriff Ring mit Festrahmenzirkulation Ring mit Registereinschub Aufbau eines Ringinterfaces				
5.3	5.3.1 5.3.2 5.3.3	fskontrolle in Bus- und "Broadcast"-Systemen Aufbau, Zweck und Grobbeurteilung von Bussystemen Bus mit Aufforderungsverfahren Bus mit zufälligem Zugriff Bus mit Reservierung				
5.4	5.4.1 5.4.2	e (und regionale) Netze im Hochgeschwindigkeitsbereich Der FDDI-Standard Fast Ethernet Der DQDB-Standard				
5.5	Intran	ets				

5.6 Vermittlungsrechner in lokalen Rechnernetzen – "Hubs" vs. "Switches" vs. "Routers"

5. KOMMUNIKATION IN LOKALEN RECHNERNETZEN

LANs : Einige Grundlagen

LAN (= Local - Area - Network) : Lokales Rechnernetz

 \rightarrow Merkmale:



- limitierte geographische Ausbreitung (Gebäude bzw. zusammenhängendes Grundstück)
- eine "Institution" als Betreiber (Unternehmen, Privatperson, Behörde o.ä.)
- Datenrate typischerweise ≥ 10, ..., 100 Mb/s, ... und häufig sogar: ≥ 10 Gb/s

```
HSLAN: "high-speed LAN"
```

 \rightarrow Datenrate ≥ 1 Gb/s (2002)

indes: Datenrate $\geq 10 \text{ Gb/s} (2005)$

... und heutzutage: Datenrate $\geq 100 \text{ Gb/s}$


"wireless LAN": LAN mit drahtloser DÜ (→ im allg. deutlich geringere Datenraten, aber "man holt schnell auf"!)

Techn. Charakteristika von LANs:


- > Topologien : Bus, Ring, Stern
- *Übertragungsmedien*, insbes. :
 - verdrillte Drähte
 - Koaxialkabel
 - Glasfaser
 - Rundfunk
 - **Infrarot**übertragung
 - Laser/Richtfunk zur LAN-LAN-Kopplung
- > Zugriffskontrolle auf gemeinsames ÜM
 - \rightarrow u.a. Standards wie
 - **zirkulierende Kontrollmarke** (Token Ring, FDDI, Token Bus, ...)
 - **CSMA/CD** (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, ...)
 - **CSMA/CA** (Wireless LAN bzw. kurz: WLAN, ...)




Realisierungsvarianten für leitungsgebundene LANs ("wired LANs")



LAN - Topologien






Alternative zu **Hubs**: **Switches**

5.1 Standards für lokale Rechnernetze

Country Standards Organizations




IEEE 802 – Architekturmodell für LANs

Aktuelle Standardisierungsresultatedes <u>IEEE</u>-Komitees für LAN-Standards <u>(Project 802)</u>, Standardisierungsorganisationen : vgl. DKR V –7-




(a) **Standard-LAN-Architektur** gemäß **IEEE 802**:



MAC: **m**edia **a**ccess **c**ontrol weitere LAN-Standards, vgl. Details s.u.

Referenzmodell für die Architektur und Implementierung von **LANs**




Übersicht über LAN-Standards (IEEE 802)

IEEE 802 Working Groups:

- > 802.1 Bridging (networking) and Network Management
- > 802.2 Logical link control (inactive)
- > 802.**3** Ethernet
- > 802.4 Token Bus (disbanded)
- ➤ 802.5 Defines the MAC layer for a **Token Ring** (inactive)
- > 802.6 Metropolitan Area Networks (disbanded)
- ➤ 802.7 Broadband LAN using Coaxial Cable (disbanded)
- > 802.8 Fiber Optic TAG (disbanded)
- > 802.9 Integrated Services LAN (disbanded)
- ➤ 802.10 Interoperable LAN Security (disbanded)
- > 802.11 Wireless LAN & Mesh (Wi-Fi certification)
- ➤ 802.12 demand priority (disbanded)
- > 802.13 Not Used
- > 802.14 Cable modems (disbanded)
- > 802.15 Wireless PAN
 - 802.**15.1** (**Bluetooth** certification)
 - 802.**15.4** (**ZigBee** certification)
- > 802.16 Broadband Wireless Access (WiMAX certification)
 - 802.16e (Mobile) Broadband Wireless Access
- > 802.17 Resilient packet ring
- > 802.18 Radio Regulatory TAG
- > 802.19 Coexistence TAG
- > 802.20 Mobile Broadband Wireless Access
- > 802.21 Media Independent Handoff
- > 802.22 Wireless Regional Area Network

LAN-Standards (ausgewählte Beispiele)



IEEE 802 Referenzmodell für Lokale Rechnernetze

Bemerkungen:

- 802.6 MAN entspricht : DQDB-Standard
- ISLAN \equiv Integrated Services LAN
- WLAN \equiv Wireless LAN
- CATV \equiv Cable TV
- allgemein: IEEE 802-Standards auch von ISO übernommen

5.2 Zugriffskontrolle in Ringnetzen

5.2.1. Aufbau, Zweck und Grobbeurteilung von Ringnetzen

Ringtopologie:




Topologie eines Kommunikationssystems, die ein gemeinsames Übertragungsmedium (ÜM) benutzt, das einen geschlossenen (zumeist unidirektionalen) Ring bildet. Jede der kommunizierenden Instanzen ist dabei über das ÜM mit genau zwei Kommunikationspartnern direkt verbunden (vgl. Abb. auf nächster Folie).

Ringnetz:

Menge von Verarbeitungselementen (z.B. Terminals, periphere Geräte, PCs, Workstations), die in Form einer Ringtopologie verbunden sind, wobei der Anschluss an das ÜM zumeist indirekt über dedizierte *Ring-Interfaces* (RI) erfolgt.

Beispiel eines Ringnetzes:



VE: Verarbeitungselement

(auch : Station)

Verwendetes physikal. ÜM: z.B. Koaxialkabel, Lichtleiter.

Datenrate : i.a. $\geq 10 \left[\frac{\text{MBit}}{\text{sec}} \right]$.

Verwendung von Ringnetzen in lokalen Rechnernetzen.

Hauptproblem: Synchronisation (z.B. durch Serialisierung) der konkurrenten Zugriffswünsche auf das gemeinsame ÜM

→ Lösungsvarianten: **I. Ringnetze mit zentraler Kontrollinstanz** (vgl. 5.2.2)

II. Ringnetze mit gleichberechtigten Stationen (vgl. 5.2.3. bis 5.2.6)

Vorteile eines Ringnetzes:

- Wegeermittlung (routing) unproblematisch, da keine alternativen Wege verfügbar;
- einfache Möglichkeit für Rundsenden (broadacast);
- keine Sättigungskontrolle (congestion control) notwendig, da Übertragungsblöcke zwischen Sender und Empfänger nicht zwischengespeichert werden;
- i.a. hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und digitale Übertragung
 → keine Modems:
- einfache Funktionen mit Implikation *kostengünstiger Lösungen* (Kosten proportional zu Anzahl angeschlossener Stationen);
- einfache Erweiterbarkeit.


wesentliche Nachteile eines Ringnetzes:

- mangelhafte Zuverlässigkeit (→ "bypass" wegen Ausfall von Knoten);
- Schwierigkeiten bei Verlust des Zugriffsrechts bei zentralisierten Ringzugriffskontrollmechanismen (z.B. bei Ausfall der zentralen Kontrollinstanz in 5.2.2. oder Verlust der Kontrollmarke in 5.2.3.)

<u>Aufgabe der Ringinterfaces</u> → Entlastung des zugeordneten Verarbeitungselementes u.a. durch Übernahme folgender Funktionen :

- ➤ Absenden sämtlicher Dateneinheiten der Station (d.h. des zugeordneten Verarbeitungselementes) unter Berücksichtigung des Ringzugriffskontrollmechanismus;
- ➤ Adressierung der Zielknoten;
- ➤ Entgegennahme von, an die eigene Station adressierten, Dateneinheiten und deren Weitergabe an das Verarbeitungselement;
- ➤ evtl. Entnahme selbst abgesandter Dateneinheiten vom Ring nach einer vollständigen Umrundung des Rings;
- Weiterleitung ankommender Dateneinheiten, falls
 Zieladresse der Daten ≠ eigene Adresse und Absenderadresse ≠ eigene Adresse
 (zuvor Verstärkung des die Daten repräsentierenden Signals).

5.2.2 Ring mit zentraler Kontrollinstanz



Konzeptbeschreibung:

- ➤ Genau einer der Knoten des Ringnetzes übernimmt die Funktion einer zentralen Kontrollinstanz (→ *master*);
- \triangleright Master vergibt Zugriffsrecht auf gemeinsames Übertragungsmedium an die anderen (untergeordneten) Knoten (\rightarrow *slaves*);
- > Datenaustausch ausschließlich zwischen Master und Slaves;
- > Kommunikation zwischen Slaves nur indirekt über Master als Vermittler.

Vorteile :

- + einfaches Konzept
- + vereinfachte Adressierung : durch Master nur Empfängeradressierung (empfangender Slave); durch Slave nur Absenderangabe (eigene Adresse). *Ergo:* nur 1 MAC-Adresse notw.

Nachteil :

geringe Zuverlässigkeit wegen zentraler Kontrollinstanz

Varianten :

- (a) statische Reservierung (static assignment)
 - z.B. synchronous time division multiplexing (STDM), vgl. Abschn. 3.9
 - → a priori feste Reserv. von Zeitscheiben (time slots) für gegebene Station.

Bsp.: Slave ₁ Slave ₂ Slave ₁

Vorteil: wenig komplex (u.a. keine Adressangabe notwendig)

Nachteil: wenig effizient (z.B. Zeitscheiben "verschenkt", falls Station nicht sendewillig)

- (β) bedarfsabhängige Reservierung (demand assignment)
 - → Vergabe von Zeitscheiben durch Master auf Anforderung (z.B. Anfrage des Masters bei Slaves bzgl. Sendebereitschaft), d.h. nur geringer Unterschied zu Multidrop-Verbindung mit Polling.

Frühes Realisierungsbeispiel: SPIDER-System bei Bell Labs

5.2.3 Token-Ring

In 5.2.3.,..., 5.2.6. behandelt : Ringnetze mit gleichberechtigten Stationen (Verzicht auf zentrale Kontrollinstanz → Implikation : aufwändigere Zugriffskontrollmechanismen)

<u>Token-Ring</u> = Ring mit zirkulierender Kontrollmarke :

aktuell wichtigste Variante für Ringnetze


Konzeptbeschreibung:

- ➤ gleichberechtigte, autonome Knoten, wobei zu jedem Zeitpunkt höchstens ein Ringinterface im Besitz des Zugriffsrechts;
- ➤ Weitergabe des Zugriffsrechts an den "Nachfolgeknoten" auf dem Ring, z.B. falls Knoten mit Zugriffsrecht
 - (a) nicht sendewillig oder
 - (b) bereits eine oder sämtliche vorhandene Dateneinheiten abgesandt.

Nota bene: Token-Konzept auch relevant und nützlich für andere Informatik-Teilgebiete (z.B. bei verteilter Datenhaltung zur Transaktionsverwaltung)

Varianten für die *Weitergabe des Zugriffsrechts* :

(α) Verwendung *dedizierter Steuerleitungen* ("daisy chain")



(β) Verwendung einer *zirkulierenden Kontrollmarke* ("control token") *Kontrollmarke* (KM) i.a. durch spezielles Bitmuster (wie z.B. 11111111) repräsentiert

Regel: Knoten sendeberechtigt ⇔ Ringinterface im Besitz der Kontrollmarke

Vorteil: beliebige Länge für Datenblöcke

Nachteil : - zu jedem Zeitpunkt ≤ 1 sendeberechtigter Knoten

- Verlust/Duplizierung der Kontrollmarke problematisch

- Fairness-Problem bei Festhalten der KM durch ein Ringinterface

Beschreibung des Prinzips der zirkulierenden Kontrollmarke

am Beispiel des IBM Token Ring


Bem.: zirkulierende Kontrollmarke in Ringnetzen bereits eingeführt durch Farmer/Newhall,

ca. 1969, Bell Labs


1997: ca. 30% aller LANs auf Token Ring-Basis – blieb bedeutend bis sich Ethernet durchsetzte

Konfigurationen von IBM Token Ring-Netzen:

A. Kopplung mehrerer Ringnetze



B. Aufbau eines Ringnetzes





Modi für Ringinterfaces (hier: fehlerfreier Fall), z.B.


- > Sendemodus (im Besitz der freien Kontrollmarke)
- ➤ Abhörmodus (auf Suche nach freier Kontrollmarke)




- Ringinterface im Sendemodus :
 - Absenden einer Dateneinheit (Format s.u.); TK-Bit : = 1
 - Starten eines Timers und Warten auf eigene Dateneinheit (nach vollständiger Ringumrundung)
 - falls (rechtzeitiger) Empfang des Headers der eigenen Dateneinheit in ungeändertem Zustand : Absenden freier Kontrollmarke (Format s.u.);
 ansonsten → Sonderbehandlung
- Ringinterface im Abhörmodus :
 - Analyse sämtlicher erhaltener Signale (ggf. Empfang ankommender Daten)
 - *falls* freie Kontrollmarke (KM) ∧ gesetztes Prioritäts-Bit (PI, s.u.) okay ∧ sendewillig :

Belegung KM (TK-Bit : =1) \land Übergang in Sendemodus; ansonsten \rightarrow KM-Weitergabe

Token Ring: Aufbau der Protokolldateneinheiten





Ü-Block mit Nutzdaten

Token Ring: Aufbau der Protokolldateneinheiten (Forts.) [Kür]

(c) Ü-Block mit Nutzdaten = Start delimiter (SD) JK0JK000 = End delimiter (ED) JKIJKI I E PPP'T'M', RRR = Access control (AC) = Frame control (FC) = Source and destination address (SA/DA) 15/47 bit address I/G = Frame status (FS) AC xx AC xx Figure 6.14 Token ring network frame formats and field descriptions: (a) token format; (b) frame format; (c) field descriptions. aus: [Halsall 96]

Allgemeine Eigenschaften von Ringnetzen mit zirkulierender Kontrollmarke :

<u>Signalverzögerung in den Ringinterfaces</u>:

Um Änderbarkeit der KM zu gewährleisten, ist das Signal in jedem Ringinterface um das für die Übertragung eines Bit benötigte Zeitintervall zu verzögern.

<u>Varianten für die Entnahme einer Dateneinheit vom Ring</u>:

- durch *Empfänger*
- durch *Sender* (→ automatische Quittierung)
- durch Ringinterface, das aktuell im Besitz der KM.



Existenz eines Überwachungsknotens erforderlich zur

- > Synchronisation der Knoten
- Entdeckung eines Verlusts von Übertragungsblöcken und insbesondere der KM
- Regenerierung verlorener Kontrollmarken
- Initialisierung
 - → und doch wiederum eine zentrale Instanz mit Einführung eines Überwachungsknotens!!

Leistungsfähigkeit lokaler Rechnernetze auf Token Ring-Basis

DER PARAMETER a



Die Größe der Auswirkung der nicht-produktiven Verzögerung, die aus der Token-Weitergabe (von Station zu Station) resultiert, hängt ab von :

- Network speed, d.h. Datenrate v_D [bit/s]
- Network size, d.h. Länge des Rings 1 [m]
- Packet length, d.h. Paketgröße (mittlere bzw. konstante) L [bit]
- > Speed of light, d.h. Lichtgeschwindigkeit (genauer : Signalausbreitungsgeschwindigkeit) c [m/s]

Diese 3 Größen (da c = const.) lassen sich zu nur einer kombinieren – dem Parameter **a** :

, d.h.
$$\mathbf{a} = \left(\frac{1}{c}\right) \bullet \left(\frac{\mathbf{v_D}}{\mathbf{L}}\right)$$



a ist die Ende-zu-Ende Signalverzögerung des Mediums, *ausgedrückt in* der Anzahl von Blöcken (frames), die – direkt aneinander angrenzend – auf dem Medium zu einem Zeitpunkt koexistieren können (d.h. *a* Blöcke befinden sich gleichzeitig in Übertragung; oder auch: sie werden gerade "on the fly" übertragen).

Ein MAC-Protokoll verhält sich ähnlich auf verschiedenen Netzen mit demselben **a** :

$$a = 0.05$$

$$a = 0.05$$


Ausführliche Begründung für die Formel für "a":

Sei
$$\tau_{Umlauf}$$
 = Signalumlaufzeit um Ring; ergo: τ_{Umlauf} = 1/c

Sei
$$\tau_{SendPacket} = Zeitdauer$$
, um ein vollständiges Paket abzusenden; ergo: $\tau_{SendPacket} = L/v_D$

Dann gilt:
$$a = \tau_{Umlauf} / \tau_{SendPacket} = (l/c) / (L/v_D) = (l/c) \cdot (v_D/L)$$
, s.o.

Auslastungsverhalten bei wachsendem a



- ➤ Voraussetzungen: spezielle Verkehrsannahmen, Tokenfreigabe nach jedem übertragenen Block
- ➤ Auslastung wächst, sofern Token erst nach Übertragung mehrerer Blöcke freigegeben wird
 - → dies erhöht jedoch die Zugriffszeit auf das ÜM

5.2.4 Ring mit zufälligem Zugriff (contention)

Konzeptbeschreibung (nach Clark):



Abhören des Rings durch sendewilliges Ringinterface RI

- (a) *falls Ring* bei RI *unbelegt* → sofortiger Beginn des Sendevorgangs; abzusenden : Datenblock und direkt anschließend eine Kontrollmarke (Token)
- (b) falls Ring bei RI belegt → Suche eines Tokens notwendig;
 falls Token gefunden: Umwandlung des Tokens in "Connector"
 (z.B. Modifikation des letzten Bit) und Absenden des eigenen Datenblocks.

Sonderfälle:

- (1) Ring leer \land genau ein Ringinterface RI_1 sendewillig
 - \rightarrow RI₁ bringt abzusendenden Datenblock DB₁ und direkt anschließend Token auf Ring :



nach vollständiger Ringumrundung: Absorbierung von DB₁ ∧ Token durch RI₁.

- (2) Ring von genau einem Ringinterface RI_1 belegt zu $t = t_o$; RI_2 ebenfalls sendewillig zu $t = t_o + \varepsilon$, jedoch Verkehr von RI_1 durch RI_2 bereits festgestellt
 - → Umwandlung des Tokens in Connector durch RI₂ und Anfügen des abzusendenden Blocks DB₂ an Connector; anschließendes Senden eines Tokens :

Token	DB_2	Connector	DB_1	─
-------	-----------------	-----------	--------	----------

d.h. Ring ab sofort identisch mit Token-Ring (solange Verkehr auf Ring)

(3) Auftreten eines Zugriffskonflikts ausgehend von leerem Ring (z.B. quasi gleichzeitiger Zugriff von RI₁ und RI₂ auf Ring ohne Erkennung der Konfliktsituation)



Konsequenz: Absorbierung sämtlicher Signale von RI₂ durch RI₁ bzw. von RI₁ durch RI₂ insbes. abgesandter Datenblock ≠ empf. Datenblock für RI₁ und für RI₂ (z.B. gewährleistet, falls Senderadresse in Datenblöcken mitgeführt)

Konfliktauflösung: Warten eines zufälligen Zeitintervalls durch RI₁ und RI₂, anschließend erneuter Sendevorgang.

TESTFRAGEN: Gibt es im Hochlastbereich signifikante Unterschiede zwischen Contention Ring und Token Ring? Wie ist die mittlere Wartezeit für einen Sender bei ansonsten leerem Ring in jedem der beiden Netztypen?

5.2.5 Ring mit Festrahmenzirkulation

Konzeptbeschreibung:

- Vorbemerkung : Sei T_o die gesamte Signallaufzeit für eine vollständige Ringumrundung (incl. zusätzlicher künstlicher Verzögerung des Signals in den Ringinterfaces, z.B. durch Benutzung von Schieberegistern)
- \rightarrow bei gegebener Übertragungsgeschwindigkeit des physikalischen Übertragungsmediums reicht Zeitintervall T_o zur Übertragung von L_o [Bit]. \bot
- Zur Festrahmenzirkulation erfolgt *Slotbildung* durch Unterteilung von T_o (s.o.) in m äquidistante Zeitintervalle der Länge T, wobei $m \bullet T \le T_o$, $m \in \mathbb{N}$

(Beachte : Slot der Länge *T* ausreichend zur Übertragung einer Dateneinheit mit einer Länge von maximal *L* [Bit]).

- 2 Zustände für *Slots*: "*frei*" oder "*belegt*" (angezeigt durch Markierung).
- *Fragmentierung* sämtlicher abzusendender Dateneinheiten in Datenblöcke mit Länge $\leq L$ [Bit].

- Bei Sendevorgang durch ein Ringinterface :
 - (1) Auffinden eines freien Slots durch Untersuchung der "vorbeilaufenden" Signale
 - (2) Markierung des gefundenen freien Slots als "belegt"
 - (3) Benutzung des Slots zur Übertragung eines (ggf. fragmentierten) Datenblocks.
- Wiederherstellung freier Slots :

z.B. *durch Empfänger* oder (nach einer Ringumrundung des Signals) *durch Sender* → Markierung des Slots als "frei"

Beispiel zur Slotbildung:

Sei
$$T_o = 0.5 \text{ [msec]} = 500 \text{ [µsec]}$$


Übertragungsgeschwindigkeit : 10 [Mbit/sec]
$$\Rightarrow L_o \approx 5 \text{ [KBit]}$$


Dies impliziert für m = 10:

 $L \approx 1/2$ [KBit] bzw. $T \approx 50$ [µsec] als Slot-Länge.

→ Interessante Frage: Wie werden Slots und ihre Grenzen bei Initialisierung des Rings erzeugt?

Verfeinerte Darstellung der Festrahmenzirkulation:





 db_j , j = 1,..., m Teile des Rings, die zum Zeitpunkt t_0 durch eine Signalfolge belegt sind / sein könnten, die genau einem Datenblock (der Slot-Länge L, s.o.) entspricht

Bem. : 1. Bit von db_k gesetzt \leftrightarrow db_k durch Datenblock belegt

Vorteil: Faire Aufteilung des gemeinsamen Übertragungsmediums

Nachteil: Konstante Länge für Datenblöcke (→ Fragmentierung/ Reassemblierung;

evtl. schlechte Slotausnutzung durch nur teilweise Füllung)

Festrahmenzirkulation in Ringnetzen bereits früh eingeführt durch Pierce, ca. 1972, Bell Labs.

TESTFRAGE: Ist für die Geschwindigkeit der "Waggons" die Datenrate des Rings oder die Signalausbreitungsgeschwindigkeit ausschlaggebend?

Pierce-Blockformat:

NUR EXEMPLARISCH !!! (Kür)

8 Bit	8 Bit	8 Bit	8 Bit	24 Bit	24 Bit	77	384 Bit
SYN	Kontroll- feld	LSA (Empf.)	LSA (Sender)	RSA (Empf.)	RSA (Sender)	77	Datenfeld
						77	

optional

SYN: Synchronisationszeichen

LSA: lokale Stationsadresse (für Kommunikation innerhalb des lokalen Ringnetzes) RSA: regionale Stationsadresse (bei Kommunik. zwischen versch. lok. Ringnetzen)

Bem. zu Kontrollfeld:

- Bits 1 / 2 zur Spezifik. des *Nachrichtentyps* (z.B. priv. Nachricht, Rundsendenachricht)
- Bits 3 / 4 zur Anzeige der Slotbelegung (z.B. "frei", "belegt", "belegt ∧
 1x gesichtet", "belegt ∧ 2x gesichtet")

Existenz eines Überwachungsknotens erforderlich zur

- Synchronisation der Knoten, Initialisierung des Rings mit leeren Slots
- Entdeckung eines Verlusts von Übertragungsblöcken

5.2.6 Ring mit Registereinschub

Versuch, Vorteile der Techniken Steuerumlauf und Festrahmenzirkulation zu kombinieren. → dynamisches "Verlängern/Verkürzen" des Rings


Konzept beschreibung (einer Variante von E. R. Hafner):

≥ 2 Zustände für Ringinterfaces : "aktiv" und "passiv"



- ➤ Ringinterface nur im Zustand "passiv" sendeberechtigt
- ➤ Sendevorgang durch Einschieben des eigenen Datenblocks zwischen zwei beliebige aufeinanderfolgende Dateneinheiten → Verlängerung des Rings und Wechsel in Zustand "aktiv"
- ➤ durch Entnahme des eigengenerierten Datenblocks nach einer vollständigen Umrundung des Rings → Verkürzung des Rings und Wechsel in Zustand "passiv" (wieder sendeberechtigt)

Möglicher Aufbau eines geeigneten Ringinterfaces:





SR = **Senderegister** (Funktion als Ausgabepuffer)

ER = **Empfangsregister** (Verwendung eines Schieberegisters)

Bem.: Neben o.g. Variante existieren anspruchsvollere Varianten mit der Möglichkeit der Akkumulation sämtlicher Lücken zwischen Datenblöcken und der Konsequenz, mehr als einen Datenblock zu einem Zeitpunkt pro Ringinterface zu übertragen

Sequenz der Ereignisse bei einem Sendevorgang

(Voraussetzung : Ringinterface RI sei zunächst "**passiv**", d.h. Schalterstellung = $\begin{pmatrix} \alpha \end{pmatrix}$)



- (1) Laden von SR mit abzusendendem Datenblock DB
- (2) Abwarten einer Lücke zwischen zwei aufeinanderfolgenden Datenblöcken, um in dieser Lücke DB "einzuschieben" [nota bene: Beim Einschieben von DB darf kein vorbeikommender Block dadurch zerstört werden !!!]
- (3) Zustand(RI) := ,,aktiv";
 Wechsel der Schalterstellung α bis SR entleert, d.h.
 DB auf Ring (während Sendevorgang : Abspeicherung eintreffender Signale in ER; nota bene: Schiebetakt gemäß Datenrate des Rings)
- (4) sobald SR leer: Wechsel der Schalterstellung $(\gamma) \longrightarrow (\beta)$
- (5) sobald DB nach vollständiger Ringumrundung wieder in ER:

 Löschen DB und Wechsel der Schalterstellung

 Zustand(RI): = "passiv".

Empfang einer Dateneinheit:

Kopieren des Inhalts von ER und Weiterleitung an lokale Station.

Beurteilung von Ringnetzen mit Registereinschub (register insertion bzw. delay insertion):

Vorteile: + faire Aufteilung des Übertragungsmediums

+ i.a. bessere Auslastung des physikalischen Übertragungsmediums und geringere Verweilzeiten für Dateneinheiten zwischen Sender und Empfänger als bei Steuerumlauf und Festrahmenzirkulation.

Nachteile : - bei manchen Varianten (z.B. siehe oben beschriebene Version) :

≤ 1 Dateneinheit pro Ringinterface auf Ring

- Länge der Datenblöcke zwar variabel, jedoch limitiert durch Größe des Ausgabepuffers.


5.2.7 Aufbau eines Ringinterfaces

Bem.: Beschreibung eines (z.B. für Token-Ring oder Contention-Ring geeigneten) Ringinterfaces

Ringinterface

Grobunterteilung:

- > netzorientierte Komponente (NOK)
- stationsorientierte Komponente (SOK)



Aufgaben einer

(a) netzorientierten Komponente:

- (a1) Sendekontrolle (z.B. Aufbereitung von Datenblöcken; bei Token-Ring:
 Versuch in Token-Besitz zu gelangen)
 → vgl. "Sendeteil" in NOK
- (a2) Empfangskontrolle (z.B. Entgegennahme von Datenblöcken mit : "Empfängeradresse = eigene Stationsadresse", insbesondere CRC-Überprüfung sowie Weitergabe dieser Blöcke an SOK)

 → vgl. "Empfangsteil" in NOK
- (a3) Adressanalyse (z.B. Auswertung der Adresse erhaltener Datenblöcke zur Unterstützung der Empfangskontrolle)
 → vgl. "Adresserkennung" in NOK

Bem.: weitgehende Unabhängigkeit dieses Teils von der Art der verwendeten Ringzugriffskontrolle

(a4) Signalformung

(z.B. Umwandlung digitaler in analoge Signale zum Zwecke der DÜ, Berücksichtigung des Datenübertragungsverfahrens, ...)

→ vgl. ,, Signalumsetzer" in NOK

(b) stationsorientierten Komponente :

Bereitstellung einer Möglichkeit zur Kommunikation zwischen NOK ∧ der angeschlossenen lokalen Station

(Hauptzweck:


- Austausch von Daten zwischen NOK und Station mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit, sowie
- mit relativ geringer Beeinträchtigung der Station)

\rightarrow *übliche Realisierungsvariante* :

vollduplex DMA-Interface (mit weitgehender Unabhängigkeit von NOK)

nota bene: Bei der Auslagerung von Kommunikationsfunktionen auf dedizierte Hardware handelt es sich um ein weit verbreitetes Prinzip bei der Rechnervernetzung!

Datenflüsse zwischen den Teilkomponenten eines Ringinterfaces



5.3 Zugriffskontrolle in Bus- und"Broadcast"-Systemen

5.3.1. Aufbau, Zweck und Grobbeurteilung von Bussystemen

Bustopologie:


Topologie eines Kommunikationssystems, die ein gemeinsames Übertragungsmedium (ÜM) benutzt, auf das ≥ 3 kommunizierende Instanzen zugreifen können. Jede der kommunizierenden Instanzen ist dabei über das ÜM mit sämtlichen Kommunikationspartnern direkt verbunden (vgl. Abb. auf Folie DKR: V.42).



Bussystem:

Menge von Verarbeitungselementen (z.B. periphere Geräte, Rechner, Prozessoren), die in Form einer *Bustopologie* verbunden sind, wobei der Anschluss an das ÜM zumeist indirekt über dedizierte *Businterfaces* (BI) erfolgt.

Beispiel eines Bussystems



Bem.: Satellitenverbindungen können ebenfalls als Broadcastsysteme fungieren; aufgrund der beträchtlichen Signallaufzeit sind in Satellitenkommunikationssystemen i.a. zur Zugriffskontrolle nur Aufforderungs- und Reservierungsverfahren (s.u.) sinnvoll.

- Datenrate i.a. ≥ 10 [Mbit / sec]
- <u>Hauptproblem</u> : Kontrolle der Zugriffs der kommunizierenden Instanzen auf das gemeinsame ÜM
 - => s. <u>Zugriffskontrolltechniken</u> (access control techniques)

Vorteile eines Bus-/Broadcastsystems:

- Wegeermittlung unproblematisch, da direkter Datenaustausch zwischen sämtlichen Kommunikationspartnern möglich;
- einfache Möglichkeit für Rundsenden;
- keine Sättigungskontrolle notwendig, da Übertragungsblöcke zwischen Sender und Empfänger nicht zwischengespeichert werden;
- i.a. hohe Übertragungsgeschwindigkeit (Datenrate) und digitale Übertragung;
- einfache Funktionen mit Implikation kostengünstiger Lösungen
 (Kosten i.a. weniger als proportional zu Anzahl angeschlossener Stationen);
- äußerst einfache Erweiterbarkeit;
- Immunität gegenüber Knotenausfall.

Wesentliche Nachteile eines Bus-/Broadcastsystems:

- Bussystem nicht mehr funktionsfähig bei Ausfall des Übertragungsmediums (evtl. redundante Auslegung);
- bei Vielzahl von Knoten und/oder hohem Verkehrsaufkommen:
 Übertragungsmedium möglicher "Flaschenhals" (bottleneck) mit Problemen bei Wunsch nach Erhöhung der Übertragungsgeschwindigkeit ("Ü-Kapazität").


Aufgabe der Businterfaces

- → Entlastung des zugeordneten Verarbeitungselementes u.a. durch Übernahme folgender Funktionen :
 - Absenden sämtlicher Dateneinheiten der Station
 (d.h. des zugeordneten Verarbeitungselementes)
 unter Berücksichtigung der Bus-Zugriffskontrolltechnik;
 - Adressierung der Zielknoten;
 - Entgegennahme von, an die eigene Station adressierten, Dateneinheiten und deren Weitergabe an das Verarbeitungselement;
 - Analyse des Belegungszustandes des Übertragungsmediums vor einer Übertragung bei einigen Bus-Zugriffskontrolltechniken;
 - Signalformung für abzusendende und zu empfangende Signale.

Zugriffskontrolle in Bus-/Broadcastsystemen

Klassifikation nach Luczak






5.3.2 Bus mit Aufforderungsverfahren

Bemerkungen:

- Zugriff auf Ü-Medium erst nach spezieller Aufforderung
- erstes Beispiel für Aufforderungsverfahren : Polling auf Mehrpunktverbindungen (vgl. BSC-, HDLC-Varianten)
- selection : älteste Technik für Zugriffskontrolle (insbes. auch Verwendung bei rechnerinternen Bussystemen)


Klassifikation:




Realisierungsbeispiele für Aufforderungsverfahren

Verfahren mit zentralisierter Kontrolle







Bem:

• Modifikation und Kombinationen o.g. Verfahren möglich (z.B. Kombination von "daisy chaining" und "polling")

(vgl. Token Bus) \rightarrow siehe u.a. ARCnet


- manche der Zugriffskontrolltechniken aus dem Bereichen "random access" und "reservation" könnten auch als implizite Aufforderungsverfahren angesehen werden (z.B. TDMA, s.u.)
- Variante **F**) kann als Steuerumlauf Prinzip (zirkulierendes Zugriffsrecht), vgl. Token-Ring in 5.2.3., angesehen werden.

5.3.3 Bus mit zufälligem Zugriff

Vorgehensweise:


- keine Vergabe von Zugriffsrechten für Zugriff auf Ü-Medium, sondern zufälliger Zugriff
 - → Erkennung und Auflösung von Zugriffskonflikten notwendig (collision detection/resolution)
- evtl. Definition von *Slots* = **Zeitscheiben** / **Zeitschlitze** (vgl. Slotbildung in Ringnetzen in 5.2.5.) zur Reduzierung der Konfliktwahrscheinlichkeit;

bei Slotbildung: Unterteilung der Gesamtzeit in Intervalle der Länge T
(≅ Slots); Sender hat ggf. abzusendende Dateneinheiten
in Teile (auch Pakete genannt) zu fragmentieren, die in genau
ein Slot passen; Übertragungsbeginn bei Slotbeginn.



Bem.: Das Intervall der Länge T reicht *bei gegebener Datenrate* zur Übertragung eines Pakets der Länge L[Bit] → Slot ausdrückbar als Zeitintervall oder als Paketlänge (s.o.)


Klassifikation der Zugriffskontrolltechniken:





Klassifikation der Techniken zur Auflösung von Zugriffskonflikten :

(relevant für sämtliche *random access* - Zugriffskontrolltechniken)



... Auf geht's nach Hawaii ...



A. ALOHA-Verfahren


Slotted und unslotted (reines) ALOHA:

(a1) unslotted ALOHA:

Senden einer Station zu beliebigem Zeitpunkt;



bei Zugriffskonflikt (erkannt durch Ausbleiben von ACK) → freiwilliges Warten der betroffenen Stationen (zufällige Dauer), anschließend : erneuter Übertragungsversuch






 \rightarrow maximaler Durchsatz : $\frac{1}{2e}$ (vgl. Abb. s.u.) mit e = 2,7182...

Nota bene: Bei der Diskussion des ALOHA-Verfahrens ist mit "**Durchsatz**" stets der (dimensionslose) **normierte bzw. relative Durchsatz** gemeint, der sich durch Division des erzielten empfängerseitigen Durchsatzes (in [Bit/s]) durch die Datenrate des Übertragungsmediums (ebenfalls in [Bit/s]) ergibt.

ALOHA: Hallo!, Willkommen!, Tschüß!, Auf Wiedersehen!, Mach's gut! (im eigentlichen Wortsinn steht die Silbe *alo* jedoch für "in Anwesenheit von", und die Silbe *ha* für "Odem des Lebens". Es impliziert also, dass die Gesprächspartner sich der Anwesenheit Gottes bewusst sind. Somit ist es deutlich mehr als ein einfacher Gruß beziehungsweise eine einfache Verabschiedung.) [aus: WIKIPEDIA]

(a2) slotted ALOHA

Bildung von Slots; Übertragungen nur ab Beginn eines Slots, ansonsten wie unslotted ALOHA (s.o.) → Verwendung u.a. bei Mobitex (Mobilfunk) [paketvermitteltes Datennetz mit ≤ 8 kbit/s pro Benutzer]




Bem.: slotted/unslotted ALOHA mit inhärent unstabilem Verhalten (Sättigungszustand)

<u>Leistungsvergleich</u> zwischen slotted und unslotted ALOHA:

Randbedingungen:

Vielzahl gleichartiger Stationen, gegenseitig unabhängige Zugriffe; Poissonankunftsströme für zu übertragende Pakete; μ = Bedienrate von Aufträgen (d.h. von zu übertragenden Paketen)



Beispiel: Slotted ALOHA mit n Benutzern B₁. ..., B_n

G_i: Wahrscheinlichkeit des Zugriffs von Benutzer B_i seien auf das Ü-Medium zu Beginn eines Slots

> S_i : Wahrscheinlichkeit für erfolgreichen Zugriff von B_i auf das Ü-Medium (
>
> Durchsatz für B_i)

es gilt : Zugriff erfolgreich für $B_i \Leftrightarrow B_i$ greift zu $\land B_k$ greifen nicht zu $\forall k \neq i$

d. h. $S_i = G_i \bullet \prod_{j=1}^n (1 - G_j)$, sofern Zugriffe gegenseitig unabhängig! $j \neq i$



Sonderfälle: (α) genau zwei Benutzer B_1 , B_2 :

$$S_1 = G_1 (1-G_2) \land S_2 = G_2 (1-G_1)$$

 $\Rightarrow S = S_1 + S_2 = G_1 (1-G_2) + G_2 (1-G_1)$

 $G_1 = x \cdot G_2$, x >> 1, d.h. häufig sendender Benutzer G_1 sei und selten sendender Benutzer G₂

$$\Rightarrow$$
 $S = x \bullet (G_2 - 2 \bullet (G_2)^2) + G_2$, d.h. falls $G_2 \le \frac{1}{2}$ so gilt :

S monoton wachsend mit x, wobei (selbstverständlich) $S \le 1$

(β) identische Benutzer:

$$G_{i} \triangleq G/_{n} \wedge S_{i} \triangleq S/_{n} \quad \forall i = 1, ..., n$$

$$\Rightarrow \frac{S}{n} = S_{i} = \frac{G}{n} \left(1 - \frac{G}{n}\right)^{n-1} \Rightarrow S = G \cdot \left(1 - \frac{G}{n}\right)^{n-1}$$

Grenzwertbetrachtung: $n \rightarrow \infty$

$$S = G \bullet \lim_{n \to \infty} \left(1 - \frac{G}{n} \right)^{n-1} = G \bullet \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{(-G)}{n} \right)^n = G \bullet e^{-G}$$

Berechnung von S_{max} $(n = \infty)$:

$$S' = 0$$
 \Rightarrow - $G \bullet e^{-G} + e^{-G} = 0 \rightarrow G = 1$

$$\text{d.h. S maximal für } G = 1 \land S_{max} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$




... aber Vorsicht:

die Wartezeit von Paketen bei G = 1 ist UNENDLICH groß, d.h. G = 1 ist kein geeigneter "Betriebspunkt" eines ALOHA- Netzes!!!

Bem. zu Verwundbarkeitsperiode für slotted und unslotted ALOHA


reines ALOHA:


τ = Paketübertragungszeit



 \Rightarrow "Verwundbarkeits"-intervall: 2τ

slotted ALOHA:





 \Rightarrow "Verwundbarkeits"-intervall: τ



Berechnung des Maximaldurchsatzes für reines ALOHA:

$$S(n) = G \bullet \left(1 - \frac{2G}{n}\right)^{n-1}$$
, da Zugriffswahrscheinlichkeit verdoppelt

$$\lim_{n\to\infty} : S = G \bullet e^{-2G}$$

$$\Rightarrow S_{\text{max}}? S' = 0 : e^{-2G} - G \cdot 2 \cdot e^{-2G} = 0$$

$$\Leftrightarrow 1-2G = 0$$

$$\Leftrightarrow G = \frac{1}{2}$$



d.h. S maximal für
$$G = \frac{1}{2}$$
 \wedge $S_{max} = \frac{1}{2} \cdot e^{-2 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{1}{2e}$



... END of Hawaii-Exkursion

MOBILFUNK

— Alternative (zu ALOHA) für "Packet Radio" —

 $\underline{\text{Einsatzgebiet}}$: Mobilkommunikation \rightarrow u.a. *Funktelefon*

Bsp. für Frequenzbereich : [800, 900] MHz (in USA), u.a.m.

<u>Aufteilung des Frequenzbereiches</u>:

- a. Einteilung des Gesamtgebietes in Zellen (Hexagone, ≈ "Bienenwabenstruktur")

 → Beispiel für *Raummultiplexen*
- b. \exists_1 Frequenzbereich F_i pro Zelle $Z_i \rightarrow$ zelleninternes *Frequenzmultiplexen* kombiniert mit *Zeitmultiplexen*
- c. $F_i \cap F_j = \emptyset$ falls Z_i und Z_j "benachbart" (angrenzend) \rightarrow "graph colouring problem" (z.B. 4-Farben Problem)

<u>Dynam. Nutzung des Frequenzbereiches</u>:

- Wechsel des Frequenzbereichs F_i nach F_j bei Verlassen von Z_i und Eintritt in Z_j ; genauer: belege freies $\tilde{v} \subset F_j$ (Vergabe von \tilde{v} durch zentr. Verwaltungsstation¹⁾ V_j in der Zelle Z_j nach Abmeldung bei der bisher zuständigen Basisstation V_i und "Weiterreichen" an V_j)
- \tilde{v} : an Benutzer zugewiesener Frequenzbereich

^{1) &}quot;Base Station"/Basisstation

• Zentrale (zellenübergreifende) Registration der Zuordnung :

DEE / Mobilstation (z.B. in PKW) \leftrightarrow **Zelle** zu $t = t_0$ (benötigt für Routing von Gesprächen)



Bsp.: D1- digitales Funktelefonnetz (Telekom) sowie zahlreiche weitere zellenbasierte Mobil(funk)netze

Nota bene: Details zu Mobilkommunikation in DKR- Kap. 7

B. CSMA-Verfahren (CSMA = Carrier Sense Multiple Access)

CSMA-Prinzip: jede Station besitzt Möglichkeit, Belegung des Übertragungsmediums festzustellen ("carrier sensing");
bei bereits belegtem Übertragungsmedium → Verzögerung des ggf. geplanten Absendens eigener Daten und ergo Reduzierung der Konfliktwahrscheinlichkeit.

CSMA – spezifische Probleme :

- (1) Erkennung von Zugriffskonflikten
- (2) Regelung des Zugriffs auf das ÜM

ad (1): Varianten zur **Zugriffskonflikterkennung**

- Quittierung durch Empfänger (Konfliktanzeige durch ausbleibende Quittung)
 - → Realisierungsbeispiel : *HYPERchannel*
- Erkennung von Überlagerungen bei ≥ 2 sich überlappenden Sendevorgängen (Notwendigkeit des "Abhörens" des ÜMs)
 - → Realisierungsbeispiel : *Ethernet*

Wartezeit vor Neuzugriff auf das ÜM nach erkannter Konfliktsituation (d.h. Überlagerung mehrerer Übertragungen) notwendig

- → Berechnung des abzuwartenden Zeitintervalles RTI (*retrans-mission time-interval*) gemäß Techniken zur Auflösung von Zugriffskonflikten (s. Klassifikation), d.h. Verwendung von Algorithmen, die
 - unabhängig sind vom Knoten und von der Last;
 - aktuelle Belastung aus lokaler Sicht berücksichtigen;
 - aktuelle Belastung des Gesamtnetzes, z.B. ermittelt durch eine zentrale Beobachtungsstation, berücksichtigen;
 - Verzögerung in Abhängigkeit von einer Knotenpriorität berechnen;
 - nach einem Zugriffskonflikt explizite Zugriffsrechte vergeben (d.h. mit Reservierungen arbeiten).

- ad (2): Regelung des Zugriffs auf das Übertragungsmedium (bei freiem und belegtem Medium)
 - → deference/acquisition technique :
 - (α) nonpersistent CSMA:

bei Sendewunsch prüft sendewillige Station Zustand des Übertragungsmediums ("*listen before transmit*")

- I. Medium frei: sofortiges Senden
- II. Medium belegt: Verschieben des Sendewunsches um RTI (RTI zufällig gezogen)
- Bem.: Version mit Minislotbildung existiert (Synchronisation der Stationen notwendig);

Slotbildung vgl. slotted ALOHA, allerdings:

Minislot-Länge << Slot-Länge

(β) *persistent CSMA*: vgl. DKR V.63

(β) persistent CSMA:

(β1) p-persistent CSMA (p = 0.03 oder p = 0.1 üblich; Sonderfall : p = 1)
 Voraussetzung : Bildung von Minislots (nota bene : 1-persistent
 CSMA auch als unslotted Version).

Sendewillige Station hört Ü-Medium permanent ab ("listen before and while transmit")

I. falls ÜM frei: Senden mit Wahrscheinlichkeit p oder freiwilliges Warten eines Minislot mit 1-p (falls nach Ablauf dieses Minislot Medium frei → Wiederholung der Operation I; falls Medium jedoch belegt → Warten um zufällig gezogenes RTI)

II. falls ÜM belegt: Warten bis Medium frei; anschließend: Operation I.




(β2) Stationsprioritäten:

Wartezeitbestimmung im Konfliktfall abhängig von (fest zugewiesener oder im "round-robin"-Verfahren zyklisch vertauschter) Knotenpriorität.

unslotted 1-persistent CSMA

(Beispiel für Zugriffsfolge zu Ü-Medium)



 S_{I}, S_{II}, S_{III} : Stationen

τ_i ≡ geforderte "Bedienzeit" für Auftrag i, i∈ {1, ..., 4}
 (→ Transferzeit von Daten über Bus)

Bem.: slotted-Version entsprechend (Minislots angedeutet)

Ethernet

Historie:

- ursprüngl. Ethernet-Entwurf und -Implementierung von Xerox Corp. (1975);
- ➤ Kooperation zwischen **D**EC, **I**ntel, **X**erox (,,*DIX*-Gruppe") zur Erarbeitung einer Neuspezifikation ausgehend von der ursprüngl. Spezifikation;
- ➤ Standardisierung der "DIX" Neuspezifikation mit Konsequenz einer dominierenden Bedeutung von Ethernet für lokale Rechnernetze auf der Basis von Bussystemen.

1997 : ca. 45% aller LANs auf Ethernet-Basis

(.... seither: weiter stetig ansteigender Anteil an Ethernet-LANs –

zumindest bis zum starken Aufkommen der WLANs)

Entwurfsziele für Ethernet :

- einfaches und kostengünstiges Kommunikationssystem;
- Verzicht auf optionale Funktionen (wegen Wunsch nach Kompatibilität für verschiedene Implementierungen);
- **Flexibilität bei** der **Adressierung** (z.B. Adr. von Knoten, Knotengruppen, sämtl. Knoten bei Rundsenden);
- Fairness beim Zugriff auf das gemeinsame Ü-Medium (Gleichbehandlung von Knoten bei gleichzeitiger Verhinderung dominierender Knoten);
- Erreichung hoher Datenrate bei gleichzeitiger geringer Gesamtverzögerung von Dateneinheiten zwischen Sender und Empfänger;
- stabiles Verhalten des Kommunikationssystems auch bei hoher Belastung;
- einfache Wartbarkeit und relativ problemloser Betrieb;
- Verwendung einer **Schichtenarchitektur gemäß** ISO-Referenzmodell (**OSI**)

Restriktionen beim Entwurf von Ethernet:

- kein vollduplex-Betrieb wegen gemeins. ÜM möglich (abgesehen von Stern- oder Punkt-zu-Punkt-Topologien in späteren Ethernet-Standards);
- nur stark **eingeschränkte Fehlerkontrolle** (z.B. Erkennung und Korrektur von Zugriffskonflikten und Erkennung von Bitfehlern ohne Korrektur (!)); **zunächst ausschließlich** Verwendung eines Ü-Mediums mit fester Datenrate von **10 Mb/s**; *inzwischen*:

100 Mb/s – *Fast Ethernet* (seit 1995),

1 Gbit/s – Gigabit Ethernet (seit 1998),


10 Gbit/s – **10 Gigabit Ethernet** (seit 2002),

40 Gbit/s und 100 Gbit/s – Standard IEEE 802.3ba bzw. IEEE P802.3ba seit 17. Juni 2010 – 100 Gigabit Ethernet,

etc, *etc* ??? → z.B.: IEEE gründet im April 2013 eine IEEE 802.3-Forschungsgruppe zur Entwicklung eines Ethernet-Standards für 400 Gbit/s)

- ursprünglich keine Möglichkeit der Vergabe von Prioritäten für Stationen
 (→ Probleme bei Realzeitanwendungen); ABER: diverse Erweiterungen des
 Ethernet-Standards zur Realisierung von Dienstgüte- (QoS-)Garantien in
 Ethernets
- kein Schutz gegen permanent sendende Stationen.


• Konventioneller Aufbau eines Ethernet-Segmentes (in der Frühphase des Ethernet-Einsatzes; inzwischen i.d.R. ersetzt durch Hub-/Switch-Lösungen):



Beispiel für den Aufbau eines komplexeren Kommunikationssystems auf Ethernet Basis:

über "Repeater" (Verstärker) verbundene Segmente oder Hub-/Switch-Lösungen

wichtigste Teilkomponenten eines <u>Ethernet Controller Boards</u> und typische Hardware-Realisierung (vgl. IEEE 802): ...




Wichtigste Charakteristika der Ethernet-Spezifikation (ursprüngliche Norm):

Physikalische Schicht :

- Datenrate des ÜM: 10 [MBit/sec], u.a. (→ ABER: Fast Ethernet, Gbit-Ethernet, ..., 100 Gbit-Ethernet)
- max. Entfernung zwischen kommuniz. Stationen: 2,5 km
- max. Anzahl von Stationen: 1024
- Ü-Medium : Koaxialkabel mit Basisbandübertragungsverfahren, u.a.
- Topologie : verkettete Busstrukturen



Zugriffstechnik zum gemeinsamen Ü-Medium :
 1-persistent CSMA (unslotted → variable Dateneinheiten-Länge)




Collision Detection (CD): Erkennung der Überlagerung von ≥ 2 gleichzeitigen Sendevorgängen: zunehmende Wartezeit bei steigender Anzahl von Kollisionen vor Übertragungswiederholungen (<u>adaptive</u> Verzögerungen); minimale Sendedauer: 2 • τ_{prop}, sofern τ_{prop} = Signallaufzeit zwischen Stationen mit max. Abstand, vgl. 5.4.

minimale Sendedauer: $2 \bullet \tau_{\text{prop}}$, solern $\tau_{\text{prop}} = \text{Signaliautzent zwischen Stationen mit max. Abstand, }$

(nota bene: CSMA / CD ist nicht mehr sinnvoll für Gbit-Ethernet u.ä.!!!

→ nur noch Pkt-zu-Pkt-Verbindungen, i.a. vollduplex)

"Switched Ethernet":



nota bene : zur Verfeinerung der Begriffe "*Hub*" und "*Switch*" sowie ihrer Abgrenzung, vgl. Abschn. 5.7



Ethernet - Dateneinheitenformat innerhalb der Datensicherungsschicht :

(Beispiel)

Präambel	Zieladresse	Absenderadr.	Тур	Datenfeld	ζζ - "7?——	FCS
8 Byte	6 [Byte]	6 [Byte]	2 [Byte]	46,, 1500	[Byte]	4 [Byte]

Bytes = 8-Bit-Bytes

FCS: Prüfsumme für CRC 32 (Generatorpolynom, vgl. Kap. 2)

Absenderadr. und Typangabe : in Datensicherungsschicht nicht interpretiert, ausschließlich für höhere Schichten von Bedeutung

Datenfeld: nur ganzzahlige Vielfache von 8-Bit-Bytes möglich

Präambel: zur Synchronisation

5.3.4 Bus mit Reservierung

Bemerkungen:

- statische oder dynamische <u>Reservierung</u> von Zeitintervallen (Slots) mit Berechtigung des Zugriffs auf das Übertragungsmedium während der reservierten Intervalle
- dynamische Reservierung erfolgt bedarfsabhängig (entweder durch zentrale Instanz oder dezentralisiert)

a) zentrale Kontrolle:

- verbindungsorientierte Kontrolle: Station verlangt Übertragung für bestimmtes Zeitintervall
- nachrichtenorientierte Kontrolle: Station verlangt Übertragung genau einer Nachricht


b) dezentrale Kontrolle:


(Verwendung insbes. für Satellitenverbindungen, Vielzahl von Varianten)

- implizierte Reservierungen, oder
- explizite Reservierungen innerhalb dedizierter Minislots für Reservierungszwecke (reservation subframes) oder direkt innerhalb der Nachrichtenslots (message frames).

Grobaufbau eines Frame (für explizite Reservierungen)

optionales Minislot








A. Statische Reservierung

Statische Reservierung eines Teils der Bandbreite des Übertragungsmediums für jede Station

TDMA: jede Station erhält ein vordefiniertes Zeitintervall (Slot), für den alleinigen Zugriff auf das Übertragungsmedium; Slot-Länge: Δt

Beispiel:



Bemerkung: Lücken zwischen benachbarten Slots (guard times) zur Vermeidung von Interferenzen, wobei (natürlich!): guard time << Δt



FDMA (Frequency **D**ivision **M**ultiple **A**ccess): Zuordnung eines Teils des gesamten Frequenzbandes zu den verschiedenen Stationen.

B. **Dynamische Reservierung**

(b1) **zentrale Kontrolle**

zentrale Kontrollinstanz zur Reservierung des Ubertragungsmediums

(für die Dauer einer Verbindung oder der Übertragung einer vollständigen Nachricht) → vgl. rechnerinterne DÜ über Bus

(b2) dezentralisierte Kontrolle mit impliziter Reservierung



Reservation - ALOHA:

Slotted ALOHA (s. 5.3.3.) als Basis mit folgenden Erweiterungen :

- 3 Zustände für Station S :
 - "eigen": falls S letztes Slot erfolgreich benutzte
 - "fremd": falls Station ≠ S letztes Slot erfolgreich benutzte
 - "leer": falls letztes Slot nicht (erfolgreich) benutzt
- Zugriff von S auf nächstes Slot zustandsabhängig
 - "eigen" → Zugriff (Stationen ≠ S verzichten auf Zugriff)
 - "fremd" → S verzichtet auf Zugriff
 - "leer" → Zugriff (mit Möglichkeit eines Zugriffskonfliktes, siehe Slotted ALOHA)



5.4 Lokale (und regionale) Netze im Hochgeschwindigkeitsbereich

- Hochgeschwindigkeitsnetze (noch um Jahrtausendwende : ca. 100 Mb/s ; 2006: eher Gb/s-Bereich; ... und in wenigen Jahren: Tb/s-Bereich ?!)
 - → **HSLAN**s (**High-speed LAN**s)
- ➤ 3 wesentliche Standardisierungen für Hochgeschwindigkeitskommunikation im LAN/MAN/WAN-Bereich :
 - **FDDI** als Fortentwicklung von Token Ring
 - Fast Ethernet und Gbit-Ethernet als Fortentwicklung von Ethernet
 - DQDB als spez. Standard für Hochgeschwindigkeitsnetze ohne Pendant bei Datenraten ≤ 10 Mb/s

... und zusätzlich natürlich:

- auch **ATM**-Vermittlungsrechner im LAN-Bereich für schnelle Paketvermittlung einsetzbar (vgl. Abschn. 5.6 und **ATM**-Konzept in Kap. 6)

Nota bene : FDDI und DQDB primär für MANs (dennoch in Kap. 5 behandelt, da Fokus auf Zugriffskontrolle).

> Spezielle Probleme bei HSLANs :

- Wert des Parameters "a" (vgl. 5.2.3) erhöht sich, sofern nicht Netzausdehnung verkleinert oder Paketgröße erhöht wird
 - ⇒ sehr effiziente Zugriffskontrolle benötigt
- tendenziell Engpässe in angeschlossenen Stationen

> Neue Merkmale von Übertragungsdiensten in HSLANs :

- Übertragungsverzögerung auf ÜM zunehmend vernachlässigbar (bei (über-)regionaler Netzausdehnung, da Signallaufzeit trivialerweise nicht reduzierbar!)
- häufig auf Physikalischer und Datensicherungsschicht keine Durchsatzengpässe (zumindest nicht bei Daten- und Sprachkommunikation, evtl. jedoch bei Bewegtbildübertragungen sofern sich zahlreiche überlagern)
- Echtzeitkommunikation, vgl. Kap. 8, zumindest bei hinreichend geringen Netzauslastungen (bezogen auf genügend kurze Beobachtungsintervalle, z.B. 100 ms Intervalle) relativ problemlos realisierbar

Weshalb CSMA/CD nicht problemlos einsetzbar für HSN?

HSN ≡ **H**igh **S**peed **N**etworks / Hochgeschwindigkeitsnetze

Beispiel: Bus mit Signallaufzeit (entspr. 5km)

$$\tau_p = 25 \mu s$$

Lichtgeschw.: $c = 3 \cdot 10^8 \text{m/s} = 300 \text{km/ms}$

Ausbreitungsgeschw: $v_{prop} \approx 200 \text{km/ms} = 1 \text{km} \text{ pro } 5 \mu \text{s}$

 \Rightarrow für 5km Weglänge : 1km \triangleq 5 μ s

 $5 \text{km} = 25 \, \mu \text{s}$

Sei überdies: Blocklänge L = 10.000bit = 10⁴bit

Von Interesse nun : $a = \frac{\tau_p}{\tau_X(L)}$ mit $\tau_X(L) = \ddot{U}$ bertragungszeit für Block der Länge L

FALL I: $v_D = 10Mb/s$


$$\Rightarrow \underline{\tau_x(L)} = \frac{L}{v_D} = \frac{10^4 \text{bit}}{10 \cdot 10^6 \text{bit/s}} = 0.001 \text{s} = 1 \text{ms},$$

und somit :
$$\underline{a} = \frac{\tau_{\rm p}}{\tau_{\rm X}} = \frac{25 \,\mu \rm s}{1 \,\rm ms} = \frac{25}{1000} = \frac{1}{40}$$
.

Ergo : Kollision bemerkt ("CD") spätestens nach 2 • τ_p [s], d.h.

nachdem max. 500bit übertragen

t_o: Zugriff S t_o+τ_p: Zugriff E t_o +2 • τ_p: S bemerkt Konflikt



FALL II : $v_D = 100$ Mb/s

$$\Rightarrow \underline{\tau_x(L)} = 0.1 \text{ms und somit} : \underline{a} = \frac{1}{4}$$

Ergo: "CD" nach Übertragung von max. 5000bit

FALL III : $v_D = 200 \text{Mb/s}$

 $\Rightarrow \underline{\tau_x(L)} = 0.05 \text{ms und somit} : \underline{a} = \frac{1}{2}$

♦ Ausweg z.B.:

Reduktion von τ_p
(geograph. Limitation

→ vgl. u.a. Fast Ethernet)

Ergo: "CD" nach Übertragung von max. 10.000bit, d.h. 1Block (somit Block-Länge >10Kbit notwendig)

KONSEQUENZEN:

- * Zugriffskontr. gemäß Token-Ring (FDDI) oder Slotted-Bus (DQDB) für HSN
- * Early Token Release bei Benutzung von zirkul. Kontrollmarke

5.4.1 Der FDDI-Standard

FDDI = **F**iber **D**istributed **D**ata **I**nterface

→ ANSI-Standard (Kommittee X 3T9.5)

Literatur:

o Th. Welzel, Th. Lambert: "FDDI - Das Hochgeschwindigkeitsnetz unserer Zeit." DATACOM, 7. Jahrg., Mai 1990, S. 76 - 80

o M. Hein: "Fiber Distributed Data Interface." DATACOM,

7. Jahrg., Mai 1990, S. 106 - 116

Zweck (FDDI):

"Backbone" (DÜ) zur Interkonnektion von (heterogenen) LANs




Bild: Konfiguration eines FDDI-Backbone-Netzes

Anforderungen an und Charakteristika von FDDI


Unterstützung von

- * (relativ) hoher Ü-Geschwindigkeit (100Mb/s)
- * Überträgung versch. Verkehrsarten (Daten, Sprache, Video)
- * (relativ) großen Entfernungen:
 - zwischen Stationen: < 2 Km (bei multimodalen Fasern)
 bzw. < 60 Km (bei Monomode-Fasern)
 - Gesamt-Ringnetz: ≤ 200 Km
 - Entfernungsvergrößerung durch zusätzliche Signalverstärkung zwischen Stationen
- * Zuverlässigkeitsanforderungen: Primär-/Sekundär-Ring mit daraus resultierender Fehlertoleranz

FDDI-Merkmale

Zugriffskontrolle:

Token Ring (jedoch mit: "Early Token Release") und limitierte Token-Umlaufzeit (im Mittel: T_OPR; maximal: 2 * T_OPR, wobei T_OPR = operative Target Token Rotation Time); evtl. mehrere Dateneinheiten gleichzeitig auf Ring.






FDDI-Architektur Logical Link Control (IEEE 802.2) Datensicherungsschicht MAC **SMT** Paket-Bearbeitung Token-Passing-Zugangsverfahren Ring-Überwachung **SMAP PHY** Kodierung/ Ring-Physikalische Schicht Dekodierung, Synchronisation Konfiguration Verbindungs-**PMD** management elektro-optische Wandlung FDDI -Knoten Übertragungsmedium FDDI-Blockdiagramm



Funktionalität der Instanzen:

- * Media Access Control (MAC):
 - Zugriffskontrolle gemäß zirkulierender Kontrollmarke (s.o.)
 - Aufbereitung bzw. Interpretation abzusendender bzw. empfangener Pakete
- * Physical Layer Protocol (PHY):
 - Kodierung/Dekodierung der Information
 - Synchronisation der Station mit Sendetakt
 - Regeneration des Sendetaktes
- * Physical Layer Medium Dependent (PMD):
 - → Spezifikation der Charakteristika der optischen Signalübertragung, z.B.
 - Multimode-Fasern (50/125 μm; 62,5/125μm bzw. 100/140 μm)
 - Monomode-Fasern in Verbindung mit Laser-Dioden
- * Station Management (SMT): u.a. Verwaltung der FDDI-Station
- * Station Management und Administration Protokoll (SMAP): schichtenübergreifende Verwaltung

Physikalische Schicht von FDDI





Bem.: TCU = Trunk Coupling Unit

4B/5B-Codierung

Data symbols 5-bit symbol 4-bit data group 0000 _ _ _ _ _ 11110 0001 _ _ _ _ _ 01001 0010 _____ 10100 0011 _ _ _ _ _ 10101 0100 _ _ _ _ _ _ 01010 0101_____01011 0111 _ _ _ _ _ 01111 1000 _ _ _ _ _ _ 10010 1001 _ _ _ _ _ _ 10011 1010 __ _ _ _ 10110 1011 __ __ _ _ _ 10111 1100_____11010 1101_____11011 1110 __ _ _ _ _ 11100 1111_____11101 Control symbols IDLE ____11111

IDLE _______11111

J _______11000

K ______10001

T ______01101


R ______00111

S _____11001

QUIET______00000

HALT _____00100

Ergo: 4B/5B-Codierung gestattet "in-band-signalling"



PA	SD	FC	ED	Token	(zirkulierende
	\ <u></u>			_	Kontrollmarke)

PA = Preamble (16 or more symbols)

SD = Start delimiter (2 symbols)

FC = Frame control (2 symbols)

DA = Destination address (4 or 12 symbols)

SA = Source address (4 or 12 symbols)


FCS = Frame check sequence (8 symbols)

ED = End delimiter (1 or 2 symbols)


FS = Frame status (3 symbols)

- a) Stationen:
 - a1) Single Attachment Station (SAS) mit Anbindung lediglich an den Primär-Ring (z.B. Direktanschluß von Workstation)
 - a2) <u>Dual Attachment Station (DAS)</u> mit Anbindung an beide Ringe (z.B. Anschluß von Mainframe, Server —> höhere Verfügbarkeit)

DAS:




SAS:




- b) Konzentratoren:
 - b1) Single Attachment Concentrator (SAC) mit Anbindung lediglich an den Primär-Ring (z.B. als "Front-End" für mehrere SASen)
 - b2) Dual Attachment Concentrator (DAC) mit Anbindung an beide Ringe (Anschluß von SASen und/oder SACen)

SAC:




DAC:



Fehlertoleranz bei FDDI

FDDI-Ring im Primärbetrieb:







... und bei Kabelbruch:








Bild : FDDI-Ring im Fehlerfall



(b)



Leistungsfähigkeit von FDDI-Netzen

<u>Voraussetzungen:</u>

- * mittlere angebotene Last pro Netzknoten: 2 Mbit/s
- * Anwendungen: Dateitransfer und Dialogbetrieb
- * Ringlänge (gesamt): 25 Km


variiert:

- * angebotene Last
- Wert für T_OPR (operative Target Token Rotation Time)

gemessen:

* mittlere Warteschlangenbelegung in den Knoten






Interpretation der Leistungsbewertung für FDDI

- * mittl. Anz. gepufferter Nachrichten (L, s.u.)
 - ⇒ Aussagen über mittlere Wartezeiten (W, s.u.)







("Little'sches Gesetz")

- * T_OPR \(\sigma\) impliziert Übergang zu
 ,,non-exhaustive service" (Q's eventuell nicht vollständig bedient)
- * Video-/Audiokommunikation über FDDI erfordert "globale Betriebsmittelverwaltung" (zumindest für höherpriorisierten Verkehr)
- bei Video-/Audiokommunikation:
 zu spätes Ausliefern von Daten in der Regel nutzlos
 (aber: Überschreiten der Auslieferungs- "Deadline" evtl.
 akzeptabel mit WSK p, z.B. p = 0.01, dann
 gleichbedeutend mit Verlust)
- * im allg. starke Abhängigkeit von Last- "Mix"
 (→ Notwendigkeit realitätsnaher Lastmodellierung)
- * Bedeutung von FDDI stark rückläufig
 Fast Ethernet/Gbit-Ethernet deutlich wichtiger

5.4.2. Fast Ethernet

Fast Ethernet (100 Mb/s)

• 10 Mb/s-Ethernet

IEEE 802.12(100 Mb/s) =<u>VG-AnyLAN</u>

• max. Entfernung zwischen Stationen: 200 m

weiterhin: CSMA/CD (nur bei Fast Ethernet)

min. Framelänge: 512 bit

Hub 100m S₂

Station S₁

nota bene:

logischer Bus = physik. Stern;

Hubs anstelle von "multidrop"-Kabel mit Tabs


- Verwendete Übertragungsmedien :
 - UTP (unshielded twisted pair), Kategorie 3, Segmentgröße: 100 m
 - \rightarrow 4 Draht, daher : <u>100 Base-4T</u> bzw. <u>100 Base-T4</u>, pro Draht :

Code 8B6T (vgl. Beispiel, s.u.) = 8 Bit in 6 Takten (d.h.


Taktfrequenz von 25 MHz ausreichend)

- STP (shielded twisted pair), Kategorie 5, Segmentgröße: 100 m
- → Alternative zu STP: opt. DÜ, 2 Leitungen (z.B. Glasfasern)
 Code 4B5B = 4 Bit übertragen unter Nutzung von 5Bit-Symbol
 (d.h. benötigte Taktfrequenz: 125 MHz), vgl. Code bei FDDI
 Bezeichnung der Variante: 100 Base-X bzw. 100 Base-TX
- Glasfaser/opt. DÜ, Segmentgröße: 2 km
- → 2 Multimode-Glasfasern Bezeichnung der Variante: <u>100 Base-F</u> bzw. <u>100 Base-FX</u>

Protokollhierarchie (vgl. konventionelles Ethernet)




Signale an Schnittstellen:



Interkonnektion zwischen Station und "Hub"






nota bene:

Pairs 1, 3, 4 zu Hub

Pairs 2, 3, 4 zu DTE

Beispiel: Codierung eines Byte





nota bene:

- in 240 ns werden 8 bit übertragen(d.h. 30 ns pro bit ≡ 33.33 Mb/s)
- \geq 28 = 256 < 36 = 9×81 = 729, d.h. zusätzliche Codewörter verfügbar


8B6T-Codierung (ausgewählte Beispiele)

Table 7.1 8B6T codeword set.

-							
Data		Data		Data		Data	
byte	Codeword	byte	Codeword	byte	Codeword	byte	Codeword
00	- + 0 0 - +	20	-++-00	40	-00+0+	60	0 + + 0 - 0
10	0 - + - + 0	21	+ 0 0 +	41	$0 - 0 \ 0 + \div$	61	+ 0 + - 0 0
02	0 - + 0 - +	22	- + 0 - + +	42	0 - 0 + 0 +	62	+ 0 + 0 - 0
03	$0 - \div + 0 -$	23	+ - 0 - + +	43	0 - 0 + 0	63	÷ 0 ÷ 0 0 -
04	- + 0 + 0 -	24	+ - 0 + 0 0	44	-00+-0	64	$0 \div \div 0 \ 0 -$
05	+0 - + 0	25	$- + 0 \div 0 0$	45	$0 \ 0 - 0 \div \div$	65	$\div \div 0 - 0 0$
06	+ 0 - 0 - +	26	+ 0 0 - 0 0	46	$0 \ 0 \ - \ \div \ 0 \ \div$	66	+ + 0 0 - 0
07	+ 0 - + 0 -	27	$-\div + +$	4 7	$0 0 - \div \div 0$	67	++0000-
80	$- \div 0 \ 0 \ + -$	28	0 + + - 0 -	48	0 0 + 0 0 0	68	0 ÷ ÷ - + -
09	0 - + + - 0	29	$\div 0 \div 0$	49	$\div \div - 0 \ 0 \ 0$	69	$\div 0 \div \div$
0A	0 - + 0 + -	2A	$\div 0 \div - 0 -$	4A	$\div - \div 0 \ 0 \ 0$	6A .	\div 0 \div $ \div$ $-$
0B	0 - + - 0 +	2B	+ 0 + 0	4B	$- \div + 0 \ 0 \ 0$	6B	÷ 0 ÷ +
0C	$- \div 0 - 0 \div$	2C	$0 \div \div 0$	4C	$0 \div - 0 \ 0 \ 0$	6C	$0 \div \div \div$
0D	$\div 0 - + - 0$	2D	+ + 0 0	4D	+ 0 - 0 0 0	6D	$\div \div 0 \div$
0E	+ 0 - 0 + -	2E	+ + 0 - 0 -	4E	$0 - + 0 \ 0 \ 0$	6E	$\div \div 0 - \div -$
0F	÷ 0 0 ÷	2F	+ + 0 0	4F	$- 0 \div 0 0 0$	6F	$\div \div 0 +$
10	0 + 0 +	30	+ - 0 0 - +	50	\div \div 0 \div	70	$0 \ 0 \ 0 \ \div \div -$
11	-0-0++	31	0 + + 0	51	$- \div - 0 \div \div$	71	0 0 0
12	- 0 - + 0 ÷	32	$0 \div - 0 - \div$	52	$- \div - \div 0 \div$	72	$0\ 0\ 0\ -\frac{1}{7}$
13	-0 - + + 0	33	$0 \div - \div 0 -$	53	$- \div - + \div 0$	73	$0 \ 0 \ 0 \ \div \ 0 \ 0$
14	0 + + 0	34	$\div - 0 \div 0 -$	54	$\div \div \div 0$	74	$0 \ 0 \ 0 \ + \ 0 \ -$
15	00++	3 <i>5</i>	-0 + - + 0	55	$\div 0 \div \div$	7 <i>5</i>	$0 \ 0 \ 0 + - 0$
16	$0 \div 0 +$	36	$-0 \div 0 - +$	56	$ \div \div 0 \div$	76	$0\ 0\ 0\ -0\ +$
17	0 + + 0	37	$-0 + \pm 0 -$	57	$\div\div0$	77	$0 \ 0 \ 0 \ -+0$
18	- + 0 - + 0	38	+ - 0 0 + -	58	0 + + +	78	+ + + 0
19	$\div - 0 - + 0$	39	$0 + - \div - 0$	59	- 0 - + ÷ ÷	79	+++-0-
lA	$- \div \div - \div 0$	3A	0 + - 0 + -	5A	$0 \div \div \div$	7A	+ + + + 0
1 B	\div 0 0 $ \div$ 0	3B	0 + 0 +	5B	$0 0 \div \div$	7B	$0 \div \div 0$
1C	$\div 0 0 + - 0$	3C	$\div - 0 - 0 \div$	5C	+0++	7C	- 0 0 - ÷ ÷
1D	$- \div \div \div - 0$	3D	$-0 \div \div - 0$	5D	$-0000 \div \div$	7D	-00 + 00
ΙE	$\div - 0 \div - 0$	3E	$-0 \div 0 + -$	5E	0 + + +	7 E	÷++
ΙF	- + 0 + - 0	3F	$-0 \div -0 \div$	5F	$0 + \div - 0 0$	7 F	+ + 0 0


aus [Hal 96]


Zum Ausgleich des Gleichstromanteils ("DC balance")






Nota bene: $w \in \{0, 1\}$ für gewählte 8B6T-Codierung w = Gewicht des Codeworts






nota bene: 4 CRC-Bytes, nämlich CRC-1, CRC-2, CRC-3, CRC-4

Kollisionserkennung seitens einer Station (DTE)





Zur zuverlässigen Erkennung des Beginns eines Übertragungsblockes




Kleiner Exkurs:

Ethernet mit Datenraten im Bereich von ≥1 Gbit/s

→ **Problem:** CSMA/CD nicht mehr sinnvoll einsetzbar!

ABER: Benötigen wir CSMA/CD überhaupt bei Vollduplex-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen je zwei kommunizierenden Stationen ?!



Denkanstoß: Was bleibt von Ethernet, wenn wir CSMA/CD auf Vollduplex-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen anwenden ? (siehe obiges Beispiel)

5.4.3 Der DQDB-Standard

DQDB ≡ Distributed-Queue Dual-Bus Protokoll
= Standard IEEE 802.6 (MAN-Metropolitan Area Networks)

Literatur: M. Le, R. Pretty: "The IEEE 802.6 Metropolitan Area Network Distributed Queue, Dual Bus Protocol." Journal of Data & Comp. Commun., Vol.3, No.2 (1990), 23-43

➤ Zweck (DQDB):


- "Backbone" (DÜ) zur Interkonnektion von (heterogenen) LANs
- Unterstützung von
 - (relativ) hoher Ü-Geschwindigkeit (> 20 Mbit/s)
 - Übertragung verschiedener Verkehrsarten (Daten, Sprache, Video)
 - (relativ) großen Entfernungen (Netzausdehnung, z.B. > 50 km)
 - Zuverlässigkeitsanforderungen (trotz Bus! → Lösung : "Dual Bus")
 - ("weiche") Realzeitanforderungen (→ u.a. wegen Sprachübertragung)

▶ DÜ-Dienste :

- *verbindungslose* $D\ddot{U} \rightarrow \text{Frame-Länge} \le 9.188 \text{ [Byte]}$
- *verbindungsorientierte* $D\ddot{U} \rightarrow Segmente (52 Byte)^{*)}$
- *isochrone* $D\ddot{U} \rightarrow$ byteweise Übertragung in vorab reservierten Segmenten

^{*)} Segment + 1 Byte Kontrollfeld ergibt Slot (mit Gesamtlänge 53 Byte, vgl. auch ATM in Kap. 6)

> Slotaufbau:



Notes:

BSY Busy H Highest L Lowest

PSR Previous segment read

REQ Request (4 bit für 4Prio-Ebenen)


RSVD Reserved

Zugriffskontrolle:

→ vergleichbar *Ring mit Festrahmenzirkulation* (ergänzt um Reservierungsverfahren); alternative Sicht : *getakteter Token Bus mit* Realisierung einer *verteilten Warteschlange* für Zugriffswünsche


→ ergo : distributed queue

Typische DQDB-Konfigurationen → **gekoppelte DQDB-Subnetze:**






... und das einzelne DQDB-Netz :




Zwei Varianten der Realisierung der Bussysteme bei DQDB

a) "Open-Bus" –Topologie

• fehlerfreier Fall :



• Rekonfiguration :




Notes:


Broken link between two nodes in the open-bus configuration. The subnetwork is partitioned into two disjointed subnetworks

b) "Looped-Bus" –Topologie

• fehlerfreier Fall:



• Rekonfiguration :



Bemerkung:

Kabelbruch zwischen zwei Knoten (nodes) in der "looped-bus configuration". Das Subnetz wird rekonfiguriert zu einer "open-bus configuration". Die Verbindungen zwischen sämtlichen Knoten werden aufrecht erhalten.

Weitere **DQDB-Merkmale**

> Physikalische Attribute :

Varianten

- 1. ANSI DS3: 44.736 Mb/s; $75\Omega \text{ Koax oder Glasfaser}$
- 2. ANSI SONET STS-3c: 155.520 Mb/s; Single-mode-Glasfaser
- 3. CCITT G.703 : 34.368 Mb/s bzw. 139.26 Mb/s; elektrische Signalübertragung

> Netzkomponenten :

• **Slotgenerierung** :

Slotbildung: Slotlänge 53 Byte (Daten: 52 Byte + Kontrollfeld: 1 Byte)


- \rightarrow Slotaufbau: s.o.
- "open-bus" Topologie
 - \rightarrow 2 Slotgeneratoren (für Bus A \land Bus B separat)
- "looped-bus" Topologie
 - \rightarrow 1 Slotgenerator (für Bus A \land B gemeinsam)

• **Taktgenerierung** :

→ netzinterne Taktgenerierung oder Versorgung mit extern generiertem Takt

Buszugang:

Knotenspezifisch ("Single Node") oder Clusterspezifisch ("Cluster")




Die **Zugriffskontrolle bei DQDB**

- ➤ Zugriffskontrolle :
 - → wie wird die verteilte Warteschlange (distributed queue) etabliert ?




- ➤ Benutzte Zähler:
 - "Request Counter" → Zähler für bereits reservierte, jedoch noch unerfüllte Übertragungsaufträge ANDERER Stationen (Reservierung auf Bus B für Datenübertragungen auf Bus A bzw. umgekehrt)
 - "Countdown Counter" → Zähler zur Angabe der EIGENEN Position in der vert. Warteschlange (z.B. CD=3, d.h. 3 andere Stationen vor eigener Station sendeberechtigt auf Bus A bei Reservierung über Bus B)

➤ Beispiel für Wirkungsweise des "Request Counters" (RQ bzw. RC) :




➤ Beispiel für Wirkungsweise des "Countdown Counters" (CD) :




Beispiele für die Realisierung der DQDB-Buszugriffskontrolle

a) Reservierung von Übertragungswünschen durch Stationen





Durchführung von Übertragungen nach Reservierung b)






CD Countdown counter

RQ Request counter



... und noch ein Beispiel für die DODB-Zugriffskontrolle (aus : Tanenbaum [Tan 96]) :



5.5 Intranets


Def. Intranet:

Unternehmensnetz auf Basis der (standardisierten) Internet-Protokolle und -Dienste.

Wesentliche Charakteristika von Intranets:

- auf TCP/IP basierend mit typischen anwendungsorientierten Diensten des Internet
- nur 1 Unternehmen als Netzbetreiber fungierend
- häufig LAN (aber nicht notwendigerweise)
- in der Regel Übergang in das globale Internet

Typische Protokollhierarchie in einem Intranet:



→ zu Protokollen vgl. *Grundlagen der Systemsoftware (GSS)*-Vorlesung sowie Kap. 6 und *InternetExplorativ*

Variationsmöglichkeiten für die Protokollhierarchie in einem Intranet :

- **V1**: Flexibilität unterhalb von IP (V. Cerf: "IP over everything"), z.B. Verwendung von:
 - -- Ethernet (CSMA/CD), WLAN, S-ISDN, FDDI, ATM ("IP over ATM") unterhalb von IP
 - -- darauf aufsetzend: TCP/IP-Protokollstapel (protocol stack)
 - → z.T. ineffiziente oder geographisch limitierte Lösungen (dies stellt indes die *praxisrelevante Variante* dar)
- V2: Internet-Protokolle nur ≥ Transportschicht
 - + anwendungsorientierte Dienste weitestgehend unverändert beizubehalten
 - nur bedingt Übergang zu MAN, WAN, GAN möglich
 - → fehlende gemeinsame Basis (IP); komplexe Gateway-Lösungen benötigt; existierende TCP/UDP Implementationen nur bedingt nutzbar (keine praxisrelevante Variante!)
- **V3**: Verzicht auf IP, TCP, UDP, aber weiterhin entspr. Transportdienstschnittstellen verfügbar, um anwendungsorientierten Dienste aufzusetzen
 - Intranet nicht "offen"; hoher Implementierungsaufwand (keine praxisrelevante Variante!)

> Gründe für die weite Verbreitung von Intranets

- stetig wachsende Bedeutung des Internet
- ♦ Internet-Technologien (insbes. auch die Internet-Protokolle und -Dienste) durch nahezu sämtliche Hersteller unterstützt
- ♦ große Akzeptanz für Internet-spezifische anwendungsorientierte Dienste, wie Email, WWW, FTP, ...
- ♦ Wunsch nach Öffnung des Unternehmensnetzes für Kommunikation in das / aus dem Internet
- einheitliche Plattform f
 ür internes und externes Netz

> Allgemeine Erwartungen an den Einsatz von Intranets, u.a.

- in Intranet können Internet-Dienste aufwandsarm genutzt werden
- unternehmensinterne Kommunikation ist "kompatibel" mit weltweiter Kommunikation
 - → Offenheit der eigenen Netzinfrastruktur, vereinfachte Nutzung und Wartung sowie gemeinsames Know-how für Intra- und Internet
- gut erprobte Lösungen für die Kommunikation können genutzt werden
 - → Lösungen durch Mio. Benutzer und weltweit erprobt


Typische Probleme bei Kommunikationsinfrastrukturen für Intranets (und Internet):

- ➤ IP (Version 4) stößt gegenwärtig an Grenzen, u.a.
 - Adressenengpass → IP (Version 6) bzw. IPv6, vgl. RFC 1883-1887
 - mangelhafte Unterstützung von Mobilkommunikation
 → Mobile IP
- nur "best effort"-Dienste in Internet, d.h. keine Dienstgüte (QoS / Quality-of-Service)- Garantien
 - → Vorschläge für Reservierungsprotokolle wie **R**esource re**S**er**V**ation **P**rotocol (RSVP), Classes of Service (CoS), ...; "Router" zu modifizieren!
- Netzsicherheit problematisch
 - → "Firewalls", Datenverschlüsselung, "Closed Intranet", Virtual Private Networks
- ➤ Internet-Dienste ursprünglich primär konzipiert für
 - WAN-/GAN-Kommunikation
 - Forschungsbereich
- ➤ Kombination von IP mit verbindungsorientierten Basisdiensten problematisch (z.B. wie bei "IP over ATM")
 - → "best effort"-Dienste auf Basis von QoS-orientiertem Dienst : wieviel QoS bleibt übrig ?

5.6 Vermittlungsrechner in lokalen Rechnernetzen

— "Hubs" versus "Switches" versus "Routers"

> "Hub":






\rightarrow Merkmale:

- zwar Stern, aber Wirkungsweise (bzgl. Kollisionen) wie bei Bus
 → Hub ≈ Mehrpunkt-"Repeater"
- größter Teil der Signallaufzeit auf Ü-Wegen zwischen Stationen und Bus (und *nicht* auf Bus selbst wie z.B. bei ursprüngl. Ethernet-Lösung)
- Sendung von Station S_i erreicht alle anderen Stationen (auch bei Punkt-zu-Punkt-Übertragungen und nicht nur bei "Broadcast")

> "Switch":





Switch

\rightarrow Merkmale:

- Topologie weiterhin Stern, aber nunmehr Vielzahl von Kollisionen a priori vermieden
- Vermittlungskomponente leitet angekommene Daten von Eingangspuffer (EP) auf nur die betroffenen Ausgangspuffer (AP) weiter
 - → nur ein AP betroffen bei Pkt-zu-Pkt-Übertragung, jedoch alle APs betroffen bei "Broadcast"
- Notwendigkeit, Pufferüberläufe zu vermeiden
- Security-Vorteile!! (u.a. Filtern unzulässiger Sendungen)



➤ "Router": → werden einem "Switch" zusätzlich Wegeermittlungsaufgaben zugeordnet, so wird aus ihm ein ROUTER (unnötig bei Sternkonfig. !)

- ➤ Beispiele für Vermittlungsrechner (VR) in LANs :
 - Paketvermittlung, z.B. Ethernet-Switch, IP-Router, ATM-Switch
 - Leitungsvermittlung, z.B. *P*(*A*)*BX* ≡ private (automatic) branch exchange (private Nebenstellenanlage), siehe u.a. Schmalband-ISDN-Vermittlungsrechner, vgl. Kap. 6

- > Vorteile bei Einsatz von VR aus WAN-Bereich auch in Lokalen Netzen :
 - einfachere Netzkopplung
 - "homogene" Protokollhierarchie zumindest ab Vermittlungsschicht
 - leistungsfähiges Equipment aus WAN-Bereich verfügbar (aber : evtl. ZU LEISTUNGSFÄHIG und dann i.d.R. auch ZU TEUER !)

- ➤ Wesentliche Unterschiede in Anforderungen an VR in LAN- versus WAN-Umfeld
 - u.a. manche VR-Funktionen, wie Accounting-Management, in LAN-Umfeld nicht benötigt
 - bei LANs evtl. Wunsch nach Unterstützung von "Virtuellen LANs" (z.B. Verkehr für eine Teilmenge von VR-Ein-/Ausgängen soll a priori ausschließlich auch nur auf diese Teilmenge von Ein-/Ausgängen ausgegeben werden → "closed user group" im Sinne von kommunizierenden Stationen)
 - *bei WANs*: i.a. relativ geringe Anzahl von Nachbarknoten, die i.a. ebenfalls VR sind (Anz. i.d.R. < 10), allerdings jeweils mit sehr großem Verkehrsaufkommen (z.B. ≥ 1 Gbit/s!); bei LANs: i.d.R. sehr viele Nachbarknoten (hier zumeist Stationen) mit jeweils eher geringem Verkehrsaufkommen (oft ≤ 10 Mbit/s).

Die jahrzehnte-lange Diskussion: "Leitungsvermittlung" ('Telekom-Lager') oder "Paketvermittlung" ('IT-Lager')???

... oder auch speziell:

Leitungsvermittelte versus paketvermittelte LANs



(insbesondere Nebenstellenanlagen in Durchschaltetechnik vs. Ethernet-/Token Ring-/ATM- bzw. IP-basierte LANs)

- ➤ Wesentliche Eigenschaften der digitalen PBX:
 - Vermittlung von 64 kb/s-Kanälen → Leitungsvermittlung (vgl. Kap. 6)
 - limitierte Anzahl von Anschlüssen über verdrillte Drähte; Sternkonfiguration
 - max. Anzahl gleichzeitig aktiver Benutzer ("Gespräche")
 - Verbindungsaufbau: signifikante Verzögerung, evtl. Ablehnung (Verlustsystem)
 - Datenaustausch: ≈ konstante Verzögerung, Durchsatzgarantie (aber Durchsatzlimitierung : n_o x 64 kb/s)

> PBXs oder LANs?

- Vorteile **PBXs**: \rightarrow "leitungsvermitteltes LAN"
 - Durchsatzgarantie pro Benutzer
 - nahezu ohne Wartezeit in Datenaustauschphase
 - → geeignet für Echtzeitanwendungen
 - zumeist in Unternehmen vorhanden, insbesondere auch Verkabelung
 - geringe Anschlusskosten pro Benutzer (im wesentl. Grundkosten für Vermittlungsknoten)
 - keine Zugriffskontrolle in Endgerät /Station
 - ausgereifte Technik
- Vorteile **LANs**: \rightarrow "paketvermitteltes LAN"
 - evtl. bessere Verfügbarkeit (i.a. nicht Stern)
 - Verbindungsaufbau entfällt nahezu
 - grundsätzlich (nahezu) ohne Durchsatzlimitierung pro Benutzer, nur Limit für Gesamtdurchsatz aller Benutzer
 - geringe Kosten für Infrastruktur des LANs
 - Leitungsvermittlungsprinzip inadäquat für Reihe von Anwendungen (z.B. transaktionsorientierte)
 - dynamische Vergabe von Ressourcen (→ Adaptivität, Komplexität)



Prognose:

Wer wird den Kampf gewinnen:

"Leitungsvermittlung" oder "Paketvermittlung" ???

Zahlreiche Anzeichen sprechen für einen dauerhaften Sieg der Paketvermittlung, d.h.

The Winner is IP!

Begründungen, u.a.:

- Traditionelle Fernsprechnetze vermehrt ersetzt durch VoIP
- Paketvermittelte Mobilnetze "im Kommen" (z.B. LTE)
- Traditionelles Fernsehen vermehrt ersetzt durch IP-TV
- Erheblich einfachere Interkonnektion/Kopplung paketvermittelter Netze
- ... und die Datenkommunikation erfolgt ohnehin bereits seit langem paketvermittelt