SC

Manual de Usuario

SistemaCasita — Sistema de gestión comercial de
La Casita de la Computadora S.R.LTDA.

Versión generada el **17 de setiembre de 2026**

Manual de Usuario — SistemaCasita

Sistema de gestión comercial para La Casita de la Computadora S.R.LTDA. Punto de venta, guías de remisión, servicio técnico, caja, compras e inventario.

> Este manual está dirigido al usuario final. No contiene detalles técnicos de programación: cada sección explica **qué hace cada pantalla y cómo usarla, paso a paso**.

Índice

1. Introducción e Inicio de Sesión
2. Módulo de Ventas y Emisión de Comprobantes
3. Módulo de Guías de Remisión
4. Módulo de Servicio Técnico
5. Gestión de Caja y Cierre Diario
6. Administración, Permisos y Roles de Usuario
7. Módulos complementarios
    - 7.1 Inventario (Productos, Categorías, Marcas, Almacenes)
    - 7.2 Clientes y Proveedores
    - 7.3 Compras
    - 7.4 Reportes y Reportes SUNAT
8. Preguntas frecuentes y solución de problemas

---

1. Introducción e Inicio de Sesión

1.1 ¿Qué es SistemaCasita?

SistemaCasita es el sistema interno de **La Casita de la Computadora S.R.LTDA.** para:

- Vender productos y servicios y emitir Boletas, Facturas y Notas de Venta.
- Emitir Guías de Remisión para el traslado de mercadería.
- Registrar la recepción, diagnóstico y entrega de equipos en el taller de Servicio Técnico.
- Controlar la apertura y cierre de caja de cada turno.

- Administrar inventario, compras a proveedores, clientes y reportes de ventas (incluyendo los formatos oficiales para SUNAT).

1.2 Roles del sistema

El acceso a cada módulo depende del **rol** asignado al usuario. Los roles base son:

Rol	Para quién es	Acceso típico
Super Admin	Dueño / soporte técnico del sistema	Acceso total, sin restricciones
Administrador	Gerencia / administración	Todo excepto la gestión fina de roles y permisos
Vendedor / Cajero	Personal de ventas / caja	Punto de Venta, Caja, Clientes, Guías de Remisión, consulta de inventario
Técnico	Personal del taller	Servicio Técnico, consulta de inventario y clientes
Usuario	Cuenta recién registrada, sin permisos	Ninguno hasta que un administrador le asigne un rol

> Si al ingresar no ves un módulo esperado (por ejemplo, "Reportes" o "Administración"), es porque tu rol no tiene el permiso correspondiente. Solicita a un Administrador que revise tus permisos (ver sección 6).

1.3 Cómo iniciar sesión

1. Abre SistemaCasita en el navegador.
2. En la pantalla **"Iniciar sesión"**, ingresa tu **correo electrónico** y **contraseña**.
3. Presiona **"Ingresar"**.
4. Si los datos son correctos, entrarás al **Panel principal**. Si el sistema detecta demasiados intentos fallidos seguidos, te pedirá esperar unos minutos antes de volver a intentar (protección de seguridad).
5. Si tu cuenta fue deshabilitada por un administrador, verás el mensaje "*Esta cuenta ha sido deshabilitada*": contacta a un Administrador.

Para salir del sistema, haz clic en tu nombre (esquina superior derecha) y selecciona **"Cerrar sesión"**.

1.4 El Panel principal (Dashboard)

Al ingresar verás:

- Tu nombre, correo y el/los rol(es) asignados.

- Accesos rápidos: **+ Nueva Venta (POS)**, **+ Recepción de Equipo**, **+ Nuevo Producto**, **Ver Reportes** (solo aparecen los que tu rol puede usar).
- Si tienes permiso de Reportes: indicadores del día y del mes (ventas de hoy, ventas del mes, ganancia neta, servicios en proceso, alertas de stock), el gráfico de ventas diarias del mes y el desglose por método de pago.
- La barra superior muestra si tienes **Caja Abierta** o **Caja Cerrada**, y el menú de navegación con los módulos habilitados para tu rol: Panel, Punto de Venta, Ventas, Servicio Técnico, Guías de Remisión, Compras, Inventario, Clientes y Proveedores, Caja, Reportes, Administración.

---

2. Módulo de Ventas y Emisión de Comprobantes

Este módulo cubre el **Punto de Venta (POS)** —donde se registran las ventas— y el **Historial de Ventas** —donde se consultan y anulan comprobantes ya emitidos.

> ⚠️ **Requisito previo:** para vender necesitas tener una **caja abierta** (ver sección 5). Si no la tienes abierta, el sistema te llevará automáticamente a la pantalla de apertura de caja.

2.1 Registrar una venta (Punto de Venta)

Ve a **Punto de Venta** en el menú superior (o el botón **"+ Nueva Venta POS"**).

1. **Buscar y agregar productos**: usa el buscador ("Buscar por nombre, código de barras o serie...") y/o el filtro de categoría. Haz clic sobre la tarjeta del producto para agregarlo al carrito.
   - Si el producto **requiere número de serie** (por ejemplo, equipos con garantía), el sistema te pedirá elegir la serie disponible antes de agregarlo.
   - Los productos sin stock aparecen deshabilitados y no se pueden seleccionar.
2. **Editar el carrito**: en el panel derecho ("Carrito de Compra") puedes ajustar la cantidad de cada línea o quitarla con la ✕. El sistema calcula Subtotal, IGV (18%) y Total automáticamente.
3. Presiona **"Cobrar"**.
4. En la ventana **"Cobrar venta"**:
   - **Cliente**: busca un cliente existente por nombre o documento, o usa **"+ Nuevo"** para registrar uno rápido sin salir de la venta. Si no seleccionas ninguno, la venta queda a nombre de **"Clientes Varios"**.
   - **Comprobante**: elige **Boleta**, **Factura** o **Nota de Venta**.
     - Para emitir **Factura**, el cliente seleccionado debe tener **RUC** (documento tipo 6); si no lo tiene, el sistema te avisará y no permitirá continuar hasta corregirlo.

- **Métodos de pago**: por defecto se carga el efectivo por el total de la venta. Puedes cambiar el método (Efectivo, Yape/Plin, Tarjeta, Transferencia) y usar **"+ Agregar pago"** para dividir el pago entre varios métodos (pago mixto). Los métodos distintos de efectivo piden un **N° de operación** de referencia.
- El sistema muestra el **Total a pagar**, lo **Pagado** y el **Vuelto** calculado en tiempo real.

5. Presiona **"Confirmar venta"**. Si el monto pagado es menor al total, el sistema no dejará continuar.
6. Al confirmarse, el stock del almacén asociado a tu caja se descuenta automáticamente y se genera el correlativo del comprobante (serie y número).

2.2 Imprimir el comprobante

Al completar la venta se abre la ventana **"Venta registrada"** con el número de comprobante y el monto:

1. Elige el formato: **"Ticket 80mm"** (impresora térmica) o **"Formato A4"** (hoja completa).
2. Revisa la vista previa: incluye el membrete completo de la empresa (RUC, razón social, dirección, teléfonos, correos, eslogan), los datos del cliente, el detalle de ítems, el total en letras ("SON: ..."), el desglose de impuestos (Op. Gravada / Exonerada / Inafecta, IGV 18%, Importe Total) y la nota legal *"NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES"*.
3. Presiona **"Imprimir"** para enviar a la impresora, o **"Nueva venta"** para continuar vendiendo.

2.3 Consultar el Historial de Ventas

Ve a **Ventas** en el menú superior:

1. Filtra por texto (correlativo o cliente), tipo de comprobante, estado (Completado / Anulado) y rango de fechas.
2. Haz clic en **"Ver detalle"** para abrir el comprobante: cliente, ítems, IGV, total y pagos registrados.
3. Si tu rol tiene permiso de anulación, verás el botón **"Anular comprobante"**: debes escribir un **motivo** obligatorio y confirmar. Al anular, el sistema:
   - Marca el comprobante como **Anulado** (se conserva en el historial, no se borra).
   - Repone automáticamente el stock y libera las series vendidas.
   - Revierte el monto de la venta de los totales de la caja, si el turno sigue abierto.

2.4 Cobrar una orden de Servicio Técnico desde el POS

Cuando una orden de servicio técnico está **Reparada**, se puede enviar a cobrar directamente desde el módulo de Servicio Técnico (botón **"Enviar a cobro (POS)"**). Esto abre el Punto de Venta con una línea de "Servicio Técnico" ya cargada con el monto acordado; al completarse el

cobro, la orden se marca automáticamente como **Entregada** (ver sección 4).

---

3. Módulo de Guías de Remisión

Sirve para emitir la **Guía de Remisión Electrónica Remitente** que sustenta el traslado de mercadería (por ejemplo, la entrega de una venta al domicilio del cliente).

Ve a **Guías de Remisión** en el menú superior.

3.1 Consultar guías emitidas

La tabla lista cada guía con su número (serie **T001** + correlativo), destinatario, motivo, fecha de traslado y estado (**Emitida** / **Anulada**). Usa el buscador para filtrar por número o destinatario, y **"Ver / Imprimir"** para abrir cualquiera de ellas nuevamente.

3.2 Emitir una nueva guía

Presiona **"+ Nueva Guía"** y completa:

1. **Destinatario**: busca el cliente/empresa que recibe la mercadería (por nombre, RUC o DNI). Al seleccionarlo, la **dirección de llegada** se autocompleta con su dirección registrada (editable).
2. **Comprobante referenciado** *(opcional)*: si la guía corresponde a una venta ya emitida, búscala por serie/número para vincularla.
3. **Dirección de partida / llegada**: la de partida viene precargada con la dirección del local; ajusta ambas si corresponde.
4. **Motivo de traslado**: Venta, Traslado entre establecimientos de la misma empresa, Traslado por emisor itinerante, u Otros.
5. **Peso Bruto (KGM)** y **N° de bultos**.
6. **Fechas**: de inicio de traslado (obligatoria) y de entrega (opcional).
7. **Vehículo y conductor**: placa, marca del vehículo, DNI y N° de licencia del conductor.
8. **Ítems a trasladar**: agrega una o más filas con código, descripción, cantidad, unidad y peso. Usa **"+ Agregar ítem"** para más líneas y **"Quitar"** para eliminarlas.
9. **Observaciones** y **N° de Orden de compra** son opcionales.
10. Presiona **"Emitir guía"**. El sistema asigna el correlativo automáticamente y abre de inmediato la vista de impresión.

3.3 Imprimir la guía

La guía se imprime en **formato A4**, replicando el formato oficial: cabecera de la empresa con RUC y título "GUÍA DE REMISIÓN ELECTRÓNICA REMITENTE", datos del destinatario y del comprobante referenciado, direcciones de partida/llegada, fechas, tabla de ítems, observaciones, y los datos del vehículo/conductor. Usa el botón **"Imprimir"** dentro de la ventana de vista previa.

---

4. Módulo de Servicio Técnico

Gestiona el ciclo completo de un equipo que ingresa al taller: **recepción → diagnóstico → reparación → cobro → entrega**.

Ve a **Servicio Técnico** en el menú superior. Puedes alternar entre vista **Kanban** (columnas por estado) y vista **Tabla**.

4.1 Registrar la recepción de un equipo

Presiona **"+ Nueva recepción"**:

1. **Cliente**: búscalo por nombre o DNI/RUC, o presiona **"+ Nuevo"** para registrar uno nuevo (documento, nombre, teléfono) sin salir del formulario.
2. **Técnico asignado** *(opcional)*: puedes dejarlo "Sin asignar" y definirlo después.
3. **Tipo de equipo**: Laptop, PC Escritorio, Impresora, Monitor u Otro.
4. **Marca**, **Modelo**, **N° de serie**.
5. **Clave** *(opcional)*: contraseña del equipo o del usuario, útil para que el técnico pueda encender/probar el equipo.
6. **Accesorios dejados** (ej.: cargador, funda, mouse).
7. **Falla reportada por el cliente** (obligatorio): describe el motivo del ingreso tal como lo indica el cliente.
8. **Costo estimado** *(opcional)*.
9. Presiona **"Registrar recepción"**. El sistema genera un código correlativo de orden (formato **ST-00001**) y abre el detalle de la orden recién creada.

Desde el detalle puedes presionar **"Ver comprobante"** para imprimir el **ticket de recepción (80mm)**, con el membrete de la empresa, N° de Registro, fecha, datos del cliente, descripción del equipo, serie, clave, accesorios y falla — el comprobante que se entrega al cliente como constancia.

4.2 Seguimiento y diagnóstico

Abre la orden (desde el Kanban o la Tabla, botón **"Ver detalle"**). Un usuario con permiso de gestión puede:

- Asignar/cambiar el **técnico responsable**.
- Registrar el **Diagnóstico / informe técnico**.
- Ajustar el **Costo estimado** y el **Costo final** (mano de obra + repuestos).
- Agregar **repuestos utilizados**: busca el producto en el almacén de "Servicio Técnico", indica la cantidad y presiona **"Agregar"** — esto descuenta el stock automáticamente. Se puede **"Quitar"** un repuesto ya agregado (repone el stock).
- Avanzar el estado de la orden con los botones de acción:
  - **"Iniciar diagnóstico"** (Recibido → En Diagnóstico).
  - **"Marcar como reparado"** (En Diagnóstico → Reparado). Exige haber completado el diagnóstico y el costo final antes de continuar.
  - **"Cancelar orden"**, disponible en cualquier momento (con confirmación).

> Una orden **Entregada** o **Cancelada** queda bloqueada: ya no se pueden editar sus datos, diagnóstico ni repuestos.

4.3 Cobro y entrega

Cuando la orden está **Reparada**, aparece el botón **"Enviar a cobro (POS)"** (solo para roles con permiso de entrega). Esto abre el Punto de Venta con el monto acordado precargado como un ítem de "Servicio Técnico" y el cliente ya seleccionado. Al confirmar esa venta:

1. Se emite el comprobante de venta correspondiente (Boleta/Factura/Nota de Venta).
2. La orden de servicio se marca automáticamente como **Entregada**, quedando enlazada al comprobante generado.
3. Desde el detalle de la orden entregada se puede reimprimir el **comprobante de entrega**, que añade el diagnóstico, los repuestos utilizados y el total cobrado.

---

5. Gestión de Caja y Cierre Diario

Controla el efectivo y los comprobantes SUNAT de cada punto de cobro (caja física). Ve a **Caja** en el menú superior; tiene tres pestañas: **Caja Actual**, **Historial** y **Series SUNAT**.

5.1 Apertura de caja

En **Caja Actual**, si no tienes un turno abierto verás el formulario **"Apertura de Caja"**:

1. Selecciona la **Caja** (por ejemplo, "Caja Principal 01").
2. Ingresa el **Monto inicial (S/)** en efectivo con el que arrancas el turno.
3. Presiona **"Abrir caja"**.

> Solo puede haber **un turno abierto por caja** y **un turno abierto por usuario** a la vez — el sistema lo valida automáticamente. Además, la caja debe tener un **almacén asignado** (lo configura un administrador) para poder vender desde el POS.

5.2 Durante el turno

Con la caja abierta, la pantalla muestra en tiempo real:

- Monto de apertura.
- Ventas en efectivo, con tarjeta, por transferencia y Yape/Plin (se acumulan automáticamente con cada venta cobrada).
- **Efectivo esperado en caja** = monto de apertura + ventas en efectivo.

Desde aquí puedes ir directo a **"Ir al Punto de Venta"**, o iniciar el **cierre**.

5.3 Cierre de caja (arqueo)

Presiona **"Cerrar caja / Arqueo"**:

1. Cuenta el efectivo físico y regístralo en **"Monto real contado (S/)"**.
2. El sistema calcula al instante la **diferencia** frente al efectivo esperado, e indica si hay **sobrante**, **faltante** o **cuadre exacto**.
3. Agrega **Observaciones** si es necesario (por ejemplo, para explicar un faltante).
4. Presiona **"Confirmar cierre"**. El turno pasa a estado **Cerrada** y queda registrado en el **Historial** con su monto inicial, monto real, diferencia y horarios de apertura/cierre — no se puede volver a modificar.

5.4 Historial de turnos

La pestaña **Historial** lista todos los turnos (propios y de otros usuarios, según permisos): caja, usuario, apertura, cierre, montos y diferencia, con paginación.

5.5 Series de comprobantes SUNAT

La pestaña **Series SUNAT** (solo para roles con permiso de gestión de series) administra las series y correlativos de cada tipo de comprobante (Boleta, Factura, Nota de Venta) por caja:

- **"+ Nueva serie"**: define tipo de documento, código de serie (ej. `B001`), la caja a la que se asigna y su estado (Activo/Inactivo).
- **"Editar"**: permite además corregir manualmente el correlativo actual si fuera necesario.
- **"Eliminar"**: quita la serie (con confirmación).

> Cada caja necesita una serie **activa** por cada tipo de comprobante que va a emitir; si falta, el POS no podrá generar ese comprobante desde esa caja.

---

6. Administración, Permisos y Roles de Usuario

Disponible en **Administración** (menú superior), con las pestañas **Usuarios** y **Roles y Permisos**. Solo accesible para roles con los permisos correspondientes (típicamente Administrador y Super Admin).

6.1 Gestión de usuarios

En la pestaña **Usuarios**:

- Filtra por nombre/correo, rol o estado (Activo/Inactivo).
- **"+ Nuevo usuario"**: nombre, correo, contraseña (con confirmación) y los roles a asignar.
- **"Editar"**: cambia nombre, correo, contraseña (déjala en blanco para no modificarla) y sus roles.
- **"Deshabilitar" / "Habilitar"**: bloquea o restaura el acceso de la cuenta sin eliminarla. No puedes deshabilitar tu propia cuenta.
- **"Eliminar"**: borra la cuenta de forma permanente (con confirmación). No puedes eliminar tu propia cuenta.

6.2 Roles y permisos

En la pestaña **Roles y Permisos**:

1. Selecciona un rol de la lista de la izquierda (se muestra cuántos usuarios tiene asignados).
2. A la derecha se listan todos los **permisos disponibles**, agrupados por módulo (usuarios, roles, inventario, clientes, caja, series, pos, ventas, despatches, compras, servicios, reportes, etc.). Marca o desmarca las casillas según lo que ese rol debe poder hacer.

3. Presiona **"Guardar cambios"**.
4. Con el permiso adecuado puedes también **crear un nuevo rol** (nombre + "+") o **eliminar** uno personalizado.

> Los roles **"Super Admin"** y **"Usuario"** son roles base del sistema: su nombre no se puede editar ni eliminar. Además, "Super Admin" siempre tiene acceso completo, independientemente de las casillas marcadas.

6.3 Matriz de referencia de permisos por rol (configuración de fábrica)

Módulo	Super Admin	Administrador	Vendedor / Cajero	Técnico
Punto de Venta	✅	✅	✅	—
Ventas (consulta / anular)	✅	✅	Consulta	—
Guías de Remisión	✅	✅	✅	—
Caja (abrir/cerrar/historial)	✅	✅	✅	—
Series SUNAT	✅	—	—	—
Servicio Técnico	✅	✅	—	✅
Compras	✅	✅	—	—
Inventario (ver)	✅	✅	✅	✅
Inventario (gestionar)	✅	✅	—	—
Clientes y Proveedores	✅	✅	✅	Consulta
Reportes / SUNAT	✅	✅	—	—
Administración (usuarios/roles)	✅	Parcial*	—	—

* Un Administrador puede crear/editar usuarios y asignarles roles, pero no puede crear roles nuevos ni modificar qué permisos tiene cada rol — eso está reservado a Super Admin.

---

7. Módulos complementarios

Estos módulos alimentan de datos a los procesos anteriores (ventas, guías y servicio técnico).

7.1 Inventario (Productos, Categorías, Marcas, Almacenes)

Menú **Inventario**, con pestañas internas para cada catálogo.

Productos:

- Lista con búsqueda (nombre, código, serie), filtro por categoría/marca, precio de venta y stock (resaltado en rojo si está en o por debajo del mínimo).
- **"+ Nuevo producto"** / **"Editar"**: nombre, código interno, código de barras, categoría, marca, precio de compra/venta, unidad de medida SUNAT, afectación de IGV, stock mínimo, y las casillas **"Es un servicio"** (no maneja stock — usado para mano de obra), **"Requiere serie"** (equipos con número de serie individual) y **"Activo"**.
- **"Ver series"** (productos con número de serie): consulta y administra las series registradas por almacén y su estado (disponible / vendida).
- **"Eliminar"**: da de baja el producto.

Categorías y Marcas: catálogos simples de apoyo para clasificar productos (nombre + estado activo).

Almacenes: ubicaciones físicas de stock (nombre, código, dirección). Cada caja registradora debe tener un almacén asignado para poder vender.

7.2 Clientes y Proveedores

Menú **Clientes y Proveedores**: un único directorio de contactos usado tanto en ventas/guías (clientes) como en compras (proveedores).

- Pestañas: Todos / Clientes / Proveedores. Búsqueda por DNI, RUC o nombre.
- **"+ Nuevo contacto"** / **"Editar"**: tipo (Cliente, Proveedor o Ambos), tipo y número de documento, nombre o razón social, dirección, correo y teléfono.
- **"Deshabilitar" / "Habilitar"** y **"Eliminar"** el contacto.

7.3 Compras

Menú **Compras**: registra el ingreso de mercadería de proveedores y actualiza el costo y el stock.

- **Historial de Compras**: filtra por texto, estado (Completado/Anulado) y fechas; **"Ver detalle"** abre cada compra.
- **"Nueva Compra"**:
  1. Selecciona **Proveedor** (o créalo con **"+ Nuevo"**) y el **Almacén de destino**.
  2. Indica **Tipo de comprobante** (Factura/Boleta), **N° de documento** y **Fecha de compra**.
  3. Busca y agrega **productos**, definiendo cantidad y costo unitario por línea. Si el producto requiere serie, el sistema exige registrar el número exacto de series antes de guardar.
  4. Revisa el resumen (Subtotal, IGV 18%, Total) y presiona **"Registrar Compra"**.
- Al registrarse: se incrementa el stock del almacén elegido, se actualiza el costo del producto y se registran las series nuevas si aplica.

- **"Anular"** una compra (con motivo) revierte el stock incrementado y elimina las series registradas, siempre que ninguna ya haya sido vendida.

7.4 Reportes y Reportes SUNAT

Menú **Reportes**.

Reportes generales:

- **Registro de Ventas** y **Kardex de Inventario**, filtrables por período (hoy, semana, mes o rango personalizado).
- Botón **"Descargar CSV / Excel"** para exportar la pestaña activa.

Reportes Oficiales SUNAT (SIRE/PLE) — enlace "*Reportes Oficiales SUNAT →*":

- **Ventas SUNAT (SIRE)**, **Compras SUNAT (SIRE)**, **Kardex 13.1** e **Inventario Físico 12.1**.
- Filtra por **mes/año** (período tributario) o por **rango de fechas** personalizado.
- Exporta en **TXT** (formato para subir al aplicativo SIRE/PLE de SUNAT) o en **CSV** (para revisar en Excel).

---

8. Preguntas frecuentes y solución de problemas

No veo el botón para vender / el sistema me dice que abra caja. Debes abrir un turno de caja primero (sección 5.1). Si ya lo hiciste y sigue sin funcionar, confirma con un administrador que tu caja tenga un **almacén asignado**.

No puedo emitir Factura a un cliente. El cliente seleccionado debe tener **RUC** registrado (documento tipo 6). Edítalo en Clientes y Proveedores o créalo con el RUC correcto antes de facturar.

No aparece la serie/correlativo al vender. Falta configurar una **serie SUNAT activa** para ese tipo de comprobante en la caja que estás usando (sección 5.5).

No veo un módulo que debería usar. Tu rol no tiene el permiso necesario. Pide a un Administrador que revise tus permisos en Administración → Roles y Permisos (sección 6).

Anulé un comprobante por error. Las anulaciones quedan registradas de forma permanente con el motivo indicado; no existe un "deshacer". Si corresponde, registra una nueva venta.

El equipo del cliente ya fue entregado pero la orden sigue "Reparado". La entrega solo se marca automáticamente al completar el cobro desde "Enviar a cobro (POS)" (sección 4.3); una orden no se marca como entregada manualmente.

Fin del manual. Ante cualquier duda adicional, contacta al equipo de soporte / Administración de SistemaCasita.