

作业 9

519021910913 黄喆敏

1. 请阐述日志结构数据库适合什么样的应用场景? (1分)

答:

- (1) 适用于**写多读少**,对写性能要求较高的场景。
- (2) 适用于需要变长键值对存储的场景。
- (3) 适用于**经常访问热数据**的场景,此时数据被存储在内存中,或者上层的 SSTable 中,查询速度较快。
- 2. 请阐述日志结构数据库中的读放大和写放大分别是什么意思? (1分)

答:读放大指每次读请求所需的 I/O 操作数较高。在 LSM Tree 中,首先从 MemTable 中查询键值对。若查找不到,则从上到下,遍历 SSTable,找出键值对。 最坏的情况下,LSM Tree 中**没有该键值对**。此时,需要遍历所有的 SSTable,才能判断不存在,造成非常严重的读放大。

写放大指实际写入的物理数据量是写入数据量的多倍。在 LSM Tree 中,若 MemTable 存储大小超过阈值,则会写入 SSTable 内。而当上层的 SSTable 存满,则会进行 compaction 操作,将部分数据存到下一层中。而在部分情况下,**插入一个键值对,会引发多次 compaction**,此时写放大非常严重。


3. 日志结构合并树中, WAL 的作用是什么? (1分)

答:根据 LSM Tree 的实现原理,数据先写到 MemTable,即内存中。如果服务器崩溃,则数据会丢失。因此,需要采用预写式日志(Write-ahead log),保证服务器奔溃重启时,可以从 log 文件中恢复数据。



4. 请你在自己的机器上安装 InfluxDB,并像课程上所演示的一样监控你的笔记本电脑的状态,在 Web 界面的 Explore 中截图贴在 Word 文档中,并根据截图简要说明一下你的笔记本电脑的运行状态。 (2分)

答: 我们在 15: 50 时开始下载电影,并在 16: 40 时将其删掉。可以发现,磁盘的占用量会减小 3G 左右,如下图所示。



我们对 CPU 的空闲百分比进行监测。可以看到,17:20-18:00 左右,系统处于待机状态,因此空闲百分比较高。

