## Xarxes amb VirtualBox

# Classes d'adreces IPv4 privades

	Rang		\	Nº subxarxes	Nº hosts
	Inici	Fi	de xarxa)		
Classe A	10.0.0.0	10.255.255.255	/8 (255.0.0.0)	1	2 <sup>24</sup> - 2
Classe B	172.16.0.0	172.31.255.255	/12 (255.240.0.0)	$2^4$	2 <sup>16</sup> - 2
Classe C	192.168.0.0	192.168.255.255	/16 (255.255.0.0)	28	28 - 2

En xarxes privades, per defecte les subxarxes no estan incloses dins la part de xarxes en la màscara de subxarxa.

Repartiment de bits en una classe B:

172. 0001 0000 . H . H 172. 0001 1111 . H . H


Repartiment de bits en una classe C:

192.168 . 0000 0000 . H 192.168 . 1111 1111 . H


## **VirtualBox**

Software que permet virtualitzar un sistema operatiu i aplicar-li diferents configuracions de xarxa.

### Tipus d'adaptadors de xarxa amb VirtualBox



Només l'amfitrió



La màquina virtual es connecta a la mateixa xarxa que l'amfitrió, de manera que la MV es comportarà com si fos un PC més connectat a la xarxa real, utilitza IPs de la mateixa xarxa que l'amfitrió i igual netmask i gateway.

Ens permet connectar entre MV, des de l'amfitrió i Internet bidireccionalment. Per contra, ens pot ocasionar problemes ja que estarà connectat a la xarxa real (especialment en cas de muntar servidors).


Podrem connectar-nos des de l'amfitrió a les nostres màquines virtuals i viceversa, així com connectar entre màquines virtuals. En tot cas, no tindrem per defecte connexió a internet (ni sortida ni entrada).

El servidor DHCP serveix les IPs. Fent ipconfig (Windows) a la màquina física podem veure la IP que se li assigna a l'amfitrió:

```
Adaptador de Ethernet VirtualBox Host-Only Network:

Sufijo DNS específico para la conexión. :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c44f:d4bb:4631:ff7d%5
Dirección IPv4. . . . . . . . : 192.168.56.1
Máscara de subred . . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . :
```


• NAT



Seria tot al contrari de la modalitat només l'amfitrió. Les màquines virtuals tindrien sortida a internet utilitzant la IP de l'amfitrió, però per poder connectar des d'internet a la màquina s'haurien d'obrir ports.

Les màquines virtuals estan aïllades entre elles. No ens podríem connectar entre diferents màquines virtuals.


Xarxa interna



L'adaptador més restringit, permet únicament connexió entre les màquines virtuals. No hi ha DHCP, per tant, IPs i netmask han de ser definides estàticament per l'usuari; el gateway no és necessari ja que no pot sortir d'aquesta xarxa.

No podríem connectar des de l'amfitrió a les MV, ni tindríem sortida a Internet des de les mateixes.

#### Xarxa NAT



Igual que amb l'adaptador NAT, les màquines virtuals tindrien sortida a internet, però per poder connectar des d'internet s'haurien de mapejar ports mitjançant NAT.


En aquest cas, les màquines virtuals sí es poden comunicar ja que són a la mateixa xarxa. El servidor DHCP no és configurable.

#### Des de VirtualBox:

### Creació xarxa NAT



### Creació d'una xarxa privada de classe B



Assignació de la xarxa NAT a una targeta de xarxa




Des de Paràmetres / Xarxa podem assignar a cadascun dels adaptadors de xarxa un tipus diferent:




# Configuracions de xarxa dins de Linux

Des de Settings / Network

### Comprovar la IP



### Canviem la IP:



### **Primeres comandes de Linux**

Permet desplegar nombrosos paràmetres de les interfícies de xarxa, IP, màscara de xarxa, etc.

Permet diagnosticar la connectivitat entre l'equip local amb un equip remot indicant-ne la IP.

### **ACTIVITATS**

### Documenta tot el procés. Explica i mostra'n els resultats.

- 1. Què és la porta d'enllaç (o gateway)?
- 2. Què és un servidor DHCP?
- 3. Crea xarxa NAT amb IP privada de classe C.
  - a) Assigna IP automàticament a dos màquines usant DHCP. Comprova si es poden comunicar. Comprova si es poden connectar a internet.
  - b) Assigna manualment una IP dins del rang de la xarxa creada a una màquina. Comprova si es poden comunicar. Comprova si es poden connectar a internet.
  - c) Assigna manualment una IP fora del rang a una màquina. Comprova si es poden comunicar.
- 4. Assigna la mateixa xarxa interna a dos màquines virtuals.
  - a) Comprova si es poden comunicar per defecte.
  - b) Assigna manualment IPs privades dins la mateixa xarxa i de classe B a les dos màquines. Comprova si es poden comunicar. Comprova si es poden connectar a internet.
  - c) Afegeix-lis un adaptador NAT. Comprova si es poden connectar a internet.
- 5. Usa adaptador pont en una màquina virtual.
  - a) Intenta connectar amb la màquina física i viceversa.
  - b) Intenta connectar amb la màquina física d'un company de l'aula.
  - c) Intenta connectar amb la màquina virtual d'un company de l'aula en modalitat d'adaptador pont.
- 6. Usa l'adaptador de només l'amfitrió en una màquina virtual. Intenta connectar amb la màquina física i viceversa.

### **BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA**

«VirtualBox». https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html



Autor: Xavier Baubés Parramon Aquest document es llicència sota Creative Commons versió 4.0. Es permet compartir i adaptar el material però reconeixent-ne l'autor original.