ASSURMER

Nassim BENBOUHAMOU Nadir DJEDIDEN Ismael BAHRI

25/10/2023

LOGO ASSURMER

MISE EN PLACE D'UNE FERME RDS



SOMMAIRE

1. CONTEXTE	P3
2. PREREQUIS	P4 - 5
3. PLANNING	P6
4. INSTALLATION DES FONCTIONNALITES RDS	
5. MISE EN PLACE DES CERTIFICATS	P22 - 37

1. CONTEXTE:

Assurmer entreprend le déploiement d'une ferme Remote Desktop Services (RDS) pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité de ses systèmes informatiques. Le projet comprend deux serveurs RDS, un broker, et une passerelle. L'objectif est de fournir un accès sécurisé aux applications et bureaux à distance, améliorant ainsi la mobilité et la flexibilité des utilisateurs d'Assurmer. Ce déploiement renforcera la capacité de l'entreprise à offrir un environnement de travail virtuel optimisé.


1. PREREQUIS

La mise en place d'un service RDS pour ASSURMER nécessite l'ajout de 4 nouveaux Windows Server 2019 vierge, dans le domaine de l'AD de l'entreprise.

Ces serveurs servirons de :


- Serveur Broker
- Serveur de passerelle
- Serveur RDS n°1
- Serveur RDS n°2

Une fois les serveurs ajouter dans le domaine, se rendre dans le gestionnaire des serveurs.




 Aller dans Gérer, puis « Ajouter des serveurs »





2) L'ensemble des serveurs créer en amont se trouve dans le tableau de bord. Sélectionner les serveurs de l'AD puis les ajouter



3) Se rendre dans « Tous les serveurs » pour vérifier si tous les serveurs ont bien été ajouté



2. Planning

v 25/10/2023


Tâche		Admin		Date	(1)	Statut ①
mise a jour quotidienne du planning	\oplus		•	24 oct.		Fait
Installations des Fonctionnalités RDS	\oplus	3 9	0	4 oct.		Fait
installation et configuration des Rôles RDS	\oplus	9 9 	0	7 oct.		Fait
Installation et configuration de la passerelle	\oplus	g 🔞 🚇	•	8 oct.		Fait
Installation et configuration du certificat	\oplus	g 9	0	18 oct.		Fait
réalisation de la procédure d'installation	\oplus	9 9	0	22 oct.		Fait
Guide Utilisateurs	\oplus	g 🔞 🚇	0	22 oct.		Fait



3. INSTALLATION DES FONCTIONNALITES




 L'installation des fonctionnalités RDS, se passent dans le Gestionnaire de serveur.
 Se rendre dans « Ajouter des rôles et des fonctionnalités »




2) Cliquer« Suivant »






3) Sélectionner le type d'installation « des services Bureau à distance »




4) Sélectionner le déploiement standard






5) Sélectionner« Déploiement de bureau basés sur une session »



6) « Suivant »






7)Spécifier le serveur qui servira de Broker. Puis « Suivant


Avant de commencer Type d'installation Type de déploiement Scénario de déploiement	Bureau à distance.	e de l'accès Web d	es services B		èrvice de rôle Accès Web des services à distance sur le serveur du service
Services de rôle Service Broker pour les c	Pool de serveurs				Sélectionné
Accès Bureau à distance Serveur hôte de session B	Filtre :				Ordinateur ASSURMER.FR (1)
Confirmation Terminé	Nom Pass.assurmer.fr NewRDS1.assurmer.fr	Adresse IP 192.168.0.10 192.168.0.3	Système c	•	Broker
	Broker.assurmer.fr RDS2.assurmer.fr SRV-ASSURMER.assurm	192.168.0.5 192.168.0.4 169.254.134.17			
	<		>		
	5 ordinateur(s) trouvé(s)	< Précé	dent Su	ivant :	1 ordinateur(s) sélectionné(s) > Déployer Annuler

8) Spécifier le serveur RDS qui servira d'accès Web pour l'utilisateur Puis « Suivant »






9) Spécifier les serveurs RDS Puis « Suivant »




10) Cliquer sur « Redémarrer automatiquement » Puis « Suivant »






11) Les services se téléchargent. Puis « Déployer »




12) Le téléchargement est fini







13) Aller dans vue d'ensemble du déploiement et cliquez sur licence ensuite sélectionner le serveur broker



14) Attendre la fin du téléchargement








16) Allez dans votre pc client et tapez l'url suivante afin d'accéder à l'interface web rds.

http://broker.assurmer.fr\rdweb






17) Voila l'interface rdweb

PROPRIÉTÉS Pour SRV-ASSURMER			
Four Sity-Associated		Nom de l'ordinateur	Matériel
Nom de l'ordinateur	SRV-ASSURMER	Paramètres système avancés	Utilisation à distance
Domaine	assurmer.fr	Assistance à distance	
Pare-feu Windows Defender Gestion à distance	Public : Inactif Activé	Autoriser les connexions d'assistance à	distance vers cet ordinateur Options avancées
Bureau à distance	Activé Désactivé		
Association de cartes réseau	192.168.0.2, Compatible IPv6	Bureau à distance	
thernet1	Non connecté	Choisissez une option, puis spécifiez qui pe	eut se connecter.
		Ne pas autoriser les connexions à dista	nce à cet ordinateur
/ersion du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2019	Autoriser les connexions à distance à c	et ordinateur
Informations sur le matériel	VMware, Inc. VMware20,1	✓ N'autoriser que la connexion des or à distance avec authentification NL	
		Comment choisir ?	électionnez des utilisateurs
/ÉNEMENTS			
us les événements 13 au total		OK	Annuler Appliquer

18) Maintenant nous allons ajouter les utilisateurs qui auront le droit de se connecter au serveur rdweb. Pour cela avoir créer en amont un groupe et plusieurs utilisateurs.

Ensuite allez dans serveur local et cliquez sur « bureau à distance activé » et enfin sélectionnez les utilisateurs






19) Ajouter le groupe que vous avez créer comme ceci avec les utilisateurs comme membres




20) Dans collection cliquez sur taches






21) Entrez un nom pour votre collection




22) Sélectionnez les deux serveurs rds





23) Attendre la fin du téléchargement




24) Voici la collection que nous venons de créer






25) Maintenant nous allons rajouter la passerelle.Cliquez sur Passerelle des services




26) Sélectionner le serveur qui a le rôle de la Gateway et ajouter le à droite






27) Ecrivez le nom de votre passerelle suivi du domaine assurmer




28) Faites « Ajouter »






29) Attendez la fin du téléchargement

4. MISE EN PLACE DES CERTIFICATS



30) Ensuite il faudra ajouter un certificat pour la passerelle.

Allez dans taches et ensuite dans « modifier les propriétés de déploiement »




31) Si vous avez bien ajouter la passerelle précédemment, l'adresse du serveur passerelle devrait apparaitre comme ceci






Configurer le déploiement

32) Allez dans Certificats





OK

33) Comme on peut le remarquer, aucun serveur rds n'a de certificats, pour en créer un a la passerelle.

Sélectionnez le serveur passerelle et cliquez sur le bouton « Créer un certificat »



Appliquer

Annuler



Autoriser l'ajout du certificat au magasin de certificats Autorités de certification racines de confiance sur les ordinateurs de

destination

34) Mettez l'adresse de votre serveur passerelle dans le nom du certificat et son mot de passe.

Ensuite cochez la case « stocker ce certificat » et cliquez sur parcourir puis nommez votre certificat et placez le dans bureau.

Pour finir cocher la case tout en bas et cliquez sur ok.


Afficher tout						
	Un depioiement des services bureau a	a distance requiert di	es certificats po	our		
Passerelle des serv +	l'authentification du serveur, pour l'au connexions sécurisées.	l'authentification du serveur, pour l'authentification unique et pour l'établissement de				
Gestionnaire de lic +						
Accès Web des ser +	Un seul certificat peut être ajouté des certificats à des services de rô					
Certificats –	OK.	ne supprementanes,	enquez sur ripp	inquer ou sur		
	Service de rôle	Niveau	Etat	État		
	Qu'est-ce qu'un niveau de certification		État	É+n+		
	Service Broker pour les connexions	Non configuré				
	Service Broker pour les connexions	Non configuré				
	Accès Web des services Bureau à di	Non configuré				
	Passerelle des services Bureau à dist	Non configuré		Prêt à app		
	<			>		
	Nom de sujet : Non applicable					
	Afficher les détails					
	Ce certificat est requis pour l'authentit	fication serveur des	connexions pas	sant par la		

35) Le certificat est en création





Configurer le déploiement



36) Voila, le certificat a bien été créer, à coté du serveur passerelle on voit son état qui est en réussite.



40) Nous pouvons vérifier la création du certificat en allant dans le bureau. Il est bien présent, donc le certificat à bien été créer



OCICI ICS COLUNCAL

Un déploiement des services Bureau à distance requiert des certificats pour l'authentification du serveur, pour l'authentification unique et pour l'établissement de connexions sécurisées.

Le niveau de certification actuel du déploiement est **Non configuré** Qu'est-ce qu'un niveau de certification ?

Service de rôle	Niveau	État	État
Service Broker pour les connexions	Non configuré		
Service Broker pour les connexions	Non configuré		
Accès Web des services Bureau à di:	Non configuré		
Passerelle des services Bureau à dist	Non approuvé	OK	Réussite
<			>

Nom de sujet : Non applicable

Afficher les détails


Ce certificat est requis pour l'activation de l'abonnement à la connexion RemoteApp et Bureau à distance, ainsi que pour l'authentification serveur de l'accès Bureau à distance par le Web.

Vous pouvez mettre à jour ce certificat en créant un certificat ou en sélectionnant un certificat existant.

Créer un certificat... Sélectionner un certificat existant...

OK Annuler Appliquer

41) Retournons sur la page d'avant et sélectionnez le serveur qui servira d'interface web, ici c'est le broker, puis cliquez sur « Sélectionner un certificat existant »




42) Cliquez sur « Choisir un autre certificat » et cliquez sur parcourir.

Enfin ajouter le certificat de la passerelle que vous avez créer tout a l'heure



43) Taper le mot de passe du certificat de la passerelle et cocher la dernière case puis cliquez sur ok.




44) Le certificat est bien présent

OK

Annuler





45) Allez dans votre collection, cliquez sur taches et sur publier des programmes RemoteApp. Puis ajouter un programme, nous avons ajouter une calculatrice pour le test.




46) Retourner sur l'interface RD web et mettez votre identifiants et mot de passe pour les connexions de bureau à distance






47) La calculatrice a été correctement ajouté. Double cliquez sur la calculatrice et ouvrez l'exécutable qui s'est téléchargé afin d'utiliser la calculatrice



48) Comme vous pouvez le voir le serveur de passerelle est activé et le broker passe bien par la Gateway.





48) Retourner ici et décocher la case « ignorer le serveur de passerelle » puis validez




49) Ensuite retourner sur
le serveur rd web et
essayer de rouvrir
l'application et vous verrez
que ce sera impossible,
vous aurez ce message
d'erreur car il faudra
ajouter le certificat pour le
pc client également



50) Retourner sur le serveur AD ou vous avez créé votre certificat.

Faites un clic droit sur le certificat et cliquez sur « copier »



51) Retourner sur votre machine client et coller le certificat





Bienvenue dans l'Assistant Importation du certificat

Cet Assistant vous aide à copier des certificats, des listes de certificats de confiance et des listes de révocation des certificats d'un disque vers un magasin de certificats.

Un certificat, émis par une autorité de certification, confirme votre identité et contient des informations permettant de protéger des données ou d'établir des connexions réseau sécurisées. Le magasin de certificats est la zone système où les certificats sont conservés.

Emplacement de stockage

Utilisateur actuel

Ordinateur local


Pour continuer, cliquez sur Suivant.

53) Laisser comme ca et cliquez sur suivant.

52) double cliquez sur le certificat.

suivant.

Sélectionner « Ordinateur local » et faites








Protection de clé privée Pour maintenir la sécurité, la clé privée a été protégée avec un mot de passe. Tapez le mot de passe pour la clé privée. Mot de passe : Afficher le mot de passe Options d'importation : Activer la protection renforcée de clé privée. Une confirmation vous est demandée à chaque utilisation de la clé privée par une application, si vous activez cette option. Marquer cette clé comme exportable. Cela vous permettra de sauvegarder et de transporter vos clés ultérieurement. Protéger la clé privée à l'aide de la sécurité par virtualisation (non exportable) Inclure toutes les propriétés étendues.

54) Entrez le mot de passe du certificat de la passerelle. Puis Suivant



55) Allez dans Parcourir et cliquez sur « Autorités de certification racine de confiance » puis Suivant






56) Enfin Terminer

Fin de l'Assistant Importation du certificat


Le certificat sera importé après avoir diqué sur Terminer.

Vous avez spécifié les paramètres suivants :











57) Essayer de rouvrir l'application RemoteApp dans l'interface rd web



58) Entrez vos informations d'identifications





59) Comme vous pouvez le voir. Maintenant cela fonctionne depuis que nous avons ajouté le certificat au pc cli

La connexion n'était pas sécurisée, pour remédier à cela, il est nécessaire d'installer des certificats. C'est pour cela que nous avons installé le certificat pour la passerelle afin de sécuriser la connexion à l'interface RD web.