Implementační dokumentace k 2. úloze do IPP 2022/2023

Jméno a příjmení: Kateřina Čepelková

Login: xcepel03

Skript interpret.py, napsaný v jazyku python3 překládá XML reprezentaci programu, napsaném ve zdrojovém kódu jazyka IPPcode23 s rozšířením STACK a částí FLOAT.

1 Parametry

Díky knihovně argparse může program načítat 3 druhy parametrů. --help, který vypíše nápovědu, --source=file, přes který je možné zasílat vstupní soubor s XML reprezentací a -input=file, který může nést soubor se vstupy pro instrukci READ.

2 Prvotní zpracování XML

Na zpracování a získání XML souboru je využita knihovna xml.etree. ElementTree.

Po vyhodnocení parametrů jsou náležitě načteny pomocné soubory (XML a soubor se vstupy). Pokud není jeden z parametrů se souborem zadán, je tato hodnota načtena ze standartního vstupu. Soubor se vstupy je načten a rozdělen do listu podle '\n' funkcí split () a to kvůli lehčímu parsování pro instrukci READ.

Po načtení celého XML souboru je soubor rozdělen na elementy a ty jsou kontrolovány částečně ve funkci xml_check(root, source) a částečně v main. V xml_check() je kontrolována hlavička souboru a atributy instrukcí – zda bylo správně zasláno pořadí a operační kód. Pokud jedna z těchto věcí odporuje očekávání je interpretace ukončena a je zaslán chybový kód 32.

Po vyhodnocení xml_check() následuje načítání instrukcí. To je řešeno přímo v main. Kontroluje se zda náhodou nebyla zadána neznámá instrukce, neznámý typ atributů instrukce či nepodporované pořadí (všechna záporná čísla a 0). Pokud instrukce projde všemi kontrolami, je uložena do instance třídy Instruction a vložena do seznamu tříd instructions. Tento seznam je následně seřazen podle pořadí instrukcí. Díky seřazení je následně i jednoduší najít duplikáty. Ke kontrole duplikátů je seznam instrukcí projit znovu a všechna pořadí jsou postupně zapsána do seznamu orders. Tento seznam instrukcí je pak převeden na seznam dvojic order instructions, ve kterém se nachází všechny instance instrukcí s jejich pořadím v kódu.

Před předáním seznamu instrukcí interpretu pro finální kontrolu a interpretaci, je pro ulehčení vyhodnocování skoků vytvořen slovník labels, ve kterém se nachází všechna návěští s pořadovým číslem instrukce, kde je dané návěští definované. Tento slovník také provádí kontrolou proti duplikátům.

Po dokončení načítání instrukcí a vyhodnocování chyb vycházejících z předávání upraveného XML je vytvořena 1 instance třídy Interpret s názvem interpret a zavolána její metoda run (), přes kterou se následně řídí celá interpretace.

3 Interpretace instrukcí

V metodě run () třídy Interpret se nachází while cyklus, který kontroluje, zda seznam instrukcí pro běh run_inst (definován při inicializaci jako kopie order_instructions a přenastaven při každém skoku – uloží se do něj všechny instrukce které se nachází po daném návěští) není prázdný. Pokud ano, je interpret ukončen, jinak pokračuje. Po vstupu do while cyklu je vyjmuta instrukce z nulté pozice v seznamu run_inst a následně je nad jejím názvem (operačním kódem) zavolána funkce getattr() (instr), přes kterou je zavolána metoda pro příslušný operační kód s parametrem s danou instancí třídy Instructions, kde jsou uloženy atributy potřebné pro vyhodnocení.

V této metodě je instrukce vyhodnocená, ale prvně je zkontrolováno, zda sedí počet argumentů (přes funkci arg_cnt_check(inst, num) a jejich typy. Pokud některá z těchto podmínek není splněna je interpretace ukončena s příslušným exit kódem. Na získání hodnoty a typu z argumentu jsou využity metody třídy Instance get_type_from_arg(inst, pos) a get_value_from_arg(inst, pos), které vrátí příslušnou

hodnotu jak z již deklarované proměnné tak přímo ze zaslaného argumentu. Pro získání proměnné na kterou se má ukládat určitá hodnota je využitý kód:

```
name_arg1 = inst.get_arg_value('arg1')
self.get_frame(name_arg1[:3])[ name_arg1[3:]] =
```

Prvně je načten název a rámec proměnné díky metodě třídy Instruction <code>get_arg_value(inst, 'arg1')</code> ve formátu 'FR@nazev'. Následně metoda třídy Interpret <code>get_frame(name_arg1[:3])</code> navrátí žádaný rámec, díky tomu, že v prvních 3 znacích jména instrukce se nachází její rámec. V tomto rámci, které jsou definovány jako slovníky s prvky ve formátu 'název instrukce:(hodnota, typ)', je nalezena hodnota odpovídající klíči získaném z druhé části (od 3. znaku) názvu proměnné.

4 Třídy

4.1 Instruction

Třída pro ukládaní instrukcí a jejich atributů. Ukládá pořadí, název a slovník argumentů {arg1, arg2 arg3} instrukce. Obsahuje metody add_argument(arg_type, value, key), jenž vytvoří instanci třídy Argument a přidá ji do slovníku argumentů a arg_cnt(), který vrátí počet uložených argumentů. Metody get_arg_type(pos) a get_arg_value(pos) vrátí typ/hodnotu argumentů s určitým klíčem (pos) ve slovníku argumentů.


4.2 Argument

Třída pro ukládaní atributů argumentů instrukce. Ukládá se v ní typ a hodnota každého argumentu. Stejně jako proměnné jsou všechny hodnoty ukládány jako string, kvůli lehčímu tisku, takže se pro využití v jiných instrukcích musí přetypovávat.

4.3 Interpret

Třída pro interpretaci instrukcí. Její atributy jsou seznam instrukcí, seznam instrukcí pro běh run_inst, seznam návěští, vstupy souboru rozděleny na řádky. Dále se zde nachází počítadlo vykonaných instrukcí, zásobník volání pro instrukci RETURN last_pos, datový zásobník stack a všechny rámce, kde globální GF a dočasný TF jsou definované jako slovníky, s prvky ve formátu 'název instrukce:(hodnota, typ)', a v zásobníku pro lokální rámce LF jsou proto uloženy právě slovníky.

Metody tu jsou pojmenovány podle všech základních instrukcí (s určitými výjimkami, kterým bylo nutné přidat _ před jméno kvůli redefinici) a i instrukcí z rozšíření STACK a FLOAT. Tyto metody podle instrukcí mají za úkol interpretovat. Dalšími pomocnými metodami jsou <code>get_frame(frame)</code>, která vrací hledaný rámec, <code>get_touple(var)</code>, který navrátí dvojici proměnné (hodnota, typ) a <code>get_value_from_arg(inst, arg_num)</code> a <code>get_type_from_arg(inst, arg_num)</code>, které slouží k navrácení žádané hodnoty ať už je zadaný argument proměná, nebo přímo hodnota. Poslední metodou je <code>run()</code>, přes kterou je řízena interpretace a to s pomocí atributu pro běh <code>run_inst</code>,



5 UML diagram

