# 计算机组成原理 第7章指令系统





系统结构研究所

## 大纲

#### 四. 指令系统

- (一) 指令格式
- 1、指令的基本格式
- 2、定长操作码指令格式
- 3、扩展操作码指令格式
- (二) 指令的寻址方式
- 1、有效地址的概念
- 2、数据寻址和指令寻址
- 3、常见寻址方式
- (三) CISC和RISC的基本概念

## Contents



#### 7.1 机器指令

#### 一、指令格式

指令: 就是让计算机执行某种操作的命令。

指令系统:一台计算机中所有机器指令的集合 称为这台计算机的指令系统。

系列计算机:指基本指令系统相同且基本体系 结构相同的一系列计算机。

系列机能解决软件兼容问题的必要条件是该系列的各种 机种有共同的指令集,而且新推出的机种的指令系统一定包 含旧机种的所有指令,因此在旧机种上运行的各种软件可以 不加任何修改地在新机种上运行。

## 7.1 机器指令

指令的一般格式:

操作码字段 地址码字段

n位操作码字段的指令系统最多能够表示2n条指令。

- 1. 操作码 指令应该执行什么性质的操作和具有何种功能。
  - (1)长度固定

用于指令字长较长的情况 , RISC 如 IBM 370 操作码 8 位


(2) 长度可变

操作码分散在指令字的不同字段中

## (3) 扩展操作码技术



#### 操作码的位数随地址数的减少而增加



## (3) 扩展操作码技术



#### 操作码的位数随地址数的减少而增加

OP A<sub>1</sub> A<sub>2</sub> A<sub>3</sub>

4位操作码

8位操作码

12 位操作码

1111	1111	0000	A <sub>3</sub> A <sub>3</sub>
1111	1111	0001	
:	:	:	$egin{array}{c} oldsymbol{\dot{i}} \ oldsymbol{\dot{A}_3} \end{array}$
1111	1111	1110	

16 位操作码

1111 1111	1111 1111	1111 1111	0000 0001
•	•	•	•
	•	•	•
1111	1111	1111	1111

三地址指令操作码 每减少一种可多构成 2<sup>4</sup>种二地址指令

二地址指令操作码 每减少一种可多构成 24 种一地址指令

## 2. 地址码



(1) 四地址

8
 6
 6
 6
 6

 OP
 
$$A_1$$
 $A_2$ 
 $A_3$ 
 $A_4$ 

 $A_1$  第一操作数地址

A, 第二操作数地址

A,结果的地址

A<sub>4</sub>下一条指令地址

 $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_3$ 

(2) 三地址

 $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_3$ 

设指令字长为 32 位

操作码固定为8位

4次访存

寻址范围  $2^6 = 64$ 

若 PC 代替 A<sub>4</sub>

4次访存

寻址范围  $2^8 = 256$ 

若 A<sub>3</sub>用 A<sub>1</sub>或 A<sub>2</sub>代替

#### (3) 二地址

7.1

8 12 12

OP A<sub>1</sub> A<sub>2</sub>

或  $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_1$ 

 $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_2$ 

若结果存于ACC 3次访存

4次访存

寻址范围 2<sup>12</sup> = 4 K

若ACC 代替 A<sub>1</sub> (或A<sub>2</sub>)

(4) 一地址

8

24

OP A<sub>1</sub>

 $(ACC) OP(A_1) \longrightarrow ACC$ 

2次访存

寻址范围  $2^{24} = 16 M$ 

(5) 零地址 无地址码

1.无需任何操作数,如空操作指令、停机指令等; 2.所需操作数地址是默认的。

## 二、指令字长



操作码的长度 指令字长决定于〈操作数地址的长度 操作数地址的个数

1. 指令字长 固定

指令字长 = 存储字长 = 机器字长

2. 指令字长 可变

按字节的倍数变化

## 小结



- > 当用一些硬件资源代替指令字中的地址码字段后
  - 可扩大指令的寻址范围
  - 可缩短指令字长
  - 可减少访存次数
- > 当指令的地址字段为寄存器时
  - 三地址 OP  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$
  - 二地址 OP  $R_1$ ,  $R_2$
  - 一地址  $OP R_1$
  - 可缩短指令字长
  - 指令执行阶段不访存

## 7.2 操作数类型和操作种类

#### 一、操作数类型

地址 无符号整数

数字 定点数、浮点数、十进制数

字符 ASCII

逻辑数 逻辑运算

二、数据在存储器中的存放方式

大端小端方式

存储器中的数据存放: 边界对齐

## 三、操作类型

#### 1. 数据传送

源 寄存器 寄存器 存储器 存储器 目的 寄存器 存储器 寄存器 存储器 例如 **MOVE STORE** LOAD **MOVE MOVE MOVE PUSH POP** 置"1",清"0"

#### 2. 算术逻辑操作

加、减、乘、除、增1、减1、求补、浮点运算、十进制运算与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反

如 8086 ADD SUB MUL DIV INC DEC CMP NEG AAA AAS AAM AAD AND OR NOT XOR TEST

## 3. 移位操作


算术移位 逻辑移位 循环移位(带进位和不带进位)

## 4. 转移

- (1) 无条件转移 JMP
- (2)条件转移

# (3) 调用和返回





系 统 结 构 研 究 所 15

## (4) 陷阱(Trap)与陷阱指令

## 7.2

8位常数,表示中

断类型

#### 意外事故的中断

- 一般不提供给用户直接使用在出现事故时,由 CPU 自动产生并执行(隐指令)
- 设置供用户使用的陷阱指令
   如 8086 INT TYPE 软中断

提供给用户使用的陷阱指令,完成系统调用

#### 5. 输入输出

入 端口地址 ── CPU 的寄存器
 如 IN AK, m IN AK, DX
 出 CPU 的寄存器 ── 端口地址
 如 OUT n, AK OUT DX, AK

## 7.3 寻址方式

寻址方式 确定 本条指令 的 操作数地址 下一条 欲执行 指令 的 指令地址


引业方式当业方式数据寻址

- 假设(R)=1000, (1000)=2000, (2000)=3000, (3000)=5000, (PC)=4000,则以下寻址方式下访问到的指令操作数的值是多少
  - (1) 直接寻址 2000
  - (2) 间接寻址 1000
  - (3) 寄存器间接寻址 R
  - (4) 相对寻址 -1000

## 7.3 寻址方式

### 一、指令寻址





系 统 结 构 研 究 所 19

操作码 寻址特征 形式地址A

形式地址 指令字中的地址

有效地址操作数的真实地址

约定 指令字长 = 存储字长 = 机器字长

#### 1. 立即寻址

形式地址A就是操作数




立即数 可正可负 补码

- 指令执行阶段不访存
- · A 的位数限制了立即数的范围

## 2. 直接寻址


#### EA=A 有效地址由形式地址直接给出



- 执行阶段访问一次存储器
- · A 的位数决定了该指令操作数的寻址范围
- •操作数的地址不易修改(必须修改A)

## 3. 隐含寻址

#### 操作数地址隐含在操作码中




MUL指令被乘数隐含在AX(16位)或AL(8位)中MOVS指令源操作数的地址隐含在SI中目的操作数的地址隐含在DI中

• 指令字中少了一个地址字段,可缩短指令字长

## 4. 间接寻址




#### EA = (A) 有效地址由形式地址间接提供



- 可扩大寻址范围
- 便于编制程序


多次访存

#### 间接寻址编程举例



## 5. 寄存器寻址

#### $EA = R_i$ 有效地址即为寄存器编号




- 执行阶段不访存,只访问寄存器,执行速度快
- 寄存器个数有限,可缩短指令字长

## 6. 寄存器间接寻址

7.3

 $EA = (R_i)$  有效地址在寄存器中




- 有效地址在寄存器中, 操作数在存储器中, 执行阶段访存
- 便于编制循环程序

### 7. 基址寻址

# 7.3


#### (1) 采用专用寄存器作基址寄存器



- 可扩大寻址范围
- 有利于多道程序
- · BR 内容由操作系统或管理程序确定
- ·在程序的执行过程中 BR 内容不变,形式地址 A 可变

## (2) 采用通用寄存器作基址寄存器






- 由用户指定哪个通用寄存器作为基址寄存器
- 基址寄存器的内容由操作系统确定
- 在程序的执行过程中  $R_0$  内容不变,形式地址 A 可变

## 8. 变址寻址

7.3

EA = (IX)+A IX 为变址寄存器(专用) 通用寄存器也可以作为变址寄存器



- 可扩大寻址范围
- · IX 的内容由用户给定
- 在程序的执行过程中 IX 内容可变,形式地址 A 不变
- 便于处理数组问题

## 设数据块首地址为D,求N个数的平均值73

 $\rightarrow$  M

#### 直接寻址

$$ADD D + 1$$

$$ADD D + 2$$

$$\mathbf{ADD} \quad \mathbf{D} + (\mathbf{N-1})$$

DIV # N

STA ANS

共N+2条指令

#### 变址寻址

$$0 \longrightarrow ACC$$

**ADD** 

$$(X) + 1 \longrightarrow X$$

**CPX** 

$$\mathbf{M}$$

结果不为零则转


#### 9. 相对寻址

7.3

31

EA = (PC) + A

A 是相对于当前指令的位移量(可正可负,补码)



- A 的位数决定操作数的寻址范围
- •程序浮动
- •广泛用于转移指令


## (1) 相对寻址举例



M 随程序所在存储空间的位置不同而不同

而指令 BNE **※**−3 与 指令 ADD **X**, D 相对位移量不变 指令 BNE **※**−3 操作数的有效地址为 EA = (M+3) − 3 = M

## (2) 按字节寻址的相对寻址举例




设 当前指令地址 PC = 2000H 转移后的目的地址为 2008H 因为 取出 JMP \* + 8 后 PC = 2002H 故 JMP \* + 8 指令 的第二字节为 2008H - 2002H = 06H

#### (1) 堆栈的特点


先进后出(一个入出口) 栈顶地址由 SP 指出


进栈 (SP) - 1→ SP 出栈 (SP) + 1 → SP



## (2) 堆栈寻址举例

7.3





# (3) SP 的修改与主存编址方法有关 7.3



①按字编址

进栈 
$$(SP) - 1 \longrightarrow SP$$

②按字节编址

存储字长 16 位 进栈 
$$(SP) - 2 \longrightarrow SP$$

出栈 
$$(SP) + 2 \longrightarrow SP$$

存储字长 32 位 进栈 (SP)  $-4 \longrightarrow SP$ 

#### 7.4 指令格式举例

- 一、设计指令格式时应考虑的各种因素
  - 1. 指令系统的 兼容性 (向上兼容)
  - 2. 其他因素

操作类型包括指令个数及操作的难易程度

数据类型 确定哪些数据类型可参与操作

指令格式 指令字长是否固定

操作码位数、是否采用扩展操作码技术,

地址码位数、地址个数、寻址方式类型

寻址方式 指令寻址、操作数寻址

寄存器个数。寄存器的多少直接影响指令的执行时间

1. PDP-8 指令字长固定 12 位



采用扩展操作码技术

#### 2. PDP – 11



#### 指令字长有 16 位、32 位、48 位三种

零地址 (16位) **OP-CODE** 16 扩展操作码技术 目的地址 **OP-CODE** 一地址 (16位) 10 二地址 R-R (16位) 目的地址 源地址 OP 6 6 二地址 R-M (32位) 目的地址 存储器地址 **OP** 10 6 16 源地址 目的地址 存储器地址1 存储器地址2 OP 4 6 6 16 二地址 M-M (48位)

#### 3. IBM 360

二地址 R-R

RX 格式	OP	$\mathbf{R}_1$	X	В	D
14 ~ ( -	8	4	4	4	12

二地址 R-M 基址加变址寻址

RS 格式 OP R<sub>1</sub> R<sub>3</sub> B D 8 4 4 4 12 三地址 R-M 基址寻址

 SI 格式
 OP
 I B D

 8
 8
 4
 12

立即数-M基址寻址

 
 SS 格式
 OP
 L
 B<sub>1</sub>
 D<sub>1</sub>
 B<sub>2</sub>
 D<sub>2</sub>

 8
 8
 4
 12
 4
 12

 二地址 M - M

基址寻址

#### 4. Intel 8086

7.4

(1) 指令字长 1~6个字节

INC AX 1字节

MOV WORD PTR[0204], 0138H 6字节

(2) 地址格式

**零地址 NOP** 1字节

一地址 CALL 段间调用 5字节

CALL 段内调用 3字节

二地址 ADD AX, BX 2字节 寄存器 - 寄存器

ADD AX, 3048H 3字节 寄存器 - 立即数

ADD AX, [3048H] 4字节 寄存器 - 存储器

#### 7.5 RISC 技术

#### 一、RISC 的产生和发展

**RISC** (Reduced Instruction Set Computer)

**CISC** (Complex Instruction Set Computer)

80 — 20 规律

—— RISC技术

- ▶ 典型程序中 80% 的语句仅仅使用处理机中 20% 的指令
- 执行频度高的简单指令,因复杂指令的存在,执行速度无法提高
- ? 能否用 20% 的简单指令组合不常用的 80% 的指令功能

#### 复杂指令集计算机CISC

#### ❖ CISC的缺陷

- 一 日趋庞大的指令系统不但使计算机的研制周期变长,而且难以保证设计的正确性,难以调试和维护,并且因指令操作复杂而增加机器周期,从而降低了系统性能。
- ❖ 1975年IBM公司开始研究指令系统的合理性问题, John Cocks提出精简 指令系统计算机 RISC (Reduce Instruction Set Computer)。
- ❖ 对CISC进行测试,发现一个事实:
  - 在程序中各种指令出现的频率悬殊很大,最常使用的是一些简单 指令,这些指令占程序的80%,但只占指令系统的20%。而且在 微程序控制的计算机中,占指令总数20%的复杂指令占用了控制 存储器容量的80%。
- ❖ 1982年美国加州伯克利大学的RISCI,斯坦福大学的MIPS,IBM公司的IBM801相继宣告完成,这些机器被称为第一代RISC机。


# Top 10 80x86 Instructions

° Rank	instruction Inte	eger Average Percent total executed
1	load	22%
2	conditional branch	20%
3	compare	16%
4	store	12%
5	add	8%
6	and	6%
7	sub	5%
8	move register-regis	ter 4%
9	call	1%
10	return	1%
	Total	96%

<sup>°</sup> Simple instructions dominate instruction frequency

(简单指令占主要部分,使用频率高!) back

# 2017年图灵奖得主



John Hennessy(左)和David Patterson 拿着他们合著的《计算机体系架构:量化研究方法》,照片的拍摄时间大约是1991年。


- The award praised them for "pioneering a systematic, quantitative approach to the design and evaluation of computer architectures with enduring impact on the microprocessor industry"
- ❖ 开创了计算机体系结构设计和评估的系统的、量化的方法,对微处理器行业 具有持久的影响力

## 2017年图灵奖得主

- ❖ 他们提出的"RISC 指令集"
- ❖ 全球每年生产的160亿个微处理器中,99%都是RISC处理器, 所有的智能手机、平板电脑、物联网设备中都有他们的技术。
- ❖ John Hennessy (1953年9月22日出生)
  - 1977年加入斯坦福任教
  - 1981年,组织研究人员致力于研究RISC(精简指令集计算机),并被称为"RISC之父"
  - 1984年,合作研制出MIPS计算机系统
  - 2000-2016年: 任斯坦福大学校长
  - 目前,担任谷歌母公司Alphabet的首席执行官
- ❖ David Patterson (1947年11月16日出生)
  - 1976年加州大学伯克利分校计算机科学教授,退休后成为谷歌杰出工程师
  - Patterson以对RISC处理器设计的开创性贡献而闻名,创造了RISC这个术语,并领导了伯克利RISC项目
  - 他与Randy Katz一起开创了RAID存储的研究。

# 两位大师的著作——课本





Hennessy has a history of strong interest and involvement in college-level computer education. He co-authored, with <u>David A. Patterson</u>, two well-known books on <u>computer architecture</u>, *Computer Organization and Design: the Hardware/Software Interface* and *Computer Architecture: A Quantitative Approach*, which introduced the <u>DLX</u> RISC architecture. They have been widely used as <u>textbooks</u> for graduate and undergraduate courses since 1990

#### David Patterson对RISC的回顾

- ❖ 计算机发展之初,ROM比起RAM来说更便宜而且更快,所以并不存在片上缓存(cache)这个东西。在那个时候,复杂指令集(CISC)是主流的指令集架构。然而,随着RAM技术的发展,RAM速度越来越快,成本越来越低,因此在处理器上集成指令缓存成为可能。
- ❖ 同时,由于当时编译器的技术并不纯熟,程序都会直接以机器码或是汇编语言写成,为了减少程序设计师的设计时间,逐渐开发出单一指令,复杂操作的程序码,设计师只需写下简单的指令,再交由CPU去执行。
- ❖ 但是后来有人发现,整个指令集中,只有约20%的指令常常会被使用到, 约占整个程序的80%;剩余80%的指令,只占整个程序的20%。
- ❖ 于是1979年,David Patterson教授提出了RISC的想法,主张硬件应该 专心加速常用的指令,较为复杂的指令则利用常用的指令去组合。使用精 简指令集(RISC)可以大大简化硬件的设计,从而使流水线设计变得简 化,同时也让流水线可以运行更快。
- ❖ Patterson教授重申了评估处理器性能的指标,即程序运行时间。程序运行时间由几个因素决定,即程序指令数,平均指令执行周期数(CPI)以及时钟周期。程序指令数由程序代码,编译器以及ISA决定,CPI由ISA以及微架构决定,时钟周期由微架构以及半导体制造工艺决定。对于RISC,程序指令数较多,但是CPI远好于CISC,因此RISC比CISC更快。

# 二、RISC的主要特征

- 选用使用频度较高的一些简单指令, 复杂指令的功能由简单指令来组合
- 指令长度固定、指令格式种类少、寻址方式少
- > 只有 LOAD / STORE 指令访存,其余指令的操作都在寄存器之间进行。
- > CPU 中有多个 通用 寄存器
- > 采用流水技术,大部分指令在一个时钟周期内完成
- > 采用 组合逻辑 实现控制器
- > 采用 优化 的 编译 程序

系统结构研究所 Marchael Company Comp

# 三、CISC 的主要特征

- > 系统指令复杂庞大,各种指令使用频度相差大
- ▶ 指令长度不固定、指令格式种类多、寻址方式多
- > 访存指令不受限制
- > CPU 中设有 专用寄存器
- > 大多数指令需要 多个时钟周期 执行完毕
- > 采用 微程序 控制器
- > 难以用优化编译生成高效的目的代码

# 四、RISC和CISC 的比较

7.5

- 1. RISC更能 充分利用 VLSI 芯片的面积
- 2. RISC 更能 提高计算机运算速度

指令数、指令格式、寻址方式少, 通用 寄存器多,采用 组合逻辑, 便于实现 指令流水

- 3. RISC 便于设计,可降低成本,提高可靠性
- 4. RISC 有利于编译程序代码优化
- 5. RISC 不易 实现 指令系统兼容

# **处理器分类**

架构类型	架构名称	推出公司	推出时间	主要授权商
CISC	X86	Intel, AMD	1978	海光, 兆芯
RISC	ARM	ARM	1985	苹果,三星,英伟达,高通,海思,TI等
	MIPS	MIPS	1981	龙芯,炬力等
	POWER	IBM	1990	IBM

X86 ARM **POWER MIPS DSP** ARM MIPS 德州仪器 Intel 德州仪器 **IBM** 博通 AMD 意法半导体 CAVIUM 海思 CISC RISC

- CISC(Complex Instruction Set Computer),复杂指令集。早期的CPU全部是CISC架构,它的设计目的是要用最少的机器语言指令
   来完成所需的计算任务。这种架构会增加CPU结构的复杂性和对CPU工艺的要求,但对于编译器的开发十分有利。
- RISC(Reduced Instruction Set Computer),精简指令集。RISC架构要求软件来指定各个操作步骤。这种架构可以降低CPU的复杂性以及允许在同样的工艺水平下生产出功能更强大的CPU,但对于编译器的设计有更高的要求。



# 主流计算架构比较

 X86
 ARM
 POWER

 • CISC, 复杂指令集
 • RISC, 精简指令集
 • RISC, 精简指令集

 • 重核架构,高性能高功耗
 • 多核架构,均衡的性能功耗比
 • 重核架构,高性能内核


 • 生态非常成熟,通用性强
 • 生态正在快速发展与完备
 • 聚焦大小型机和HPC

 • 封闭架构,英特尔及AMD主导
 • 开放平台,IP授权的商业模式
 • 开放平台 (2019.8),IBM主导

指令集 架构 生态 开放性

#### 指令集: RISC vs CISC


- ❖ ARM:使用精简指令集(RISC),大幅简化架构,仅保留所需要的指令,可以让整个处理器更为简化,拥有小体积、高效能的特性;ARMv8架构支持64位操作,指令32位,寄存器64位,寻址能力64位;指令集使用NEON扩展结构;
- ❖ X86:使用复杂指令集(CISC),以增加处理器本身复杂度为代价,换取 更高的性能; X86指令集从MMX,发展到了SSE,AVX;



#### ARMv8架构的特点:


- 31个64位通用寄存器,原来架构只有15个通用寄存器;
- 新指令集支持64位运算,指令中的寄存器编码由4位扩充到5位;
- 新指令集仍然是32位,减少了条件执行指令,条件执行指令的4位编码释放出来用于寄存器编码;
- 堆栈指针SP和程序指针PC都不再是通用寄存器了,同时推出了零值寄存器(类似PowerPC的r0);
- A64与A32的高级SIMD和FP相同;
- 高级SIMD与VFP共享浮点寄存器,支持128位宽的 vector;
- 新增加解密指令。

# 处理器发展趋势




过去:架构众多,百花齐放 现在:生态成熟,架构垄断 未来:摩尔定律失效,寻求多方向突破

#### 主流CPU发展路径



#### ARM提供更多计算核心

- 工艺、主频遇到瓶颈后,开始通过增加核数的方式来提升性能;
- 芯片的物理尺寸有限制,不能无限制的增加;
- ARM的众核横向扩展空间优势明显。



- ARM内核工作模式: <sup>□</sup>
  - □ 用户模式(user): 正常程序执行模式;
  - □ 快速中断模式(FIQ): 高优先级的中断产生会进入该种模式,用于高速通道传输;
  - □ 外部中断模式(IRQ): 低优先级中断产生会进入该模式,用于普通的中断处理;
  - □ 特权模式(Supervisor): 复位和软中断指令会进入该模式;
  - □ 数据访问中止模式(Abort ): 当存储异常时会进入该模式;
  - □ 未定义指令中止模式(Undefined): 执行未定义指令会进入该模式;
  - □ 系统模式(System):用于运行特权级操作系统任务;
  - □ 监控模式(Monitor): 可以在安全模式和非安全模式之间切换;

- ❖ARM体系结构的指令集(Instruction Set)
  - ARM指令集
  - Thumb指令集
  - Thumb-2指令集

- ❖ARM的微体系结构(Micro-architecture)
  - ARM处理器内核(Processor Core)
  - ARM处理器(Processor)
  - 基于ARM架构处理器的片上系统(SoC)

## ARM公司授权体系

ARM目前在全球拥有大约1000个授权合作商、320家伙伴,但是购买架构授权的厂家不超过20家,中国有华为、飞腾获得了架构授权。



- ARM流水线的执行顺序:
  - □ 取指令(Fetch): 从存储器读取指令;
  - □ 译码(Decode):译码以鉴别它是属于哪一条指令;
  - □ 执行(Execute):将操作数进行组合以得到结果或存储器地址;
  - □ 缓冲/数据(Buffer/data): 如果需要,则访问存储器以存储数据;
  - □ 回写: (Write-back): 将结果写回到寄存器组中;

## 基于ARMv8的鲲鹏流水线技术



Taishan coreV110 Pipeline Architecture

- Branch预测和取指流水线解耦设计,取指流水线每拍最多可提供32Bytes指令供译码,分支预测流水线可以不受取指流水停顿影响,超前进行预测处理;
- 定浮点流水线分开设计,解除定浮点相互反压,每拍可为后端执行部件提供4条整型微指令及3条浮点微指令;
- 整型运算单元支持每拍4条ALU运算(含2条跳转)及1条乘除运算;
- 浮点及SIMD运算单元支持每拍2条ARM Neon 128bits 浮点及SIMD运算;
- 访存单元支持每拍2条读或写访存操作,读操作最快4拍完成,每拍访存带宽为2x128bits读及1x128bits 写;


- ARM处理器的分类:
  - ARM经典处理器(Classic Processors);
  - ARM Cortex应用处理器;
    - 面向复杂操作系统和用户应用的Cortex-A(Applications,应用)系列
    - 针对实时处理和控制应用的Cortex-R(Real-time,实时)系列
    - 针对微控制器与低功耗应用优化的Cortex-M(Microcontroller)系列
  - □ ARM Cortex嵌入式处理器;
  - □ ARM专业处理器

#### ARM 处理器系列命名规则

- 命名格式: ARM {x} {y} {z} {T} {D} {M} {I}
  - □ x: 处理器系列,是共享相同硬件特性的一组处理器,如: ARM7TDMI、ARM740T 都属于 ARM7 系列
  - □ y: 存储管理 / 保护单元
  - z: Cache
  - □ T: Thumb, Thumb16 位译码器
  - □ D: Debug, JTAG 调试器
  - □ M: Multipler,快速乘法器
  - □ I:Embedded ICE Logic,嵌入式跟踪宏单元

架构	处理器家族		
ARMv1	ARM1		
ARMv2	ARM2、ARM3		
ARMv3	ARM6、ARM7		
ARMv4	StrongARM、ARM7TDMI、ARM9TDMI		
ARMv5	ARM7EJ、ARM9E、ARM10E、XScale		
ARMv6	ARM11、ARM Cortex-M		
ARMv7	ARM Cortex-A、ARM Cortex-M、ARM Cortex-R		
ARMv8	Cortex-A50 <sup>[9]</sup>		

Huawei Confidential





Huawei Confidential



- 从ARM v7开始,CPU命名为Cortex,并划分为A、R、M三大系列,分别为不同的市场提供服务;
  - A (Application)系列:应用型处理器,面向具有复杂软件操作系统的面向用户的应用,为 手机、平板、AP等终端设备提供全方位的解决方案;
  - R (Real-Time)系列:实时高性能处理器,为要求可靠性、高可用性、容错功能、可维护性和实时响应的嵌入式系统提供高性能计算解决方案;
  - M (Microcontroller)系列: 高能效、易于使用的处理器,主要用于通用低端,工业,消费电子领域微控制器。

系统结构研究所 计





#### ARM服务器处理器的优势

- 低功耗一直以来都是ARM架构芯片最大的优势;
- ARM架构的芯片在成本、集成度方面也有较大的优势;
- 端、边、云全场景同构互联与协同;
- 更高的并发处理效率;
- 多元化的市场供应



# 华为鲲鹏处理器









业界第一颗支持 多路ARM 处理器

华为鲲鹏930

2021

华为鲲鹏950

2023




Hi1612


华为鲲鹏920

业界第一颗7nm 数据中心处理器

2019



# 服务器内部视图





计算机组成原理



指令字长为16位,每个地址码为6位,采用扩展操作码的方式,设计14条二地址指令,100条一地址指令,100条零地址指令。


- (1) 画出扩展图。(2) 给出指令译码逻辑。
- (3) 计算操作码平均长度。

#### 解: (1) 操作码扩展如下:

指令字长为16位,每个地址码为6位,采用扩展操作码的方式,设计14条二地址指令,100条一地址指令,100条零地址指令。

- (1) 画出扩展图。(2) 给出指令译码逻辑。
- (3) 计算操作码平均长度。

#### 解: (2) 指令译码逻辑:



指令字长为16位,每个地址码为6位,采用扩展操作码的方式,设计14条二地址指令,100条一地址指令,100条零地址指令。

- (1) 画出扩展图。(2) 给出指令译码逻辑。
- (3) 计算操作码平均长度。

解: (3) 操作码平均长度

 $= (4 \times 14 + 10 \times 100 + 16 \times 100) /214 \approx 12.4$ 

例:设相对寻址的转移指令占两个字节,第一字节是操作码,第二字节是相对位移量,用补码表示。每当CPU从存储器取出一个字节时,即自动完成 $(PC)+1\rightarrow PC$ 。

- (1) 设当前PC值为3000H, 问转移后的目标地址范围是多少?
- 解: (1) 由于相对寻址的转移指令为两个字节,第一个字节为操作码,第二个字节为相对位移量,且用补码表示,故其范围为-128~+127,即80H~7FH。又因PC当前值为3000H,且CPU取出该指令后,PC已修改为3002H,因此最终的转移目标地址范围为3081H~2F82H,即3002H+7FH=3081H至3002H-80H=2F82H

思考:若PC为16位,位移量可正可负,PC相对寻址范围为多大?

解:相对寻址中,PC提供基准地址,位移量提供修改量,位移量为16位可正可负,则相对寻址范围为: (PC)-2<sup>15</sup>~(PC)+2<sup>15</sup>-1

- 例:设相对寻址的转移指令占两个字节,第一字节是操作码,第二字节是相对位移量,用补码表示。每当CPU 从存储器取出一个字节时,即自动完成(PC)+1→PC。
- (2) 若当前PC值为2000H,要求转移到201BH,则转移 指令第二字节的内容是什么?

解: (2) 若PC当前值为2000H, 取出该指令后PC值为2002H, 故转移指令第二字节应为201BH - 002H=19H。

例:设相对寻址的转移指令占两个字节,第一字节是操作码,第二字节是相对位移量,用补码表示。每当CPU 从存储器取出一个字节时,即自动完成(PC)+1→PC。

(3) 若当前PC值为2000H, 指令JMP\*-9(\*为相对寻址特征)的第二字节的内容是什么?

解:根据汇编语言指令JMP\*-9,即要求转移后的目标地址为2000H-09H=1FF7H,但因为CPU取出该指令后PC值已修改为2002H,故转移指令的第二字节的内容应为-11(十进制),写成补码为F5H。