

ADD-ON SAP BUSİNESS ONE · XEICORE

XEI.ItemGenerator – Kurulum, lisans, menüler ve yetkiler

XEI.ItemGenerator · Sürüm 1.4.0

İçindekiler

Gereksinimler
Kurulum
Lisans
Menüler
Yetkiler
Destek

Programın arayüzü henüz Türkçe değildir: menü, pencere ve alan adları ekranda göründükleri şekliyle İngilizce verilmiş, yanlarına Türkçe karşılıkları eklenmiştir.

Gereksinimler

SAP Business One	10.0 veya üzeri
Veritabanı	Microsoft SQL Server veya SAP HANA (SAP HANA'da kurulum sırasında bir test yapılması önerilir)
Sistem	SAP istemcisinin bulunduğu bilgisayarda Microsoft .NET Framework 4.8
Program dilleri	İtalyanca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca

Kurulum

1. `XEI.ItemGenerator.zip` paketini indirin.
2. SAP Business One'da **Extension Manager**'ı açın, paketi içe aktarın ve şirkete atayın.
3. İlk başlatmada eklenti tabloları, alanları, nesneleri ve yetki girişlerini kendisi oluşturur.
4. İşlem tamamlandığında **SAP istemcisini bir kez yeniden başlatın**: taban ve varyant pencereleri eklentinin alanlarını SAP başlatılırken okur.


Eklentinin her güncellemesi aynı şekilde ve aynı yeniden başlatmayla kurulur.

Lisans

Eklenti, XEI tarafından verilen bir **lisans kodu** ile çalışır. Kayıt olduktan sonra e-posta ile 30 gün geçerli bir deneme kodu alırsınız.

- Geçerli bir kod olmadan eklenti **kilitlidir**: menüsünde yalnızca *Information* (Bilgi) ve *License* (Lisans) kalır ve başlangıçta durumu ve nedeni gösteren **License** (Lisans) penceresi kendiliğinden açılır.
- Pencere **şirket kodunu** ve **sunucu kodunu** gösterir: lisans kodunu almak için bunları *Copy* (Kopyala) ile license@xeisrl.com adresine gönderin.

- Bir SAP **süper kullanıcısı**, alınan kodu *Enter a license code* (Lisans kodu girin) alanına yapıştırır ve *Save code* (Kodu kaydet) düğmesine basar: eklentinin kilidi, SAP yeniden başlatılmadan hemen açılır.
- Kod, yapıştırıldığı şirket (veritabanı) için geçerlidir: her şirket için ayrı bir kod gerekir.
- Aynı pencere istenildiği zaman *License* (Lisans) menüsünden açılır: lisansın durumu, bitiş tarihi, numarası ve kapsamı.



Eklenti kilitliyken License (Lisans) penceresi: neden, şirket ve sunucu kodları, kod alanı.

Menüler

Girişler **Modules › Administration › Add-Ons › XEI-Addon › Code Configurator** (Modüller › Yönetim › Eklentiler › XEI-Addon › Kod Yapılandırıcı) altında ve aynı şekilde **Inventory › Item Management › Code Configurator** (Stok › Kalem yönetimi › Kod Yapılandırıcı) altında bulunur.


Giriş	İşlev
0. Settings (Ayarlar)	eklentinin seçenekleri (kullanım kılavuzu, bölüm 3)
1. Base Definition (Taban Tanımı)	tabanlar ve değerler: kod ağacı (bölüm 5)
2. Variants and Options (Varyantlar ve Seçenekler)	varyantlar ve seçenekleri (bölüm 4)
3. Variant Structures (Varyant Yapıları)	bir değer için sorulacak varyant grupları (bölüm 4)
4. Generate Items (Kalemleri Oluştur)	kalemlerin bileşimi ve oluşturulması (bölüm 9)
5. Consistency Check (Tutarlılık Kontrolü)	oluşturulan kalemlerin bileşimlerinin yeniden hesaplanması (bölüm 14)
6. Check Configuration (Yapılandırmayı Kontrol Et)	tüm yapılandırmanın kontrolü (bölüm 12)
7. Excel Import / Export (Excel İçe / Dışa Aktarma)	yapılandırmanın bir Excel dosyasına aktarılması (bölüm 13)

Giriş	İşlev
Information, Translations, License (Bilgi, Çeviriler, Lisans)	XEI eklentilerinde ortak girişler (yalnızca XEI-Addon altında); License: lisansın durumu ve kodu

Sağ tıklama ile ayrıca satış teklifi ve satış siparişi satırlarında **Configure Item...** (Kalemi Yapılandır...) (bölüm 10) ve oluşturulmuş bir kalemin kalem ana verilerinde **Generate Similar Items...** (Benzer Kalemler Oluştur...) (bölüm 11) bulunur.

Yetkiler

Administration › System Initialization › Authorizations › General Authorizations (Yönetim › Sistem başlatma › Yetkiler › Genel yetkiler) içinde eklenti **Configuratore codici XEI** (XEI Kod Yapılandırıcı) dalını ekler. Her giriş için *Full Authorization* (Tam yetki), *Read-Only* (Salt okunur) veya *No Authorization* (Yetki yok) atanabilir. Süper kullanıcıların her zaman tam erişimi vardır.



Yetkisi olmayan bir kullanıcı için genel yetkilerde yapılandırıcı dalı.

Giriş	Tam	Salt okunur
Definizione basi (Taban tanımı)	tabanları değiştirme	görüntüleme
Definizione varianti (Varyant tanımı)	varyantları değiştirme	görüntüleme
Strutture varianti (Varyant yapıları)	yapıları değiştirme	görüntüleme
Generazione articoli (Kalem oluşturma)	kalem oluşturma (teklif ve siparişlerden de)	listeyi oluşturmadan derleme
Configurazione, verifica, import/export (Ayarlar, kontrol, içe/dışa aktarma)	yapılandırmayı kaydetme, Excel'den içe aktarma, tutarlılık kontrolü	yapılandırmayı görüntüleme, kontrol etme, dışa aktarma

Yetki yoksa menü girişi durum çubuğunda "Function not authorized" (İşlev yetkili değil) mesajını gösterir.

Destek

Lisanslar için: license@xeisrl.com. Destek için: info@xeisrl.com. Talebinizde eklentinin sürümünü (*Information* (Bilgi) menüsü) ve sorunun bir açıklamasını belirtin.