2º curso / 2º cuatr. Grado en Ing. Informática

### Arquitectura de Computadores Tema 3

### Lección 10. Sincronización

Material elaborado por los profesores responsables de la asignatura: Mancia Anguita - Julio Ortega

Licencia Creative Commons © ① © ②









### Lecciones

#### AC MATC

- Lección 7. Arquitecturas TLP
- Lección 8. Coherencia del sistema de memoria
- Lección 9. Consistencia del sistema de memoria
- Lección 10. Sincronización
  - Comunicación en multiprocesadores y necesidad de usar código de sincronización
  - > Soporte software y hardware para sincronización
  - Cerrojos
    - Cerrojos simples
    - Cerrojos con etiqueta
  - Barreras
  - > Apoyo hardware a primitivas software

### Objetivos Lección 10

#### AC A PIC

- Explicar por qué es necesaria la sincronización en multiprocesadores.
- Describir las primitivas para sincronización que ofrece el hardware.
- Implementar cerrojos simples, cerrojos con etiqueta y barreras a partir de instrucciones máquina de sincronización y ordenación de accesos a memoria.

### Bibliografía Lección 10

#### AC A PIC

#### > Fundamental


> Secc. 10.3. J. Ortega, M. Anguita, A. Prieto. "Arquitectura de Computadores". ESII/C.1 ORT arq

### Contenido Lección 10

#### AC MATC

- Comunicación en multiprocesadores y necesidad de usar código de sincronización
- > Soporte software y hardware para sincronización
- Cerrojos
- Barreras
- Apoyo hardware a primitivas software

### Comunicación en un multiprocesador



### Comunicación uno-a-uno



Secuencial	Paralela	
•••	<u>P1</u>	<u>P2</u>
<b>A</b> =valor;		•••
	A=valor;	copia= <b>A</b> ;
copia= <b>A</b> ;		
•••		
•••	<u>P1</u>	<u>P2</u>
mov <b>A</b> ,rax		
	mov <b>A</b> ,rax	mov rbx,A
mov rbx, <b>A</b>		
•••		

## Comunicación uno-a-uno. Necesidad de sincronización

#### AC A PIC

- Se debe garantizar que el proceso que recibe lea la variable compartida cuando el proceso que envía haya escrito en la variable el dato a enviar
- Si se reutiliza la variable para comunicación, se debe garantizar que no se envía un nuevo dato en la variable hasta que no se haya leído el anterior

Paralela (K=0)		
<u>P1</u>	<u>P2</u>	
 A=1; K=1; 	while (K=0) { }; copia=A;	

### Comunicación colectiva

#### AC N PTC

```
        Secuencial
        Paralela (sum=0)

        for (i=0; i<n; i++) {</td>
        for (i=ithread; i<n; i=i+nthread) {</td>


        sum = sum + a[i];
        sump = sump + a[i];

        }
        sum = sum + sump; /* SC, sum compart. */
if (ithread==0) printf(sum);
```

- Ejemplo de comunicación colectiva: suma de n números:
  - > La lectura-modificación-escritura de sum se debería hacer en exclusión mutua (es una sección crítica) => cerrojos
    - Sección crítica: Secuencia de instrucciones con una o varias direcciones compartidas (variables) que se deben acceder en exclusión mutua
  - El proceso 0 no debería imprimir hasta que no hayan acumulado sump en sum todos los procesos => barreras

# Comunicación colectiva en multiprocesadores (carrera)





### Thread 0 Orden.resultado Thread 1

- Ej. para n=4, el compilador no optimiza
- > a={1,2,3,4}
- R<sub>i</sub> (suma): Lectura de suma en la iteración i

#### sin exclusión mutua en el acceso a suma

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <omp.h>
main(int argc, char **argv) {
 int i, n=20, a[n], suma=0;
 if(argc < 2) {
    fprintf(stderr,"\nFalta iteraciones\n"); exit(-1);
 n = atoi(argv[1]);
 if (n>20) n=20;
 for (i=0; i<n; i++)
    a[i] = i+1;
#pragma omp parallel for
 for (i=0; i<n; i++)
   suma = suma + a[i];
 printf("Fuera de 'parallel' suma=%d\n",suma);
 return(0);
```


### Contenido Lección 10

#### AC MATC

- Comunicación en multiprocesadores y necesidad de usar código de sincronización
- > Soporte software y hardware para sincronización
- Cerrojos
- Barreras
- Apoyo hardware a primitivas software

# hardwai

# Soporte software y hardware de sincronización




### Contenido Lección 10

#### AC A PIC

- Comunicación en multiprocesadores y necesidad de usar código de sincronización
- > Soporte software y hardware para sincronización
- Cerrojos
  - > Cerrojos simples
  - > Cerrojos con etiqueta
- Barreras
- Apoyo hardware a primitivas software

# hardware

### Soporte software y hardware de sincronización



### Cerrojos

#### AC SO PIC

- Permiten sincronizar mediante dos operaciones:
  - ➤ Cierre del cerrojo o lock(k): intenta adquirir el derecho a acceder a una sección crítica (cerrando o adquiriendo el cerrojo k).
    - Si varios procesos intentan la adquisición (cierre) a la vez, sólo uno de ellos lo debe conseguir, el resto debe pasar a una etapa de espera.
    - Todos los procesos que ejecuten lock() con el cerrojo cerrado deben quedar *esperando*.
  - > Apertura del cerrojo o unlock (k): *libera* a uno de los threads que esperan el acceso a una sección crítica (éste adquiere el cerrojo).
    - Si no hay threads en *espera*, permitirá que el siguiente thread que ejecute la función lock() adquiera el cerrojo k sin espera.

### Cerrojos en ejemplo suma

#### AC A PTC

Secuencial	Paralela	
for (i=0; i <n; i++)="" td="" {<=""><td>for (<i>i=ithread</i>; <i>i</i><n; <i="">i=i+nthread) {</n;></td></n;>	for ( <i>i=ithread</i> ; <i>i</i> <n; <i="">i=i+nthread) {</n;>	
sum = sum + a[i];	sump = sump + a[i];	
}		
	lock(k); sum = sum + sump; /* SC, sum compart. */	
	unlock(k);	

- > Alternativas para implementar la espera:
  - > Espera ocupada.
  - Suspensión del proceso o thread, éste queda esperando en una cola, el procesador conmuta a otro proceso-thread.

## Componentes en un código para sincronización

#### AC MATC

### Método de adquisición

- Método por el que un thread trata de adquirir el derecho a pasar a utilizar unas direcciones compartidas. Ej.:
  - Utilizando lectura-modificación-escritura atómicas: x86, Intel Itanium,
     Sun Sparc
  - Utilizando LL/SC (Load Linked / Store Conditional): IBM Power/PowerPC

### > Método de espera

- Método por el que un thread espera a adquirir el derecho a pasar a utilizar unas direcciones compartidas:
  - Espera ocupada (busy-waiting)
  - Bloqueo

#### Método de liberación

Método utilizado por un thread para liberar a uno (cerrojo) o varios (barrera) threads en espera

### Cerrojo Simple I

#### AC MATC

- Se implementa con una variable compartida k que toma dos valores: abierto (0), cerrado (1)
- Apertura del cerrojo, unlock(k): abre el cerrojo escribiendo un 0 (operación indivisible)
- ▶ Cierre del cerrojo, lock(k): Lee el cerrojo y lo cierra escribiendo un 1.
  - > Resultado de la lectura:
    - si el cerrojo estaba cerrado el thread espera hasta que otro thread ejecute unlock(k),
    - si estaba abierto adquiere el derecho a pasar a la sección crítica.
  - > leer-asignar\_1-escribir en el cerrojo debe ser
    indivisible (atómica)

### Cerrojo Simple II

#### AC A PIC

Se debe añadir lo necesario para garantizar el acceso en exclusión mutua a k y el orden imprescindible en los accesos a memoria

```
lock (k)
lock(k) {
  while (leer-asignar_1-escribir (k) == 1) {};
} /* k compartida */
```

```
unlock (k)

unlock(k) {
    k = 0;
} /* k compartida */
```

### Cerrojos en OpenMP

#### AC N PTC

Descripción	Función de la biblioteca OpenMP
Iniciar (estado unlock)	omp_init_lock(&k)
Destruir un cerrojo	omp_destroy_lock(&k)
Cerrar el cerrojo lock (k)	omp_set_lock(&k)
Abrir el cerrojo unlock(k)	omp_unset_lock(&k)
Cierre del cerrojo pero sin bloqueo (devuelve 1 si estaba cerrado y 0 si está abierto)	omp_test_lock(&k)

### Cerrojos con etiqueta

#### AC S PTC

Fijan un orden FIFO en la adquisición del cerrojo (se debe añadir lo necesario para garantizar el acceso en exclusión mutua a contadores y el orden imprescindible en los accesos a memoria):

```
lock (contadores)
```

```
contador_local_adq = contadores.adq;
contadores.adq = (contadores.adq + 1) mod max_flujos_control;
while (contador_local_adq <> contadores.lib) {};
```

```
unlock (contadores)
```

```
contadores.lib = (contadores.lib + 1) mod max_flujos_control;
```


### Contenido Lección 10

#### AC MATC

- Comunicación en multiprocesadores y necesidad de usar código de sincronización
- > Soporte software y hardware para sincronización
- Cerrojos
- > Barreras
- Apoyo hardware a primitivas software

# hardware

### Soporte software y hardware de sincronización



### Barreras

```
AC MATC
```

```
main (){
    ...
    Barrera(g,4)
    ...
}
```

```
main (){
    ...
    Barrera(g,4)
    ...
}
```

```
main (){
...
Barrera(g,4)
...
}
```

```
main (){
...
Barrera(g,4)
...
}
```

```
Barrera(id, num_procesos) {
  if (bar[id].cont==0) bar[id].bandera=0;
  cont_local = ++bar[id].cont;
  if (cont_local ==num_procesos) {
    bar[id].cont=0;
    bar[id].bandera=1;
  }
  else espera mientras bar[id].bandera=0;
}
```

-Acceso Ex. Mutua.

- Implementar **espera**. Si *espera ocupada*:
- >> while (bar[id].bandera==0) {};

### Barreras sin problema de reutilización

```
AC N PTC
```

Barrera sense-reversing


```
Barrera(id, num_procesos) {
 bandera local = !(bandera local) //se complementa bandera local
 lock(bar[id].cerrojo);
    cont local = ++bar[id].cont
                                   //cont local es privada
 unlock(bar[id].cerrojo);
 if (cont local == num procesos) {
   bar[id].cont = 0;
                                    //se hace 0 el cont. de la barrera
   bar[id].bandera = bandera_local; //para liberar thread en espera
 else while (bar[id].bandera != bandera_local) {}; //espera ocupada
```

### Contenido Lección 10

#### AC A PIC

- Comunicación en multiprocesadores y necesidad de usar código de sincronización
- > Soporte software y hardware para sincronización
- Cerrojos
- Barreras
- > Apoyo hardware a primitivas software
  - > Instrucciones de lectura-modificación-escritura atómicas
  - > Instrucciones LL/SC (Load Linked / Store Conditional)

### Soporte software y hardware de sincronización



### Instrucciones de lectura-modificaciónescritura atómicas



### Test&Set (x)

```
Test&Set (x) {
    temp = x;
    x = 1;
    return (temp);
}
/* x compartida */
```

#### **x86**

mov reg,1 xchg reg,mem reg  $\leftrightarrow$  mem

### Fetch&Oper(x,a)

```
Fetch&Add(x,a) {
    temp = x;
    x = x + a;
    return (temp)
}/* x compartida,
a local */
```

#### **x86**

```
lock xadd reg,mem
reg ← mem |
mem ← reg+mem
```

### Compare&Swap(a,b,x)

```
Compare&Swap(a,b,x){
  if (a==x) {
    temp=x;
    x=b; b=temp; }
}/* x compartida,
  a y b locales */
```

### , x86

```
lock cmpxchg mem,reg
if eax=mem
then mem ← reg
else eax ← mem
```

### Cerrojos simples con Test&Set y Fetch&Or



```
Test&Set (x)

lock(k) {
  while (test&set(k)==1) {};
}
/* k compartida */
x86

lock: mov eax,1
repetir: xchg eax,k
cmp eax,1
jz repetir
```

### Fetch&Oper(x,a)

```
lock(k) {
  while (fetch&or (k,1)==1) {};
}
/* k compartida */
true (1, cerrado)
false (0, abierto)
```

### Cerrojos simples con Compare&Swap



```
Compare&Swap(a,b,x)

| lock(k) {
| b=1 |
| do |
| compare&swap(0,b,k) {
| if (0==k) { b=k | k=b; }
| }
| /* k compartida, b local */

| compare&swap(0,b,k) {
| if (0==k) { b=k | k=b; }
| }
```

# Cerrojo simple en Itanium (consistencia de liberación) con Compare&Swap

```
AC MATC
  lock:
                                 //lock(M[lock])
                                 // cmpxchg compara con ar.ccv
    mov ar.ccv = 0
                                 // que es un registro de propósito específico
    mov r2 = 1
                                 // cmpxchg utilizará r2 para poner el cerrojo a 1
  spin:
                                 // se implementa espera ocupada
    ld8 r1 = [lock] ;; // carga el valor actual del cerrojo en r1
    cmp.eq p1,p0 = r1, r2; // si r1=r2 entonces cerrojo está a 1 y se hace p1=1
    (p1) br.cond.spnt spin ;; // si p1=1 se repite el ciclo; spnt, indica que se
                           // usa una predicción estática para el salto de "no tomar"
    cmpxchg8.acq r1 = [lock], r2;; //intento de adquisición escribiendo 1
                           // IF [lock]=ar.ccv THEN [lock]\leftarrowr2; siempre r1\leftarrow[lock]
    cmp.eq p1, p0 = r1, r2 // si r1!=r2 (r1=0) => cer. era 0 y se hace <math>p1=0
    (p1) br.cond.spnt spin ;; // si p1=1 se ejecuta el salto
```

```
unlock: //unlock(M[lock])

st8.rel [lock] = r0;; //liberar asignando un 0, en Itanium r0 siempre es 0
```

# Cerrojo simple en PowerPC(consistencia débil) con LL/SC implementando Test&Set

AC MATC

```
lock: #lock(M[r3])
li r4,1 #para cerrar el cerrojo
bucle: lwarx r5,0,r3 #carga y reserva: r5←M[r3]
cmpwi r5,0 #si está cerrado (a 1)
bne- bucle #esperar en el bucle, en caso contrario
stwcx. r4,0,r3 #poner a 1 (r4=1): M[r3] ← r4
bne- bucle #el thread repite si ha perdido la reserva
isync #accede a datos compartidos cuando sale del bucle
```

```
unlock: # unlock(M[r3])

sync #espera hasta que terminen los accesos anteriores
li r1,0

stw r1,0(r3) #abre el cerrojo
```

## Algoritmos eficientes con primitivas hardware

#### AC NATC

#### Suma con fetch&add

```
for (i=ithread; i<n; i=i+pthread)
fetch&add(spxt,a[i]);</pre>
```

/\* sum variable compartida \*/

#### Suma con fetch&add

```
for (i=ithread; i<\mathbf{n}; i=i+nthread)

sump = sump + a[i];
```

```
fetch&add(sum,sump);
```

/\* sum variable compartida \*/

#### Suma con compare&swap

```
for (i=ithread; i<n; i=i+nthread)
       sump = sump + a[i];
do
    a = sum;
    b = a + sump;
    compare\&swap(a,b,sum);
 while (a!=b);
/* sum variable compartida */
```

### Para ampliar ...

#### AC N PTC

#### Webs

Implementación en el kernel de linux de cerrojos con etiqueta <a href="http://lxr.free-">http://lxr.free-</a> electrons.com/source/arch/x86/include/asm/spinlock.h

#### Artículos en revistas

Graunke, G.; Thakkar, S.; , "Synchronization algorithms for shared-memory multiprocessors," *Computer* , vol.23, no.6, pp.60-69, Jun 1990. Disponible en (biblioteca ugr): <a href="http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=55501&isnumber=2005">http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=55501&isnumber=2005</a>