# 24. Počítačové siete WAN

## Popíšte WAN siete:

# **WAN** - Wide area network


-rozsiahla sieť, spája rôzne LAN a MAN siete v pôsobnosti krajín, kontinentov ale i sveta, obvykle bývajú verejné, ale existujú aj súkromné WAN siete, prenosové rýchlosti sa veľmi líšia podľa typu siete, začínajú na desiatkach kb/s, ale dosahujú aj rádovo Gbit/s. Typickými predstaviteľmi WAN sú siete ISDN, DSL a 3G. Najznámejšou WAN je Internet.

Dá sa prepojiť s MO22, kde sa popisujú LAN a MAN siete

## Rozdeľte IP adresy podľa tried:

**IP adresa:** je to 32-bitové číslo rozdelené v 4 bytoch (1 byte = 8 bitov) - má 2 časti, sieťovú a používateľskú (**network** a **host**)

## IP adresy podľa tried: (celkovo 5)



### Třídy IP adres

Třída	začátek (bin)	1. bajt	standardní maska	bitů sítě	bitů stanice	sítí	stanic v každé síti	
Α	0	0-127	255.0.0.0	8	24	2 <sup>7</sup> = 128	2 <sup>24</sup> –2 = 16 777 214	
В	10	128–191	255.255.0.0	16	16	2 <sup>14</sup> = 16384	2 <sup>16</sup> -2 = 65 534	
С	110	192–223	255.255.255.0	24	8	2 <sup>21</sup> = 2 097 152	2 <sup>8</sup> -2 = 254	
D	1110	224–239	multicast					
E	1111	240–255	vyhrazeno jako rezerva					

#### Rozsahy IP adres a masky sítě


Třída	1. bajt	minimum	maximum	maska podsítě
Α	0–127	0.0.0.0	127.255.255.255	255.0.0.0
В	128–191	128.0.0.0	191.255.255.255	255.255.0.0
С	192–223	192.0.0.0	223.255.255.255	255.255.255.0
D	224–239	224.0.0.0	239.255.255.255	255.255.255.255
E	240-255	240.0.0.0	255.255.255.255	_

Poznámka k obrázku (ta tabuľka : stanica je host (čiže stanic v každé sítí znamená koľko používateľov bude v každej sieti)

**Pri triede A** - dá vytvoriť **128 sietí**, s tým že každá sieť môže obsahovať až **2<sup>24</sup>-2 používateľov**. (-2 lebo 1. je sieťová adresa s 0 a posledná je broadcast v tej sieti/podsieti). (adresa triedy A, ktorá začína 127.X.X.X je loopback adresa určená pre testovanie sieťovej karty či je funkčná).

Typ siete - vyberám na základe použitia

napr. ak potrebujeme veľké množstvo sietí tak si nevyberiem sieť typu A (pretože tá dokáže len 128 sietí).



## Uveďte primárne IP adresy všetkých tried:

To sú adresy, ktoré nesmú smerovať do Internetu, používame ich v lokálnych sieťach.


IP pre triedu A: 10.0.0.0 /8 IP pre triedu B: 172.16.0.0 /16 IP pre triedu C: 192.168.0.0 /24

## Načrtnite podsieťovanie:

#### https://youtu.be/OBafV5 XcPY

// Kalasi - pomocou CTRL+click pustím video, má <u>23 minút</u>, ak by niekto chcel viem vysvetliť potom spoločne všetkým

#### 192.168.64.0 /24 = 255.255.255.0



B: 192.168.64.32 /27 , broadcast: 192.168.64.63 C: 192.168.64.64 /26 , broadcast: 192.168.64.127 D: 192.168.64.0 /30 , broadcast: 192.168.64.3

## Popíšte smerovanie medzi sieťami:

#### **Smerovanie**

- je funkcia routra (po sk. smerovač) a je to vlastne hľadanie cesty v sieti
- smerovať môžeme staticky administrátor zariadenia vytvára záznam v smerovacej tabuľke sám
- alebo  $\mathbf{dynamicky} \mathbf{z}$ áznamy sú doplnené automaticky pomocou  $\mathbf{dynamick\acute{y}ch}$  smerovacích  $\mathbf{protokolov}$
- Smerovanie na routri overíme príkazom: **show ip route** v privilegovanom móde.
- prebieha na sieťovej vrstve
- problémy, ktoré musíme riešiť so smerovaním: existencia viacerých ciest, zacyklenie paketov alebo ich strata

### Staticky – príkazom do CLI:

### Statické smerovacie položky sa definujú v globálnom konfiguračnom režime príkazom

```
ip route siet' maska výstupné-rozhranie [ admvzd. ]
alebo
   ip route siet' maska d'alší-smerovač [ admvzd. ]
R1(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0_s0/0/0
alebo
R1(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2

172.16.1.0/24
Fa0/0 1
S0/0/0 2 2 DCE
172.16.2.0/24
Fa0/0 1
S0/0/0 2 192.168.1.0/24
Fa0/0 1
Fa0/0 2 192.168.1.0/24
Fa0/0 1 192.168.1.0/24
```

#### **Dynamicky – pomocou smerovacích protokolov:**

## **RIP - Routing Information Protocol**

- Je starší než OSPF, používa sa na starších zariadeniach alebo ako záloha keď nefunguje OSPF ani statické smerovanie
- využíva metódu distance vector (vektor vzdialetností)
- pre určenie najkratšej cesty využíva Bellman-Fordov algoritmus
- každý router prijíma tabuľky od všetkých priamo pripojených routrov
- ako metriku smerovania používa počet skokov a maximálne ich môže byť 15
- každých 30 sekúnd si routre vymieňajú tabuľky a udržiavajú si ich 180 sekúnd
- nie je vhodné využívať vo väčších sieťach (OSPF je rýchlejší)
- konfigurácia je jednoduchšia oproti OSPF a nepotrebuje žiadne podrobnejšie nastavenia
- je založený na internetovom komunikačnom protokole UDP s rezervovaným portom  $520\,$
- IGRP a EIGRP (sú skoro to isté ako RIP) sú cisco proprietárne

#### **OSPF - Open Shortest Path First**

- využíva metódu link state (stav linky)
- router posiela smerovacie informácie na všetky routre v sieti, ktoré tvoria mapu
- každý router si zhromažďuje tieto informácie aby mohol vypočítať najlepšiu cestu (pri RIP sa berie najlepšia cesta tá najkratšia v počte hopov, no pri OSPF je najlepšia cesta tá, ktorá dokáže čo najrýchlejšie dostať informácie do cieľa)
- potom ako sa vytvorí v routri smerovacia tabuľka tak už len posiela zmeny, ktoré nastali (nie ako pri RIP že to je fíxne 30 sekúnd) (tá packet zmeny, ktorý router vyšle sa volá link-state adverisment LSA)
- používa Dijkstras algoritmus
- využíva sa vo všetkých sieťach ale najmä v tých väčších pretože tam vynikne najlepšie jeho algoritmus
- router si uloží komplexnú databázu topologických informácií, vie určiť QoS a tiež vzdialenosť v metroch, čiže router zaťažuje viacej než RIP (zaťažuje procesor, pamäte, spotrebu šírky pásma)

## Popíšte internet:

**Internet** (interconnected networks – prepojené siete) je <u>celosvetová</u> sieť (jeden celok). Pozostáva zo všetkých <u>vzájomne prepojených</u> súkromných ale aj verejných sietí. Slúži nám na <u>prenos informácií</u> (email, chat) ale aj na prístup k webovým stránkam (www).

Internet umožňuje používateľom počítačov jednoduché pripojenie k iným počítačom a informačným a komunikačným službám kdekoľvek na svete.

## Vyberte vhodný protokol pre činnosť internetu:

**Internetový protokol** (IP) je <u>dátovo orientovaný komunikačný protokol sieťovej vrstvy</u> (<u>OSI</u> model). Slúži na výmenu dát medzi zariadeniami na základe prepínania packetov.

**SWITCH** – prepínač packetov

**ROUTER** – sieťový smerovač

Najpoužívanejší protokol sieťovej vrstvy je IPv4.

<u>UDP</u> - nespoľahlivý protokol. Na rozdiel od TCP nezaručuje, že prenášaný paket sa nestratí, že sa nezmení poradie paketov, ani že sa niektorý paket nedoručí viackrát. Vďaka tomu je UDP pre ľahké a časovo citlivé účely rýchlejší a efektívnejší. Jeho bezstavová povaha je tiež užitočná pre servery, ktoré odpovedajú na malé požiadavky mnohých klientov.


<u>TCP</u> - zaručuje, že dáta odoslané z jedného konca spojenia budú prijaté na druhej strane spojenia v rovnakom poradí a bez chýbajúcich častí. Rozlišuje tiež dáta pre rôzne aplikácie (ako webserver a emailový server) v rámci jedného počítača. Podporuje mnohé z najpopulárnejších internetových aplikácii, vrátane HTTP, SMTP a SSH


## Základné typy optických vlákien

## OPTIKA:

<u>Prednosti:</u> galvanické oddelenie V/P, úspora drahých kovov, nižšie náklady kanál/km <u>Nedostatky:</u> vysoká cena, technologicky náročné

- $\rightarrow$  Jednovidové  $\rightarrow$  Single Mode Fiber  $\rightarrow$  SMF
  - i. Vedú jediný vid (lúč) bez odrazov
  - ii.  $Materiál \rightarrow sklo$
  - iii. Hl. vlastnosti:
    - 1. Veľká šírka prenášaného pásma
    - 2. Veľký objem informácií na veľké vzdialenosti
    - 3. Nevykazujú vidovú disperziu
    - 4. Malá hodnota NA
  - iv. Využitie:
    - 1. prenos dát na veľké vzdialenosti (až 100X väčšia vzdialenosť ako MMF)
- → Mnohovidové → Multi Mode Fiber → MMF
  - i. Vedú viac vidov (lúčov) s odrazmi





### 2 *typy*:

- 1. So skokovou zmenou indexu lomu
  - a. Konštantná veľkosť n1
  - b. Na rozhraní jadro plášť ostrý lom
  - c. Lúče sa šíri po rôznych dráhach → nedorazia na koniec vlákna v rovnakom čase → prenos signálu sa rozprestrie do dlhšieho časového úseku ako na vstupe → veľká vidová disperzia
  - d. Relatívne veľký priemer jadra a NA

## 2. S gradientnou (postupnou) zmenou indexu lomu

- a. Plynule dochádza zmene dráh lúčov
- b. Lúče šíriace sa k bližšie plášťu → rýchlejšie → index lomu má nižšiu hodnotu,
- c. bližšie k stredu jadra → pomalšie → index lomu má väčšiu hodnotu
- d. Menšia vidová disperzia
- e. Kompromis medzi jednovidovým a mnohovidovým vláknom so skokovou zmenou indexu lomu
  - i. Konštrukcia: sklo sklo
- f. Využitie:
  - i. Dátové komunikácie na vzdialenosť stoviek metrov (do 25 km)

### ii. Hl. vlastnosti:

prekročený medzný uhol dopadu

n2

(h n1

medzný uhol dopadu pre úplný odraz

Väčší útlm

 $V\ddot{a}\check{c}\check{s}ia\ hodnota\ NA \rightarrow l'ah\check{s}ie\ nadväzovanie\ do\ vlákien$ 

- a. NA (Numerická Aperatúra)  $\rightarrow$   $NA = sin\alpha_{max} = \sqrt{n_1^2 n_2^2}$ 
  - i. Najväčší uhol αmax, pod ktorým môže svetelný lúč vstupovať do optického vlákna, aby bol týmto vláknom prenášaný

Väčšia vidová disperzia → znižuje medznú frekvenciu

Jednoduchšie spájanie

Nižšia cena optického spoja (systém, spojovanie, žiariče...)

Konštrukcia vlákien:

Sklo – sklo

Sklo – plast

Plast – plast POF

Kvapalinové svetlovody – jadro je tvorené kvapalinou

Svetlovody s dutými vláknami – jadro tvorené dutinou v trubičke zo špeciálneho materiálu

Počet šíriacich sa vidov závisí od:

priemeru jadra vlákna


- b. čím menší priemer → tým menej vidov vlnovej dĺžky žiarenia
  - c. čím dlhšia  $\lambda \rightarrow tým$  menej vidov

Všeobecne platí:

- 2. čím menej vidov → tým lepšie prenosové vlastnosti
  - a. prenosová rýchlosť
  - b. útlm

# Meranie rýchlosti šírenia po optickom vedení osciloskopickou metódou

Viď. protokol 4. ročník, Meranie rýchlosti šírenia optického signálu



- $\rightarrow$  Rýchlosť svetla  $\rightarrow$  c = 3. 108 m/s
- $\rightarrow v = c/n (m/s) \rightarrow n = c/v (-)$ 
  - i. v rýchlosť svetla v danom materiály
  - ii. c rýchlosť svetla šírenia svetla vo vákuum
  - iii. n index lomu
- → Hraničný uhol:
  - i. sin(h) = n2 / n1
- → Podmienky odrazu
  - i. Jadro väčší index lomu ako plášť
  - ii. n1 > n2  $\rightarrow n1$  –index lomu jadra a n2 index lomu plášťa
- → Postup pri meraní: *v protokole* 
  - K meraniu sme potrebovali 2x nezávislé js. zdroje, na napájanie opt. Vysielača a opt. prijímača js. napätím 5V (dané výrobcom). Ďalej funkčný generátor signálu TTL frekvencie 1 MGHz s konšt. napätím 5V, opt. prijímač, vysielač + spojenie s DO (+ signál si vieme tak uchovať v pamäti a pomocou kurzora určiť vzdialenosti medzi 1. a 2. optickým vláknom). Samotné optické vlákna s dĺžkami 0.5 a 5m. Na prvý kanál sme priviedli signál z generátora - je to ten, ktorý nám vysielal VYSIELAČ. Ak sa na obrazovke objavili zákmity boli tam z dôvodu toho, že sme vysielali vysokú frekvenciu (1MGHz) a vznikajú na základe parazitnej indukčnosti  $XL = 2\pi f L$ . Znehodnocujú náš signál. Na výstupe (prijímači) sme z dôvodu presného merania použili vf sondu. Ona obsahuje kapacitu rádovo niekoľko desiatok pF a tá potláča parazitné indukčnosti (zákmity signálu). Vyberieme a zapojíme si 1. opt. vlákno napr. dĺžky 5m. Na výstupe - osciloskope sa nám zobrazil signál z vysielača, ktorý prenáša vlákno. Tento signál si dáme do referenčnej pamäte (REF). → osc. zaznamená vzorky do pamäte (vzorkuje, kvantuje, kóduje). Následne vymeníme optické vlákno za 0.5m a zobrazíme na DO ako druhý kanál. Signál v REF a na 2. kanáli si na seba umiestnime a použijeme kurzorové meranie (type os x) a odčítavam posun rozdiel medzi týmito signálmi. Rýchlosť šírenia po vlákne si dopočítame podľa vzťahov. Ideálna je rýchlosť svetla, ale svetlo je spomaľované pretože sme svetlo zviedli do opt. prostredia (index lomu nám vyjadruje => koľkokrát sa naše svetlo spomalilo). Druhé meranie sme spravili pre kontrolu výmenou strán optického vlákna (čistota koncov vlákien, ako sú zarezané, nečistoty na prijímači/vysielači => týmto všetkým môže byť meranie ovplyvnené). Meracia metóda sa volala osciloskopská. Navzájom sme porovnávali 2 optické vlákna. Pri tej rýchlosti musia byť 2 vlákna rôznej dĺžky.
- → Postup pri meraní AFCH: *v protokole*

Zisťujeme do akej frekvencie nám optické vlákno prenesie našu informáciu. Merali sme napätia pri vyšších frekvenciách najprv na 0,5m a následne na 5m vlákne. Vysunuli sme si napäťový kurzor, presunuli sme si ho na Y, kurzorom B sme hýbali a taktiež aj kurzorom A, tak aby sme zmerali napätie pri konkrétnej frekvencií nášho

TTL signálu. Zistili sme, že čím sme s frekvenciami išli nižšie, tak nám vznikalo skreslenie signálu. Opt. vlákna sa používajú najmä na prenos digitálnych signálov a log. 1 má napäťovú úroveň do 5V. Ak chceme vidieť log. 1 musí byť napätie minimálne 2,4V. Keď chceme aby Pri vyšších frekvenciách nastáva po presahu frekvencie čo by nám opt. vlákno prenieslo ÚTLM až nakoniec ešte vyššie nulové napätie. Následne zostrojíme AFCH obidvoch vlákien, pričom na frekvenčnej osi x bola logaritmická mierka.

Protokol: Meranie rýchlosti šírenia optického signálu, teória, Daniel Orbán

## Využitie internetu v marketingu a vo virtuálnych obchodoch

Online nakupovanie – jednoducho z pohodlia domova, pozor na podvodníkov a nekalé obchodné praktiky

Čo vám hrozí – druhy internetových podvodov –

phishing - citlivé informácie získava podvodník e-mailom

Skimming – klon platobnej karty

Smishing – a vishing – lákanie obetí prostredníctvom SMS správ a hlasových hovorov.

Plaťte iba u obchodníkov, ktorí sú označení Verified by Visa, plaťte iba zabezpečenou internetovou platbou, nastavte si primeraný limit na platby a pod.