《操作系统》课堂测试题 4-答案

- 一、判断题
- 1. \times 2. \times 3. \checkmark 4. \checkmark 5. \checkmark 6. \times 7. \checkmark 8. \times 9. \times 10. \times
- 二、选择题
- 1. A: (2) 分时操作系统; B: (1) 批处理操作系统; C: (3) 实时操作系统; D: (4) 微机操作系统。
 - 2. E: (2) suspend; F: (4) block; G: (3) active.
 - 3. H: (3) 减 1; I: (2) 小于 0; J: (2) 加 1; K: (4) 小于等于 0。
 - 4. L: (5) 计算机的地址结构; M: (4) 内存和硬盘容量之和。
 - 5. N: (3) 程序访问; O: (4) 换出页面; P: (2) 置换算法; O: (5) 调入页面。
 - 6. R: (1) 设备控制表; S: (3) 系统设备表; T: (2) 逻辑设备表。
 - 7. U: (3) 1.8 KB; V: (4) 250 KB.
- 8. W: (2) 置用户文件描述符表项为空; X: (3) 使用户文件描述符表项和文件表项皆为空; Y: (1) 关闭文件。

三、填空题

- 1. (1) 命令接口; (2) 图形接口; (3) 程序接口。
- 2. (4) 间断性; (5) 失去封闭性; (6) 不可再现性。
- 3. (7) 空闲让进; (8) 忙则等待; (9) 有限等待; (10) 让权等待。
- 4. (11) 紧凑; (12) 移动; (13) 动态重定位。
- 5. (14) 页表长度; (15) 页表在内存中的起始地址; (16) 该进程的进程控制块。
- 6. (17) 字节; (18) 数据块; (19) 一组数据块。
- 7. (20) 连续分配; (21) 隐式链接分配; (22) 混合索引分配。
- 8. (23) 接收者能核实发送者对报文的签名; (24) 发送者事后无法抵赖其对报文的签名; (25) 接收者无法伪造对报文的签名。

四、问答题

1. 答:多道程序技术是指在内存中同时存放若干个作业,并使它们共享系统的资源,同时运行的技术。

在 OS 中引入多道程序技术带来了以下好处:

- (1) 提高 CPU 的利用率。当内存中仅放一道程序时,每逢该程序运行中发出 I/O 请求后,CPU 空闲,必须在其 I/O 完成后才能继续执行;尤其是 I/O 设备的低速性,更使 CPU 的利用率显著降低。在引入多道程序设计技术后,由于可同时把若干道程序装入内存,并可使它们交替地执行,这样,当正在运行的程序因 I/O 而暂停执行时,系统可调度另一道程序执行,从而可保持 CPU 处于忙状态,使 CPU 的利用率提高。
- (2) 可提高内存和 I/O 设备的利用率。为了能运行较大的作业,通常内存都具有较大的容量,但由于 80%以上的作业都属于中、小型作业,因此在单道程序的环境下也必定造成内存的浪费。类似地,系统中所配置的多种类型的 I/O 设备,在单道程序环境下,也不能充分利用。如果允许在内存中装入多道程序,并允许它们并发执行,则无疑会大大地提高内存和 I/O 设备的利用率。
- (3) 增加系统吞吐量。在保持 CPU、I/O 设备不断忙碌的同时,也必然会大幅度地提高系统的吞吐量,从而降低作业加工所需费用。
- 2. 答:为了实现计算进程和打印进程之间的同步,并使单缓冲中的每个计算结果都被两个打印进程分别打印一次,可设置四个信号量: full1表示缓冲中是否有可供PO1打印的计算结果,full2表示缓冲中是否有可供PO2打印的计算结果; empty1、empty2则表示计算结果是否已被PO1、PO2取走,只有当一个结果被两个打印进程都取走后,缓冲区才变空,计算进程才可将下一个计算结果放入单缓冲。相应的同步算法可描述如下:

Var empty1,empty2,full1,full2:semaphore:=1,1,0,0;

begin parbegin

PC :begin

repeat

compute next number;

wait(empty1);

```
wait(empty2);
        add the number to buffer;
        signal(full1);
        signal(full2);
        until false;
     end
PO1:begin
       repeat
          wait(full1);
          take from buffer;
          signal(empty1);
          print last number;
        until false;
     end
PO2:begin
       repeat
          wait(full2);
          take from buffer;
          signal(empty2);
          print last number;
        until false;
     end
parend
end
```

- 3. 答: 虚拟存储器的基本特征有:
- (1) 多次性。作业只要部分装入内存便可启动执行,其余部分可待需要时再调入内存, 即一个作业将分成多次装入内存。
- (2) 对换性。在进程运行期间,允许将那些暂不使用的程序和数据从内存调至外存的对 换区(换出), 待以后需要时再将它们从外存调入内存(换入)。
- (3) 离散性。实现虚拟存储器必须采用离散的分配技术,而连续的分配技术无法实现虚 拟存储器的功能。
- (4) 虚拟性。虚拟存储器只是在逻辑上扩充内存容量,而实际的内存容量并没有真正 扩大。

实现虚拟存储器的关键技术有以下两个:

- (1) 请求调页(段)技术。这是指及时将进程所要访问的、不在内存中的页(段)调入内存。 该功能是由硬件(缺页(段)中断机构)发现缺页(段)和软件(将所需页(段)调入内存)配合实 现的。
- (2) 置换页(段)技术。当内存中已无足够空间用来装入即将调入的页(段)时,为了保证 进程能继续运行,系统必须换出内存中的部分页(段),以腾出足够的空间,将所需的页(段) 调入内存。具体的置换操作并不复杂,其关键是应将哪些页(段)换出,即采取什么置换算法。
 - 4. 答: 一个比较完善的文件系统应该具备以下功能:
- (1) 文件存储空间的管理。通过文件存储空间的管理, 使文件"各得其所", 并且尽量 提高文件存储空间的利用率。
- (2) 目录管理。通过目录管理,实现对文件的按名存取,提高对文件的检索速度,解决 文件的命名冲突问题(允许文件重名),并实现多个用户对文件的共享。
- (3) 文件的读写管理。通过对文件的读写管理,能快速地从磁盘上读出文件中的数据, 或快速地将数据写到磁盘中。
- (4) 文件的安全性管理。采用一系列措施(如多级文件保护措施) 对系统中的文件进行保 护,以防文件被盗窃、修改和破坏。
- (5) 提供用户接口。向用户提供一个统一的、使用方便的接口,使用户可通过该接口方 便地取得文件系统的服务(如文件存取服务,创建文件、删除文件、修改文件等文件管理服
- 5. 答: RAID 利用一台磁盘阵列控制器来统一管理和控制一组(几台到几十台) 磁盘驱 动器,用户数据和系统数据可分布在阵列的所有磁盘中,而阵列中的所有磁盘驱动器可并 行交叉地进行数据传输,因此它可大大地提高数据传输的速度。

RAID 方案可分成 RAID0~RAID7 这几级,除了 RAID0 外,其他各级都采用了容错技 术。如 RAID1 采用了磁盘镜像功能,阵列中的每个磁盘都有一个镜像盘; RAID3 则专门使 用了一台奇偶校验盘,其中每一位用来存放根据其他磁盘中同一位置的数据位计算出来的 奇偶校验码,从而使得某个磁盘发生故障时,可通过其余设备重新构造数据;RAID5 将奇 偶校验码以螺旋方式散布到各个数据盘中; RAID6 中采用了两种不同的校验算法计算校验 码,并将它们保存在不同磁盘中,因此 RAID 可显著地提高磁盘的可靠性。