
# Superset

# 第1章 Superset 入门

## 1.1 Superset 概述

Apache Superset 是一个现代的数据探索和可视化平台。它功能强大且十分易用,可对接各种数据源,包括很多现代的大数据分析引擎,拥有丰富的图表展示形式,并且支持自定义仪表盘。



## 1.2 环境说明

本课程使用的服务器操作系统为 CentOS 7, Superset 对接的数据源为 MySQL 数据库。

# 第2章 Superset 安装

Superset 官网地址: http://superset.apache.org/

## 2.1 安装 Python 环境

Superset 是由 Python 语言编写的 Web 应用,要求 Python3.7 以上的环境。

## 2.1.1 安装 Miniconda

conda 是一个开源的包、环境管理器,可以用于在同一个机器上安装不同 Python 版本的 软件包及其依赖,并能够在不同的 Python 环境之间切换,Anaconda 包括 Conda、Python 以

及一大堆安装好的工具包,比如: numpy、pandas 等,Miniconda 包括 Conda、Python。 此处,我们不需要如此多的工具包,故选择 MiniConda。

### 1) 下载 Miniconda (Python3 版本)

下载地址: https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86 64.sh

#### 2) 安装 Miniconda

(1) 执行以下命令进行安装,并按照提示操作,直到安装完成。

[iflytek@hadoop102 lib]\$ bash Miniconda3-latest-Linux-x86 64.sh

- (2) 在安装过程中, 出现以下提示时, 可以指定安装路径 /opt/module/miniconda3
- (3) 出现以下字样, 即为安装完成

Thank you for installing Miniconda3!

### 3) 加载环境变量配置文件, 使之生效

[iflytek@hadoop102 lib]\$ source ~/.bashrc

### 4) 取消激活 base 环境

Miniconda 安装完成后,每次打开终端都会激活其默认的 base 环境,我们可通过以下命令,禁止激活默认 base 环境。

[iflytek@hadoop102 lib]\$ conda config --set auto\_activate\_base
false

## 2.1.2 创建 Python3.8 环境

### 1) 配置 conda 国内镜像(此处可不配置,国外镜像比清华镜像更快)

```
(base) [iflytek@hadoop102 ~]$ conda config --add channels
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free
(base) [iflytek@hadoop102 ~]$ conda config --add channels
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
(base) [iflytek@hadoop102 ~]$ conda config --set show_channel_urls
yes
```

### (1) 查看 conda 的镜像 channel 配置

[iflytek@hadoop102 ~]\$ conda config --show channels

- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main
- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/free
- defaults

#### (2) 删除清华镜像,继续用默认的

```
[iflytek@hadoop102 ~]$ conda config --remove-key channels
[iflytek@hadoop102 ~]$ conda config --show channels
  - defaults
```

#### 2) 创建 Python3.8 环境

(base) [iflytek@hadoop102 ~]\$ conda create --name superset
python=3.8.16

- ▶ 说明: conda 环境管理常用命令
- ▶ 创建环境: conda create -n env name

- ➤ 查看所有环境: conda info --envs
- ▶ 删除一个环境: conda remove -n env name --all

### 3) 激活 superset 环境

(base) [iflytek@hadoop102 ~]\$ conda activate superset

激活后效果如下图所示

(superset) [atguigu@hadoop102 ~]\$

说明:退出当前环境

(superset) [iflytek@hadoop102 ~]\$ conda deactivate

### 4) 执行 python -V 命令查看 python 版本

(superset) [iflytek@hadoop102 ~]\$ python -V
Python 3.8.16

### 2.2 Superset 部署

### 2.2.1 安装依赖

安装 Superset 之前,需安装以下所需依赖。

(superset) [iflytek@hadoop102 ~]\$ sudo yum install -y gcc gcc-c++
libffi-devel python-devel python-pip python-wheel pythonsetuptools openssl-devel cyrus-sasl-devel openldap-devel

### 2.2.2 安装 Superset

#### 1) 更新 pip

(superset) [iflytek@hadoop102 ~]\$ pip install --upgrade pip -i
https://pypi.douban.com/simple/

说明: pip 是 python 的包管理工具,可以和 centos 中的 yum 类比

### 2) 安装 Supetset

(1) 上传 base.txt 文件至任意路径

```
(superset) [iflytek@hadoop102 ~]$ ll ~
总用量 12
-rw-r--r-- 1 iflytek iflytek 5795 2月 3 15:27 base.txt
drwxrwxr-x. 2 iflytek iflytek 4096 2月 6 11:42 bin
```

该文件可用于指定 superset 依赖组件及版本,下载地址及内容如下。

https://raw.githubusercontent.com/apache/superset/2.0.0/requirements/base.txt



(2) 在 base.txt 所在目录下执行如下命令,安装 SuperSet

(superset) [iflytek@hadoop102 ~]\$ pip install apachesuperset==2.0.0 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple -r

#### base.txt

#### 说明:

- -i 的作用是指定镜像,这里选择国内镜像
- -r 的作用是指定 superset 依赖组件及相应版本,指向 base.txt 文件即可

### 2.2.3 配置 Superset 元数据库

Superset 的元数据支持 MySQL、PostgreSQL,此处采用 MySQL。

### 1) 在 MySQL 中创建 superset 元数据库

mysql> CREATE DATABASE superset DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT
COLLATE utf8 general ci;

### 2) 创建 superset 用户

```
mysql> create user superset@'%' identified WITH
mysql_native_password BY 'superset';
mysql> grant all privileges on *.* to superset@'%' with grant option;
mysql> flush privileges;
```

### 3) 修改 superset 配置文件

```
(superset) [iflytek@hadoop102 ~]$ vim
/opt/module/miniconda3/envs/superset/lib/python3.8/site-
packages/superset/config.py
```

修改内容如下: (184、185 行)

```
# SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "sqlite:///" + os.path.join(DATA_DIR,
"superset.db")
SQLALCHEMY_DATABASE_URI =
'mysql://superset:superset@hadoop102:3306/superset?charset=utf8'
```

### 4) 安装 python msvql 驱动

(superset) [iflytek@hadoop102 ~]\$ conda install mysqlclient

#### 5) 初始化 superset 元数据

```
(superset) [iflytek@hadoop102 ~]$ export FLASK_APP=superset
(superset) [iflytek@hadoop102 ~]$ superset db upgrade
```

## 2.2.4 SupersetSet 初始化

#### 1) 创建管理员用户

(superset) [iflytek@hadoop102 ~]\$ superset fab create-admin

### 2) 初始化 superset

(superset) [iflytek@hadoop102 ~]\$ superset init

### 2.2.5 启动 Supterset

### 1) 安装 gunicorn

```
(superset) [iflytek@hadoop102 ~]$ pip install gunicorn -i
https://pypi.douban.com/simple/
```

说明: gunicorn 是一个 Python Web Server, 可以和 java 中的 TomCat 类比

### 2) 启动 Superset

### (1) 确保当前 conda 环境为 superset, 及下图所示

(superset) [atguigu@hadoop102 ~]\$


(2) 启动

(superset) [iflytek@hadoop102 ~]\$ gunicorn --workers 5 --timeout
120 --bind hadoop102:8787 "superset.app:create\_app()" --daemon

### 说明:

- --workers: 指定进程个数
- --timeout: worker 进程超时时间,超时会自动重启
- --bind: 绑定本机地址,即为 Superset 访问地址
- --daemon: 后台运行
- (3) 登录 Superset

访问 http://hadoop102:8787, 并使用 2.2.2 节中第 4 步创建的管理员账号进行登录。



### 3) 停止 superset

(1) 停掉 gunicorn 进程

```
(superset) [iflytek@hadoop102 ~]$ ps -ef | awk '/superset/ && !/awk/{print $2}' | xargs kill -9
```

(2) 退出 superset 环境

(superset) [iflytek@hadoop102 ~]\$ conda deactivate

## 2.2.4 superset 启停脚本

#### 1) 创建 superset.sh 文件

[iflytek@hadoop102 bin]\$ vim superset.sh

#### 内容如下

```
#!/bin/bash

superset_status() {
   result=`ps -ef | awk '/gunicorn/ && !/awk/{print $2}' | wc -l`
   if [[ $result -eq 0 ]]; then
      return 0
   else
      return 1
```

```
fi
superset_start() {
      source ~/.bashrc
      superset status >/dev/null 2>&1
      if [[ $? -eq 0 ]]; then
          conda activate superset ; gunicorn --workers 5 --timeout
120 --bind hadoop102:8787 --daemon 'superset.app:create app()'
      else
          echo "superset 正在运行"
       fi
superset stop(){
   superset_status >/dev/null 2>&1
   if [[ $? -eq 0 ]]; then
      echo "superset 未在运行"
   else
      ps -ef | awk '/gunicorn/ && !/awk/{print $2}' | xargs kill
-9
   fi
case $1 in
   start )
      echo "启动 Superset"
      superset start
   ;;
   stop )
      echo "停止 Superset"
      superset stop
   ;;
   restart )
      echo "重启 Superset"
      superset stop
      superset start
   ;;
   status )
      superset_status >/dev/null 2>&1
      if [[ $? -eq 0 ]]; then
          echo "superset 未在运行"
      else
          echo "superset 正在运行"
      fi
esac
```

#### 2) 加执行权限

[iflytek@hadoop102 bin]\$ chmod +x superset.sh

### 3) 测试

#### (1) 启动 superset

[iflytek@hadoop102 bin]\$ superset.sh start

### (2) 停止 superset

## 第3章 Superset 使用

# 3.1 对接 MySQL 数据源

## 3.1.1 安装依赖(前边步骤已安装,可跳过)

(superset) [iflytek@hadoop102 ~]\$ conda install mysqlclient


说明:对接不同的数据源,需安装不同的依赖,以下地址为官网说明。

https://superset.apache.org/docs/databases/installing-database-drivers


### 3.1.2 数据源配置

### 1) Database 配置


Step1: 点击 Data/Databases



Step2: 点击+DATABASE





Step3: 点击填写 Database 及 SQL Alchemy URI




### (1) 方式一: 通过 URL 连接

注: SQL Alchemy URI 编写规范: mysql://用户名:密码@主机名:端口号/数据库名称此处填写: mysql://superset:superset@hadoop102:3306/medical\_report?charset=utf8mb4






(2) 方式二: 逐个输入认证信息




此处选择方式一。

Step4: 点击 Test Connection, 出现 "Connection looks good!"提示即表示连接成功。




Step5: 点击 CONNECT




### 2) Table 配置


Step1: 点击 Data/Datasets



Step2: 点击+DATASET




Step3: 配置 Table




# 3.2 制作仪表盘


## 3.2.1 创建空白仪表盘

1) 点击 Dashboards/+DASHBOARDS







### 2) 命名并保存




## 3.2.2 创建图表

### 1) 点击 Charts/+CHART






### 2) 选则数据源及图表类型并创建图表




### 3) 按照说明配置图表并创建




### 4) 如配置无误,可出现以下图表




### 5) 命名该图表,并保存至仪表盘





## 3.2.3 编辑仪表盘


1) 打开仪表盘,点击编辑按钮





### 2) 调整图表大小以及图表盘布局



### 3) 点击下图中箭头,可调整仪表盘自动刷新时间









# 第4章 Superset 实战


# 4.1 制作柱状图


### 4.1.1 配置 Table



### 4.1.2 配置 Chart








### 4.2 制作饼状图

### 4.2.1 配置 Table



### 4.2.2 配置 Chart

