

原 健太朗

2011.12.9

# 1 DMI プログラミングの基本

# ■ 1-1 プログラム

DMI では,実行途中でノード数が動的に増減するような再構成可能な並列プログラムを記述できるが,再構成についてはまだ実験段階にある機能であるため,ここでは再構成をともなわない並列プログラムの記述方法と実行方法を説明する.

プログラムの概形は以下のようになる:

```
#include "dmi_api.h" /* ヘッダファイル */

void DMI_main(int argc, char **argv) /* main() 関数 */
{
    ...;
    DMI_rescale(addr, node_num, thread_num);
    ...;
    return;
}

int64_t DMI_scaleunit(int my_rank, int pnum, int64_t addr) /* 各 DMI スレッドが実行する関数 */
{
    ...;
    return ...;
}
```

この DMI プログラムを実行すると,1 個の DMI スレッドが生成されて,DMI\_main() 関数を実行し始める.やがてこの DMI スレッドが,DMI\_rescale(addr, node\_num, thread\_num) 関数を呼び出すと,計算に参加しているプロセス数が node\_num 個になるまで待機する.プロセス数が node\_num 個以上になった時点で,node\_num 個の各プロセス上に thread\_num 個のスレッドが生成される.つまり,合計 node\_num×thread\_num 個のスレッドが生成される.そして,これらの各スレッドは DMI\_scaleunit(int my\_rank, int pnum, int64\_t addr) 関数を呼び出す.この

とき,pnum にはスレッド数が,my\_rank にはそのスレッドのランク(0 以上 pnum 未満の一意な整数)が,addr には DMI\_rescale() 関数に渡した addr がそのまま渡される.addr は 64 ビット整数である.したがって,DMI\_scaleunit() 関数の中身は,my\_rank と pnum を基にして SPMD 的に書けば良い.また,addr をグローバルアドレス空間のアドレスにして,そのグローバルアドレス空間にさまざまなデータを格納しておけば,DMI\_main() 関数から DMI\_scaleunit() 関数へ,任意のデータを渡すことができる.

詳細は,1-4 節で述べるサンプルプログラムを眺める方が早いと思うが,たとえば,横ブロック分割による行列行列積 AB=C を計算する DMI プログラムは次のように書ける:

```
#include "dmi_api.h"
typedef struct scaleunit_t
 int32_t n; /* 行列のサイズ */
 int64_t a_addr; /* 行列 A */
 int64_t b_addr; /* 行列 B */
 int64_t c_addr; /* 行列 C */
 int64_t barrier_addr; /* バリア */
}scaleunit_t;
double sumof_matrix(double *matrix, int32_t n);
void DMI_main(int argc, char **argv)
 scaleunit_t scaleunit;
 int32_t n, init_node_num, thread_num, pnum;
 int64_t a_addr, b_addr, c_addr, barrier_addr, scaleunit_addr;
 if(argc != 4) {
   outn("usage : %s init_node_num thread_num n", argv[0]);
   error();
 }
 init_node_num = atoi(argv[1]); /* プロセス数 */
 thread_num = atoi(argv[2]); /* 1 プロセスあたりのスレッド数 */
 n = atoi(argv[3]); /* 行列のサイズ */
 pnum = init_node_num * thread_num; /* 全スレッド数 */
 catch(DMI_mmap(&scaleunit_addr, sizeof(scaleunit_t), 1, NULL)); /* 各スレッドへ渡す引数の
ためのグローバルアドレス空間確保 */
 catch(DMI_mmap(&barrier_addr, sizeof(DMI_barrier_t), 1, NULL)); /* バリアのためのグローバ
ルアドレス空間確保 */
 catch(DMI_mmap(&a_addr, n / pnum * n * sizeof(double), pnum, NULL)); /* 行列Aのためのグ
ローバルアドレス空間確保 */
 catch(DMI_mmap(&b_addr, n * n * sizeof(double), 1, NULL)); /* 行列 B のためのグローバルアド
レス空間確保 */
 catch(DMI_mmap(&c_addr, n / pnum * n * sizeof(double), pnum, NULL)); /* 行列 C のためのグ
ローバルアドレス空間確保 */
 catch(DMI_barrier_init(barrier_addr)); /* バリア初期化 */
 scaleunit.n = n;
```

```
scaleunit.a_addr = a_addr;
 scaleunit.b_addr = b_addr;
 scaleunit.c_addr = c_addr;
 scaleunit.barrier_addr = barrier_addr;
 catch (DMI write (scaleunit addr, sizeof (scaleunit t), &scaleunit, DMI EXCLUSIVE, NULL));
       /* 引数をグローバルアドレス空間に書き込む */
 catch(DMI_rescale(scaleunit_addr, init_node_num, thread_num)); /* rescale */
 catch(DMI_barrier_destroy(barrier_addr)); /* バリア破棄 */
 catch(DMI_munmap(c_addr, NULL));
 catch(DMI_munmap(b_addr, NULL));
 catch(DMI_munmap(a_addr, NULL));
 catch(DMI_munmap(barrier_addr, NULL));
 catch (DMI_munmap (scaleunit_addr, NULL));
 return;
int32_t DMI_scaleunit(int my_rank, int pnum, int64_t scaleunit_addr) /* 各スレッド */
 int32_t i, j, k, n, nn;
 int64_t a_addr, b_addr, c_addr, barrier_addr;
 scaleunit_t scaleunit;
 double sum;
 double *original_a, *original_b, *original_c, *local_a, *local_b, *local_c;
 DMI_local_barrier_t *local_barrier;
 catch(DMI_read(scaleunit_addr, sizeof(scaleunit_t), &scaleunit, DMI_GET, NULL));
      /* 引数をグローバルアドレス空間から読み込む */
 bind_to_cpu (my_rank % PROCNUM); /* CPU を明示的に割りつける .(DMI にかぎらず MPI でも)性能上とても
重要 . */
 n = scaleunit.n;
 a_addr = scaleunit.a_addr;
 b_addr = scaleunit.b_addr;
 c_addr = scaleunit.c_addr;
 barrier_addr = scaleunit.barrier_addr;
 local_barrier = (DMI_local_barrier_t*)malloc(sizeof(DMI_local_barrier_t));
 catch(DMI_local_barrier_init(local_barrier, barrier_addr));
 nn = n / pnum;
 local_a = (double*)malloc(nn * n * sizeof(double)); /* 部分行列A_i */
 local_b = (double*)malloc(n * n * sizeof(double)); /* 行列B */
 local_c = (double*)malloc(nn * n * sizeof(double)); /* 部分行列 C_i */
 for(i = 0; i < nn; i++)
   for(j = 0; j < n; j++)
     local_c[i * n + j] = 0;
 mrand_init(516);
 original_a = NULL;
 original_b = NULL;
 original_c = NULL;
 if(my_rank == 0) {
   original_a = (double*)malloc(n * n * sizeof(double));
   original_b = (double*)malloc(n * n * sizeof(double));
```

```
original_c = (double*)malloc(n * n * sizeof(double));
   for(i = 0; i < n; i++) {
     for(j = 0; j < n; j++) {
        original_a[i * n + j] = mrand_01(); /* 行列 A を初期化 */
       original_b[i * n + j] = mrand_01(); /* 行列 B を初期化 */
        original_c[i * n + j] = 0; /* 行列 C を初期化 */
   }
  }
 catch(DMI_local_barrier_sync(local_barrier, pnum)); /* バリア */
 if(my_rank == 0) {
   catch(DMI_write(a_addr, n * n * sizeof(double), original_a, DMI_EXCLUSIVE, NULL));
   catch(DMI_write(b_addr, n * n * sizeof(double), original_b, DMI_EXCLUSIVE, NULL));
 catch(DMI_local_barrier_sync(local_barrier, pnum)); /* バリア */
 catch(DMI_read(a_addr + my_rank * nn * n * sizeof(double), nn * n * sizeof(double),
        local_a, DMI_INVALIDATE, NULL)); /* 行列AをScatter */
 catch(DMI_read(b_addr, n * n * sizeof(double), local_b, DMI_INVALIDATE, NULL));
      /* 行列 B を Broadcast */
 for(i = 0; i < nn; i++) /* C_i = A_i x B */
   for (k = 0; k < n; k++)
      for (j = 0; j < n; j++)
        local_c[i * n + j] += local_a[i * n + k] * local_b[k * n + j];
  catch(DMI_write(c_addr + my_rank * nn * n * sizeof(double), nn * n * sizeof(double),
        local_c, DMI_EXCLUSIVE, NULL));
 catch(DMI_local_barrier_sync(local_barrier, pnum));
 if(my_rank == 0) {
   catch(DMI_read(c_addr, n * n * sizeof(double), original_c, DMI_INVALIDATE, NULL));
        /* 行列 C を Gather */
   sum = sumof_matrix(original_c, n);
   outn("# sum : %lf", sum);
   free(original_c);
   free(original_b);
   free(original_a);
 catch(DMI_local_barrier_destroy(local_barrier));
 free(local_a);
 free (local_b);
 free(local_c);
 free(local_barrier);
 return 0;
double sumof_matrix(double *matrix, int32_t n)
 double sum;
 int32_t i, j;
  sum = 0;
```

```
for(i = 0; i < n; i++)
  for(j = 0; j < n; j++)
    sum += matrix[i * n + j];
return sum;
}</pre>
```

## ■ 1-2 実行方法

詳細は dmimw -h を参照されたいが,もっとも基本的な実行方法は次のとおりである. 第一に,DMIプログラムをコンパイルする:

```
$ dmicc ex.c
```

なお,dmicc コマンドは内部的に gcc を呼び出しているので,gcc で利用できるコンパイルオプションはそのまま指定できる.

第二に,使用するノードを記述したファイルを作る.たとえばファイル名を node.txt とする:

```
hongo100
hongo101
hongo102
hongo103
hongo104
hongo105
hongo106
hongo107
hongo108
hongo109
```

#### 第三に,DMIプログラムを実行するには以下のコマンドを打つ:

```
$ dmimw -f node.txt -n 8 ./a.out ...
```

すると、node.txt に記述されている先頭 8 個のノードの各ノードに、1 個ずつ DMI プロセスが生成される. つまり、hongo100、hongo101、hongo102、hongo103、hongo104、hongo105、hongo106、hongo107の各ノードに 1 個ずつ、DMI プロセスが生成される. とくに、hongo100 では、1 個の DMI スレッドが生成されて DMI\_main() 関数が実行され始める. この DMI スレッドはやがて DMI\_rescale(addr, node\_num, thread\_num) 関数を呼び出すが、このとき node\_num 個の DMI プロセスが生成されていないとブロックしてしまう. よって、-n オプションで指定するノード数は、node\_num 個以上になるようにしておかなければならない. 通常は、-n オプションで指定するノード数と、node\_num の値を一致させて実行する.

たとえば,前述の行列行列積を 8 ノード ×4 スレッドで実行するのであれば,

```
$ dmimw -f node.txt -n 8 ./a.out 8 4 4096
```

として実行する. ちなみに , -n オプションの後にも「8 ノード」と指定し , . /a . out の第 1 引数 ( や

がては DMI\_rescale() 関数の第1引数として利用される)にも「8 ノード」と指定するのは一見無駄なように思え,実際に,再構成が関係しないプログラムでは無駄である.このような仕様は,再構成可能なプログラムを実行する場合に意味を帯びてくるのだが,ここでは触れない.

#### **■ 1-3** インストール方法

#### 以下の手順でインストールできる:

```
$ tar xvf dmi-X.X.X.X.tar.gz
$ cd dmi-X.X.X.X
$ ./configure -prefix=/home/xxxxx/install_directory
$ make
$ make install
```

「dmi-X.X.X.X」には実際のバージョン番号を入れる.なお,Subversion のリポジトリから取得した場合には,「dmi-X.X.X.X」の部分を「DMI」に読み替える.

## ■ 1-4 サンプルプログラム

sample ディレクトリの下には,以下のサンプルプログラムを入れてある.アルゴリズムに関しては論文 [1] の第 6 章を参照されたい:

```
ep__dmi.c NAS Parallel Benchmark の EP .
mandel__dmi.c マンデルブロ集合の描画 .
matmat__dmi.c 横ブロック分割による行列行列積 .
fox__dmi.c Fox アルゴリズムによる行列行列積 .
ssort__dmi.c サンプリングソート .
nbody__dmi.c N 体問題 .
sor__dmi.c ヤコビ法による PDE ソルバ .
fem__dmi.c 有限要素法による応力解析 .
pagerank__dmi.c ページランク計算 .
minpath__dmi.c 最短路計算 .
mutex__dmi.c mutex の使用例 .
allreduce__dmi.c バリアや Allreduce の使用例 .
```

これらのサンプルプログラムをコンパイルするには以下のコマンドを打つ:

```
$ cd dmi-X.X.X.x/sample
$ make
```

たとえば,各サンプルプログラムは以下のような引数で実行するとよい(fem\_dmi.c, pagerank\_dmi.c, minpath\_dmi.c は, 実行するために大規模なデータセットが必要なので省略する). node.txt には 16

2. API 一覧

#### ノードが書かれているとし,各ノードには8スレッドを生成するものとする:

```
$ dmimw -f node.txt -n 16 ./ep_dmi 16 8 32

$ dmimw -f node.txt -n 16 ./mandel_dmi 16 8 1024 1024 1024 100000 0

$ dmimw -f node.txt -n 16 ./matmat_dmi 16 8 4096

$ dmimw -f node.txt -n 16 ./fox_dmi 16 8 121 6600

$ dmimw -f node.txt -n 16 ./nbody_dmi 16 8 24 10

$ dmimw -f node.txt -n 16 ./sor_dmi 16 8 512 10

$ dmimw -f node.txt -n 16 ./mutex_dmi 16 8 200

$ dmimw -f node.txt -n 16 ./allreduce_dmi 16 8 10
```

# **| 2** API 一覧

## ■ 2-1 基本事項

すべての API は DMI\_xxxxxx() という名前を持つ.また,すべての API は TRUE もしくは FALSE を返す.よって,エラーをチェックするには,

```
if(DMI_xxxxx(...) == FALSE)
print_error();
```

というように, DMI の API を呼び出すたびにエラーをチェックしなければならないし, バグの箇所を特定するうえでは, このように各 API ごとにエラーをチェックすることはきわめて重要である. しかし, いちいち上記のように記述するのは面倒なので, catch() というマクロを利用すると便利である:

```
catch(DMI_xxxxx(...));
```

このように書いておくと,エラーが起きたときそれをわかりやすく表示してくれる.

# ■ 2-2 グローバルアドレス空間の確保/解放

- int32\_t DMI\_mmap(int64\_t \*dmi\_addr\_ptr, int64\_t page\_size, int64\_t page\_num, DMI\_local\_status\_t \*status)
   ページサイズが page\_size のページを page\_num 個持つグローバルアドレス空間を確保する.つまり,合計 page\_size×page\_num バイトのグローバルアドレス空間を確保する.確保したグローバルアドレス空間の先頭アドレスが dmi\_addr\_ptr に格納される.
- int32\_t DMI\_munmap(int64\_t dmi\_addr, DMI\_local\_status\_t \*status)
   先頭アドレスが dmi\_addr であるようなグローバルアドレス空間を解放する.この dmi\_addr は,いずれかの時点で DMI\_mmap() 関数によって返された値でなければならない.つまり,Linux とは異なり,mmap したメモリ領域の途中を munmap するようなことはできない.
- int32\_t DMI\_malloc(int64\_t \*addr\_ptr, int64\_t size, int64\_t page\_size)
- int32\_t DMI\_realloc(int64\_t old\_addr, int64\_t \*new\_addr\_ptr, int64\_t

size, int64\_t page\_size)

• int32\_t DMI\_free(int64\_t addr)

libc が mmap () 関数と munmap () 関数の上位関数として malloc () 関数 , realloc () 関数 , free () 関数を提供しているのと同様に , DMI では , DMI\_mmap () 関数と DMI\_munmap () 関数の上位関数として , DMI\_malloc () 関数 , DMI\_realloc () 関数 , DMI\_free () 関数を提供している . ここでの性能上の問題は , DMI\_malloc () 関数や DMI\_realloc () 関数が内部的に DMI\_mmap () 関数を呼び出すときにページサイズをいくつにとるかということであるが , それをpage\_size として指定できる . 性能を気にする場合 , これらの関数は使わない方がよい .

# ■ 2-3 read/write

- int32\_t DMI\_read(int64\_t dmi\_addr, int64\_t size, void \*in\_ptr, int8\_t mode, DMI\_local\_status\_t \*status)
  - グローバルアドレス領域 [dmi\_addr, dmi\_addr+size) のデータを,ローカルアドレス領域 [in\_ptr, in\_ptr+size) に読み込む.選択的キャッシュ read のモードとして,GET,INVALIDATE,UPDATE を mode に指定できる.
- int32\_t DMI\_write(int64\_t dmi\_addr, int64\_t size, void \*out\_ptr, int8\_t mode, DMI\_local\_status\_t \*status)
  - ローカルアドレス領域 [out\_ptr, out\_ptr+size) のデータを,グローバルアドレス領域 [dmi\_addr, dmi\_addr+size) に書き込む.選択的キャッシュ write のモードとして,PUT, EXCLUSIVE を mode に指定できる.
- int32\_t DMI\_watch(int64\_t dmi\_addr, int64\_t size, void \*in\_ptr, void \*out\_ptr, DMI\_local\_status\_t \*status)
  - グローバルアドレス領域 [dmi\_addr, dmi\_addr+size) のデータの変更を監視する.グローバルアドレス領域 [dmi\_addr, dmi\_addr+size) のデータがローカルアドレス領域 [in\_ptr, in\_ptr+size) のデータと一致しているかぎり, DMI\_watch() 関数はブロックする.グローバルアドレス領域 [dmi\_addr, dmi\_addr+size) のデータがローカルアドレス領域 [in\_ptr, in\_ptr+size) のデータと一致しなくなった瞬間に,その時点におけるグローバルアドレス領域 [dmi\_addr, dmi\_addr+size) のデータを,ローカルアドレス領域 [out\_ptr, out\_ptr+size) に書き込んで,DMI\_watch() 関数が返る.機能的には,Linux における futex システムコールに近い.
- int32\_t DMI\_save(int64\_t dmi\_addr, int64\_t size)

  DMIでは,各DMIプロセスにおけるメモリプールの使用量が一定値(デフォルトでは32 GB)を超えた場合にページ置換が発動し、ページ置換アルゴリズムに基づいて適宜ページの追い出しが行われる。デフォルトではすべてのページが追い出し対象になるが、DMI\_save()関数を呼び出すことで、グローバルアドレス領域[dmi\_addr, dmi\_addr+size)が属するページを追い出し対象から外すことができ、そのDMIプロセスのメモリプールに確実に固定することができる。機能的には、Linuxにおけるmlockシステムコールに近い、使用頻度は少ない。

• int32\_t DMI\_unsave(int64\_t dmi\_addr, int64\_t size) グローバルアドレス領域 [dmi\_addr, dmi\_addr+size) が属するページを追い出し対象に含める. デフォルトではすべてのページが追い出し対象になっているため, DMI\_unsave() 関数を呼び出す意味のある場面は, DMI\_save() 関数によっていったん追い出し対象から外したページをふたたび追い出し対象に含めたくなった場合にかぎられる. 機能的には, Linux における munlock システムコールに近い. 使用頻度は少ない.

# ■ **2-4** read-modify-write

• int32\_t DMI\_atomic(int64\_t dmi\_addr, int64\_t \_size, void \*\_out\_ptr, int64\_t \_out\_size, void \*\_in\_ptr, int64\_t \_in\_size, int8\_t \_tag, int8\_t mode, DMI\_local\_status\_t \*status) compare-and-swap や fetch-and-store などの read-modify-write 命令を自由に作り出すことができる.簡単にいえば、DMI\_function() という名前の関数を定義して、その中に好きな read-modify-write 命令を好きな数だけ定義する。そのうえで、DMI atomic() 関数を呼び出すと、

modify-write 命令を好きな数だけ定義する.そのうえで,DMI\_atomic() 関数を呼び出すと,DMI\_function() 関数の中に定義された read-modify-write 命令が実行される.このときどの read-modify-write 命令が実行されるかは,tag という整数値で識別する.この API は強力である一方で使用方法が非常に煩雑なので,以下の説明は,本節の最後に述べる実際の使用方法とあわせて参照されたい.論文 [1] の第 3.5.2 項も参照されたい.

まず,DMI プログラム中に DMI\_function(void \*page\_ptr, int64\_t size, void \*out\_ptr, int64\_t out\_size, void \*in\_ptr, int64\_t in\_size, int8\_t tag) という関数を定義し,この関数内に任意の read-modify-write を記述しておく.ここで,page\_ptr はこの read-modify-write を適用する対象となるグローバルアドレス空間上のデータ , size はそのサ イズ,out\_ptrはread-modify-writeへの入力データ,out\_sizeはそのサイズ,in\_ptrはreadmodify-write の出力データ ,in\_size はそのサイズ ,tag はタグである .tag は read-modify-write の識別番号であり ,DMI\_function () 関数のなかには ,tag の値に応じて複数の read-modify-write を記述することができる.次に,int32\_t DMI\_atomic(int64\_t dmi\_addr, int64\_t \_size, void \*\_out\_ptr, int64\_t \_out\_size, void \*\_in\_ptr, int64\_t \_in\_size, int8\_t \_tag, int8\_t mode, DMI\_local\_status\_t \*status) う関数を呼び出す.ここで, [dmi\_addr, dmi\_addr+\_size] は read-modify-write を適用するグ ローバルアドレス領域であり,1 個のページに収まっている必要がある.さて, $DMI_function()$ 関数を定義したうえで DMI\_atomic() 関数を呼び出すと , DMI\_atomic() 関数で指定した out\_ptr+out\_size) として渡される.また,DMI\_atomic() 関数で指定した\_tag の値が DMI\_function() 関数の tag として渡され, DMI\_atomic() 関数で指定した\_size の値が DMI\_function() 関数の size として渡され ,DMI\_atomic() 関数で指定した\_in\_size の値が DMI\_function() 関数の in\_size として渡され, DMI\_atomic() 関数で指定した\_out\_size の値が DMI\_function() 関数の out\_size として渡される.さらに,DMI\_function() 関数

の [page\_ptr, page\_ptr+size) には,グローバルアドレス dmi\_addr から\_size バイト分のデータ本体が渡される.そして,tag の値に応じて,DMI\_function() 関数がグローバルアドレス空間上のデータ [page\_ptr, page\_ptr+size) に対して何らかの read-modify-write を実行したあと,出力データ [in\_ptr, in\_ptr+in\_size) にデータを格納すると,それが DMI\_atomic() 関数の引数 [\_in\_ptr, \_in\_ptr+\_in\_size) として返る.まとめると,DMI\_function() 関数には,「[out\_ptr, out\_ptr+out\_size) を入力データとして [in\_ptr, in\_ptr+in\_size)を出力データとするような,グローバルアドレス空間上のデータ [page\_ptr, page\_ptr+size) に対する任意の read-modify-write」を各 tag ごとに記述しておき,それを実行するためには DMI\_atomic() 関数を呼び出せばよい.なお,mode には,選択的キャッシュ write のモードとして,DMI\_EXCLUSIVE または DMI\_PUT を指定できる.

以降の DMI\_cas() 関数 , DMI\_fas() 関数 , DMI\_fad() 関数は , 後述するように , いずれも DMI\_atomic() 関数を使うことで簡単に実現できるものである . ただし , 使用頻度が多いので , あえて独立した API として提供している .

- int32\_t DMI\_cas(int64\_t dmi\_addr, int64\_t size, void \*cmp\_ptr, void \*swap\_ptr, int8\_t \*cas\_flag\_ptr, int8\_t mode, DMI\_local\_status\_t \*status)
  - compare-and-swap を行う.「グローバルアドレス領域 [dmi\_addr, dmi\_addr+size) のデータがローカルアドレス領域 [cmp\_ptr, cmp\_ptr+size) のデータと一致していれば,グローバルアドレス領域 [dmi\_addr, dmi\_addr+size) にローカルアドレス領域 [swap\_ptr, swap\_ptr+size) のデータを格納したうえで,cas\_flag\_ptrにTRUEを格納する.一方で,グローバルアドレス領域 [dmi\_addr, dmi\_addr+size) のデータがローカルアドレス領域 [cmp\_ptr, cmp\_ptr+size) のデータと一致していなければ,何も行わず,cas\_flag\_ptrにFALSEを格納する.」という操作をアトミックに実行する.modeには,選択的キャッシュ writeのモードとして,DMI\_EXCLUSIVE または DMI\_PUT を指定できる.
- int32\_t DMI\_fas(int64\_t dmi\_addr, int64\_t size, void \*out\_ptr, void \*in\_ptr, int8\_t mode, DMI\_local\_status\_t \*status)
   fetch-and-store を行う.「その時点でグローバルアドレス領域 [dmi\_addr, dmi\_addr+size) に 格納されているデータをローカルアドレス領域 [in\_ptr, in\_ptr+size) に格納したあとで, グローバルアドレス領域 [dmi\_addr, dmi\_addr+size) にローカルアドレス領域 [out\_ptr, out\_ptr+size) のデータを格納する.」という操作をアトミックに行う. mode には,選択的キャッシュ write のモードとして, DMI\_EXCLUSIVE または DMI\_PUT を指定できる.
- int32\_t DMI\_fad(int64\_t dmi\_addr, int64\_t add\_value, int64\_t \*fetch\_value\_ptr, int8\_t mode, DMI\_local\_status\_t \*status) fetch-and-add を行う.「グローバルアドレス領域 [dmi\_addr, dmi\_addr+64) に格納されている 64 ビット整数の値をローカルアドレス領域 [fetch\_value\_ptr, fetch\_value\_ptr+64) に格納したあとで,グローバルアドレス領域 [dmi\_addr, dmi\_addr+64) に格納されている 64 ビット整数に add\_value を加算する.」という操作をアトミックに実行する.グローバルアドレス dmi\_addrはちょうど 64 ビットの大きさを持っている必要がある.modeには,選択的キャッシュ write のモー

ドとして, DMI\_EXCLUSIVE または DMI\_PUT を指定できる.

DMI\_atomic() 関数の使用例を以下に示す.たとえば,DMI\_cas() 関数と DMI\_fas() 関数と DMI\_fad() 関数は,DMI\_atomic() 関数を使って次のように実装できる:

```
#define CAS_TAG 12345
#define FAS_TAG 12346
#define FAD_TAG 12347
void DMI_function(void *page_ptr, int64_t copy_size, void *out_ptr, int64_t out_size,
                  void *in_ptr, int64_t in_size, int8_t tag)
  int64_t uoffset, usize, size, object_offset;
  void *cmp_ptr, *swap_ptr, *out2_ptr;
  switch(tag) {
    case CAS_TAG:
     uoffset = 0;
      usize = copy_size;
      cmp_ptr = (int8_t*)out_ptr + uoffset;
     uoffset += usize;
      usize = copy_size;
      swap_ptr = (int8_t*)out_ptr + uoffset;
      uoffset += usize;
      if (memcmp(page_ptr, cmp_ptr, copy_size) == 0) {
        memcpy(page_ptr, swap_ptr, copy_size);
        if(in_size > 0) {
          ((int8_t*)in_ptr)[0] = TRUE;
      } else {
        if(in\_size > 0) {
          ((int8_t*)in_ptr)[0] = FALSE;
     break;
    case FAD_TAG:
      if(in_ptr != NULL) {
        *(int64_t*)in_ptr = *(int64_t*)page_ptr;
      *(int64_t*)page_ptr += *(int64_t*)out_ptr;
     break;
    case FAS_TAG:
      if(in_size > 0) {
        memcpy(in_ptr, page_ptr, copy_size);
      memcpy(page_ptr, out_ptr, copy_size);
      break;
    }
void DMI_cas_example(int64_t dmi_addr, int64_t size, void *cmp_ptr, void *swap_ptr,
                     int8_t *cas_flag_ptr, int8_t mode)
```

```
int8_t *buf;
  int64_t uoffset, usize;
  buf = malloc(size + size);
  uoffset = 0;
  usize = size;
  memcpy(buf + uoffset, cmp_ptr, usize);
  uoffset += usize;
  usize = size;
  memcpy(buf + uoffset, swap_ptr, usize);
  uoffset += usize;
  catch (DMI_atomic (dmi_addr, size, buf, uoffset, cas_flag_ptr,
                   sizeof(int8_t), CAS_TAG, mode, NULL));
  return;
}
void DMI_fas_example(int64_t dmi_addr, int64_t size, void *out_ptr,
                     void *in_ptr, int8_t mode)
  catch(DMI_atomic(dmi_addr, size, out_ptr, size, in_ptr, size, FAS_TAG, mode, NULL));
  return:
void DMI_fad_example(int64_t dmi_addr, int64_t add_value,
                     int64_t *fetch_value_ptr, int8_t mode)
 catch(DMI_atomic(dmi_addr, sizeof(int64_t), &add_value, sizeof(int64_t),
                   fetch_value_ptr, sizeof(int64_t), FAD_TAG, mode, NULL));
  return:
```

# ■ 2-5 離散 read/write のグルーピング

DMI\_read () 関数/DMI\_write () 関数では,ある連続的なグローバルアドレス領域しか read/write することができないが,離散 read/write のグルーピングを利用すると,離散的なグローバルアドレス領域を一括して性能よく read/write することができる.いま一括して read/write したいグローバルアドレス領域を, $[a_0,a_0+s_0)$ , $[a_1,a_1+s_1)$ ,..., $[a_{n-1},a_{n-1}+s_{n-1})$  とする.また,これらのグローバルアドレス領域上のデータに対応するローカルアドレス領域を  $[b+o_0,b+o_0+s_0)$ , $[b+o_1,b+o_1+s_1)$ ,..., $[b+o_{n-1},b+o_{n-1}+s_{n-1})$  とする.つまり,read の場合には,グローバルアドレス領域  $[a_i,a_i+s_i)$  のデータをローカルアドレス領域  $[b+o_i,b+o_i+s_i)$  に read したいとし,write の場合には,ローカルアドレス領域  $[b+o_i,b+o_i+s_i)$  のデータをグローバルアドレス領域  $[a_i,a_i+s_i)$  に write したいとする.ここで, $a_0$ , $a_1$  ,..., $a_{n-1}$  はグローバルアドレス, $a_0$  , $a_1$  ,..., $a_{n-1}$  はグローバルアドレス(の「ベースポインタ」), $a_0$  , $a_1$  ,..., $a_{n-1}$  は  $a_1$  からのオフセットである.

• int32\_t DMI\_group\_init(DMI\_local\_group\_t \*group, int64\_t \*addrs, int64\_t \*ptr\_offsets, int64\_t \*sizes, int32\_t group\_num) 離散アクセスのグループ group を作成して初期化する.  $a_0$ ,  $a_1$ ,...,  $a_{n-1}$  を配列 addrs として渡

す  $.o_0$   $,o_1$   $,\dots$   $,o_{n-1}$  を配列 ptr\_offsets として渡す  $.s_0$   $,s_1$   $,\dots$   $,s_{n-1}$  を配列 sizes として渡す .n を group\_num として渡す . このように , グループの作成時に  $,a_i$   $,o_i$   $,s_i$  は決定する必要があるが ,b は各 read/write ごとに変更することができる .

- int32\_t DMI\_group\_destroy(DMI\_local\_group\_t \*group) 離散アクセスのグループ group を破棄する.
- int32\_t DMI\_group\_read(DMI\_local\_group\_t \*group, void \*in\_ptr, int8\_t mode, DMI\_local\_status\_t \*status)

  この read における b を in\_ptr として渡す.選択的キャッシュ read のモードとして, DMI\_GET, DMI\_INVALIDATE, DMI\_UPDATE を mode に指定できる. ほとんどの場合, DMI\_GET を指定することになる. なぜなら, DMI\_INVALIDATE や DMI\_UPDATE を指定するとページ単位の転送が起きてしまうため, 離散的に read を行っている意味がなくなってしまうためである.
- int32\_t DMI\_group\_write(DMI\_local\_group\_t \*group, void \*out\_ptr, int8\_t mode, DMI\_local\_status\_t \*status)

  この write における b を out\_ptr として渡す. 選択的キャッシュ write のモードとして, DMI\_PUT, DMI\_EXCLUSIVE を mode に指定できる. ほとんどの場合, DMI\_PUT を指定することになる. なぜなら, DMI\_EXCLUSIVE を指定するとページ単位の転送が起きてしまうため, 離散的に write を行っている意味がなくなってしまうためである.

#### 使用例を以下に示す:

```
DMI_group_t read_group;
int64_t element_num, i;
int64_t *values, *addrs, *offsets, *sizes;
element_num = 1024;
values = (int64_t*)malloc(sizeof(int64_t) * element_num);
addrs = (int64_t*)malloc(sizeof(int64_t) * element_num);
offsets = (int64 t*) malloc(sizeof(int64 t) * element num);
sizes = (int64_t*)malloc(sizeof(int64_t) * element_num);
for(i = 0; i < element_num; i++) {</pre>
  addrs[i] = wherever_you_want_to_access(i) * sizeof(int64_t);
 offsets[i] = i * sizeof(int64_t);
  sizes[i] = sizeof(int64_t);
catch(DMI_group_init(&read_group, addrs, offsets, sizes, element_num));
catch(DMI_group_read(&read_group, values, DMI_GET, NULL));
catch (DMI_group_destroy (&read_group));
free (values);
free (addrs);
free (offsets);
free (sizes);
```

#### ■ **2-6** 関数の非同期化

DMI\_xxxxx(..., DMI\_local\_status\_t \*status) のように ,最終引数に status を指定できる関数は ,その関数を非同期化することができ ,後から関数の完了を待機することができる.非同期化しない場合には ,status に NULL を指定する.非同期化する場合には ,status に DMI\_local\_status\_t型の変数を指定すると ,その status が非同期化のハンドルになり ,関数は完了を待つことなくすぐに返る .

- int32\_t DMI\_check (DMI\_local\_status\_t \*status, int32\_t \*ret\_ptr)
  ハンドル status で表される非同期化関数の実行が完了したかどうかを調べる.完了していれば,
  DMI\_check () 関数は TRUE を返し,非同期化関数の返り値が ret\_ptr に格納される.完了していなければ,DMI\_check () 関数は FALSE を返す.DMI\_check () 関数はつねにすぐに返る.
- void DMI\_wait (DMI\_local\_status\_t \*status, int32\_t \*ret\_ptr)
  ハンドル status で表される非同期化関数が完了するまで待機する. DMI\_wait () 関数を呼び出し
  た時点で関数の実行が完了していれば,その非同期化関数の返り値が ret\_ptr に格納される. 完了
  していなければ,非同期化関数の実行が完了するまで待機したあと,その非同期化関数の返り値が
  ret\_ptr に格納される.

#### 使用例を以下に示す:

```
DMI_local_status_t statuses[128];

for(i = 0; i < 128; i++) {
   catch(DMI_read(..., &statuses[i]));
}
...; /* 何か他の処理 */
for(i = 0; i < 128; i++) {
   DMI_wait(&statuses[i], &ret);
   if(ret == FALSE)
        error();
}
```

## **■ 2-7** バリア

- int32\_t DMI\_barrier\_init(int64\_t dmi\_barrier\_addr)

  バリア変数を初期化する.dmi\_barrier\_addr はグローバルアドレスで,DMI\_barrier\_t のサ
  イズを持っていなければならない.
- int32\_t DMI\_barrier\_destroy(int64\_t dmi\_barrier\_addr) dmi\_barrier\_addr で表されるバリア変数を破棄する.
- int32\_t DMI\_local\_barrier\_init(DMI\_local\_barrier\_t \*barrier, int64\_t dmi\_barrier\_addr)

dmi\_barrier\_addr で表されるバリア変数を使うだけではバリア操作は実現できない.バリア操作を行おうとする各 DMI スレッドは,このバリア変数をもとにして,その DMI スレ

ッドにとってローカルなバリア変数を作る必要がある.DMI\_local\_barrier\_init() 関数は,dmi\_barrier\_addrで表されるバリア変数に対応するローカルバリア変数を初期化する.barrierはDMI\_local\_barrier\_t型の変数でなければならない.

- int32\_t DMI\_local\_barrier\_destroy(DMI\_local\_barrier\_t \*barrier)
  barrier で表されるローカルバリア変数を破棄する.
- int32\_t DMI\_local\_barrier\_sync(DMI\_local\_barrier\_t \*barrier, int32\_t pnum)

barrier で表されるローカルバリア変数を使って, pnum 個の DMI スレッドでバリア操作を行う.この DMI\_local\_barrier\_sync() 関数は,合計 pnum 個の DMI スレッドが DMI\_local\_barrier\_sync() 関数を呼び出した瞬間に返る.

 int32\_t DMI\_local\_barrier\_allreduce(DMI\_local\_barrier\_t \*barrier, int32\_t pnum, void \*sub\_value\_ptr, void \*value\_ptr, int8\_t op\_type, int8\_t type\_type)

barrier で表されるローカルバリア変数を使って,pnum 個の DMI スレッドで Allreduce 操作を行う.この DMI\_local\_barrier\_allreduce() 関数は,合計 pnum 個の DMI スレッドが DMI\_local\_barrier\_allreduce() 関数を呼び出した瞬間に返る.sub\_value\_ptrには各 DMI スレッドからの入力値(たとえば各 DMI スレッドが計算した部分和)を指定すると,Allreduce 操作の結果として得られた値が value\_ptr(たとえば総和)に格納される.また,Allreduce 操作の種類を op\_type に指定する.具体的には,op\_type には,DMI\_OP\_MAX(最大値を求める),DMI\_OP\_MIN(最小値を求める),DMI\_OP\_SUM(和を求める),DMI\_OP\_PROD(積を求める)を指定できる.さらに,sub\_value\_ptr および value\_ptr の型を type\_type に指定する.具体的には,type\_type には,DMI\_TYPE\_CHAR,DMI\_TYPE\_SHORT,DMI\_TYPE\_INT,DMI\_TYPE\_LONG,DMI\_TYPE\_LONGLONG,DMI\_TYPE\_FLOAT,DMI\_TYPE\_DOUBLEを指定できる.

#### 使用例を以下に示す:

```
#include "dmi_api.h"

typedef struct scaleunit_t
{
   int64_t dmi_barrier_addr;
}scaleunit_t;

void DMI_main(int argc, char **argv)
{
   scaleunit_t scaleunit;
   int32_t init_node_num, thread_num;
   int64_t dmi_barrier_addr, scaleunit_addr;

if(argc != 3) {
    outn("usage : %s init_node_num thread_num", argv[0]);
    error();
}
```

```
init_node_num = atoi(argv[1]);
 thread_num = atoi(argv[2]);
 catch(DMI_mmap(&scaleunit_addr, sizeof(scaleunit_t), 1, NULL));
 catch(DMI_mmap(&dmi_barrier_addr, sizeof(DMI_barrier_t), 1, NULL)); /* バリア変数のための
グローバルアドレス空間確保 */
 catch(DMI_barrier_init(dmi_barrier_addr)); /* バリア変数の初期化 */
 scaleunit.dmi_barrier_addr = dmi_barrier_addr;
 catch(DMI_write(scaleunit_addr, sizeof(scaleunit_t), &scaleunit, DMI_EXCLUSIVE, NULL));
 catch(DMI_rescale(scaleunit_addr, init_node_num, thread_num)); /* rescale */
 catch(DMI_barrier_destroy(dmi_barrier_addr)); /* バリア変数の破棄 */
 catch(DMI_munmap(scaleunit_addr, NULL));
 catch(DMI_munmap(dmi_barrier_addr, NULL));
 return;
int32_t DMI_scaleunit(int my_rank, int pnum, int64_t scaleunit_addr)
 DMI_local_barrier_t barrier; /* ローカルバリア変数 */
 scaleunit_t scaleunit;
 int sum;
 catch(DMI_read(scaleunit_addr, sizeof(scaleunit_t), &scaleunit, DMI_GET, NULL));
 bind_to_cpu(my_rank % PROCNUM);
 catch(DMI_local_barrier_init(&barrier, scaleunit.dmi_barrier_addr)); /* ローカルバリア変
数の初期化 */
 catch(DMI_local_barrier_sync(&barrier, pnum)); /* //UT */
 catch(DMI_local_barrier_allreduce(&barrier, pnum, &my_rank, &sum,
       DMI_OP_SUM, DMI_TYPE_INT)); /* Allreduce */
 if(sum!= pnum * (pnum - 1) / 2) error(); /* Allreduce の結果のチェック */
 catch(DMI_local_barrier_destroy(&barrier)); /* ローカルバリア変数の破棄 */
 return 0;
```

## ■ 2-8 排他制御変数

基本的に , pthread\_mutex\_xxxxxx() と同様の API である .

- int32\_t DMI\_mutex\_init(int64\_t dmi\_mutex\_addr)

  排他制御変数を初期化する.dmi\_mutex\_addr はグローバルアドレスで,DMI\_mutex\_t のサイズを持っていなければならない.
- int32\_t DMI\_mutex\_destroy(int64\_t dmi\_mutex\_addr) dmi\_mutex\_addrで表される排他制御変数を破棄する.
- int32\_t DMI\_mutex\_lock(int64\_t dmi\_mutex\_addr) dmi\_mutex\_addrで表される排他制御変数を lock する.
- int32\_t DMI\_mutex\_unlock(int64\_t dmi\_mutex\_addr) dmi\_mutex\_addrで表される排他制御変数を unlock する.

int32\_t DMI\_mutex\_trylock(int64\_t dmi\_mutex\_addr, int32\_t \*try\_flag\_ptr)
 dmi\_mutex\_addrで表される排他制御変数を trylock する.trylock した結果, lock が成功すれば try\_flag\_ptrに TRUEが, lock が失敗すれば try\_flag\_ptrに FALSE が格納される.

#### 使用例を以下に示す:

```
#include "dmi_api.h"
typedef struct scaleunit_t
 int64_t mutex_addr;
  . . . ;
}scaleunit_t;
void DMI_main(int argc, char **argv)
 catch(DMI_mmap(&mutex_addr, sizeof(DMI_mutex_t), 1, NULL)); /* mutexのためのグローバルア
 catch(DMI_mutex_init(mutex_addr)); /* mutex を初期化 */
 scaleunit.mutex_addr = mutex_addr;
 catch(DMI_write(scaleunit_addr, sizeof(scaleunit_t), &scaleunit, DMI_EXCLUSIVE, NULL));
 catch(DMI_rescale(scaleunit_addr, init_node_num, thread_num));
 catch(DMI_mutex_destroy(mutex_addr));
 catch(DMI_munmap(mutex_addr, NULL));
 return;
int32_t DMI_scaleunit(int my_rank, int pnum, int64_t scaleunit_addr)
 scaleunit_t scaleunit;
 catch(DMI_read(scaleunit_addr, sizeof(scaleunit_t), &scaleunit, DMI_GET, NULL));
 catch(DMI_mutex_lock(scaleunit.mutex_addr)); /* mutex をロック */
 catch(DMI_mutex_unlock(scaleunit.mutex_addr)); /* mutex & TVDup/ */
  . . . ;
 return 0;
```

#### ■ 2-9 条件変数

基本的に , pthread\_cond\_xxxxx() と同様の API である .

• int32\_t DMI\_cond\_init(int64\_t dmi\_cond\_addr)

条件変数を初期化する.dmi\_cond\_addr はグローバルアドレスで,DMI\_cond\_t のサイズを持っ

#### ていなければならない.

- int32\_t DMI\_cond\_destroy(int64\_t dmi\_cond\_addr)
   dmi\_cond\_addrで表される条件変数を破棄する.
- int32\_t DMI\_cond\_wait(int64\_t dmi\_cond\_addr, int64\_t dmi\_mutex\_addr) dmi\_cond\_addrで表される条件変数の上で眠る.
- int32\_t DMI\_cond\_signal(int64\_t dmi\_cond\_addr)
   dmi\_cond\_addr で表される条件変数の上で眠っている DMI スレッドのうち, いずれか 1 個を起こす.
- int32\_t DMI\_cond\_broadcast(int64\_t dmi\_cond\_addr)
   dmi\_cond\_addrで表される条件変数の上で眠っている DMI スレッドをすべて起こす。

使用例は DMI\_mutex\_xxxxxx() と同様である.

### ■ 2-10 スピンロック

基本的に, pthread\_spinlock\_xxxxx() と同様の API である.

- int32\_t DMI\_spin\_init(int64\_t dmi\_spinlock\_addr)

  スピンロックを初期化する.dmi\_spinlock\_addr はグローバルアドレスで,DMI\_spinlock\_t
  のサイズを持っていなければならない.
- int32\_t DMI\_spin\_destroy(int64\_t dmi\_spinlock\_addr) dmi\_spinlock\_addr で表されるスピンロックを破棄する.
- int32\_t DMI\_spin\_lock(int64\_t dmi\_spinlock\_addr) dmi\_spinlock\_addrで表されるスピンロックを lock する.
- int32\_t DMI\_spin\_unlock(int64\_t dmi\_spinlock\_addr) dmi\_spinlock\_addrで表されるスピンロックを unlock する.
- int32\_t DMI\_spin\_trylock(int64\_t dmi\_spinlock\_addr, int32\_t \*try\_flag\_ptr)

dmi\_spinlock\_addr で表される排他制御変数を trylock する.trylock した結果, lock が成功すれば try\_flag\_ptrに TRUE が, lock が失敗すれば try\_flag\_ptrに FALSE が格納される.

使用例は DMI\_mutex\_xxxxx() と同様である.

#### ■ 2-11 read-write-set

read-write-set の API については論文 [1] の第 5 章を参照されたい.

• int32\_t DMI\_rwset\_init(int64\_t dmi\_rwset\_addr, int64\_t element\_num, int64\_t element\_size, int32\_t rwset\_num)

論文[1]の第 5.2.2 項における rwset\_init() 関数 . read-write-set を初期化する . dmi\_rwset\_addr は グローバルアドレスで , DMI\_rwset\_t のサイズを持っていなければならない .

dmi\_rwset\_addr がこの read-write-set のハンドルになる.節点数を element\_num に , 領域数を rwset\_num に指定する.

- int32\_t DMI\_rwset\_destroy(int64\_t dmi\_rwset\_addr)
   論文[1]の第5.2.2 項における rwset\_destroy() 関数 . read-write-set を破棄する .
- int32\_t DMI\_rwset\_decompose(int64\_t dmi\_rwset\_addr, int32\_t my\_id, int64\_t \*write\_elements, int32\_t write\_element\_num)

論文 [1] の第 5.2.2 項における rwset\_decompose() 関数 . writeset を定義する . read-write-set のハンドルを dmi\_rwset\_addr に指定する . 領域番号を my\_id に指定する . 領域 my\_id の writeset を配列 write\_elements に , 領域 my\_id の writeset の要素数を write\_element\_num に指定する .

• int32\_t DMI\_local\_rwset\_init(DMI\_local\_rwset\_t \*rwset, int64\_t dmi\_rwset\_addr, int32\_t my\_id, int64\_t \*read\_elements, int32\_t read\_element\_num)

論文 [1] の第 5.2.2 項における rwset\_build() 関数 . readset を定義する . read-write-set のハンドルを dmi\_rwset\_addr に指定する . 領域番号を my\_id に指定する . 領域 my\_id の readset を配列 read\_elements に , 領域 my\_id の readset の要素数を read\_element\_num に指定する .

- int32\_t DMI\_local\_rwset\_destroy(DMI\_local\_rwset\_t \*rwset)
  DMI\_local\_rwset\_init() 関数で確保したメモリを解放する.
- int32\_t DMI\_local\_rwset\_write(DMI\_local\_rwset\_t \*rwset, void \*buf, DMI\_local\_status\_t \*status)

論文 [1] の第 5.2.2 項における rwset\_write() 関数 . writeset 内の節点の値をローカルアドレス領域 buf に読み込む .

• int32\_t DMI\_local\_rwset\_read(DMI\_local\_rwset\_t \*rwset, void \*buf, DMI\_local\_status\_t \*status)

論文 [1] の第 5.2.2 項における  $rwset\_read()$  関数 . ローカルアドレス領域 buf の値を readset の節点の値として書き込む .

## ■ 2-12 ノードの取り扱い

本節で述べる関数は, 1-1 節で述べたプログラミングモデルを利用するだけであれば必要ない.

- int32\_t DMI\_rank(int32\_t \*dmi\_id\_ptr)
  この DMI プロセスの ID を dmi\_id\_ptr に格納する.なお,この ID は DMI プログラム全体のな
  かで一意である.
- int32\_t DMI\_nodes(DMI\_node\_t \*dmi\_node\_array, int32\_t \*num\_ptr, int32\_t capacity)

現在存在している DMI プロセスたちの情報を配列 dmi\_node\_array に格納し,格納した DMI プロセス数を num\_ptr に格納する.配列 dmi\_node\_array に格納可能な DMI プロセス数を capacity で指定できる.つまり,実際に存在している DMI プロセス数が capacity より多け

れば,配列 dmi\_node\_array には capacity 個だけの DMI プロセスたちの情報が格納され, num\_ptr には capacity の値が格納される.配列 dmi\_node\_array の各要素は DMI\_node\_t型である必要がある.DMI\_node\_t 構造体は DMI プロセスの情報を表す以下のようなメンバを持っている:

dmi id その DMI プロセスの ID.

core その DMI プロセスが属するノードの CPU 数.

memory その DMI プロセスが提供しているメモリプールの容量.

hostname その DMI プロセスのホスト名.

state その DMI プロセスの状態.参加を要求している状態であれば DMI\_OPEN,実行中であれば DMI\_OPENED,脱退を要求している状態であれば DMI\_CLOSE,脱退後の状態であれば DMI\_CLOSED になる.なお,DMI\_nodes() 関数は現在存在している DMI プロセスたちの情報しか返さないので,DMI\_CLOSED な状態を持つ DMI プロセスが返されることはない.

#### ■ 2-13 スレッドの取り扱い

本節で述べる関数は, ]-] 節で述べたプログラミングモデルを利用するだけであれば必要ない.

• int32\_t DMI\_create (DMI\_thread\_t \*dmi\_thread\_ptr, int32\_t dmi\_id, int64\_t dmi\_addr, int64\_t stack\_size, DMI\_local\_status\_t \*status) dmi\_id で表される ID を持つ DMI プロセス上に DMI スレッドを生成する . 生成された DMI スレッドは DMI\_thread (int64\_t dmi\_addr) 関数から実行を始めるが,このとき,DMI\_create() 関数に渡した dmi\_addr がそのまま DMI\_thread() 関数に渡される . つまり,各 DMI スレッドに渡したいデータを格納したグローバルアドレス空間を用意しておいて,その先頭グローバルアドレスを dmi\_addr に渡すことで,任意のデータを DMI スレッドへと渡すことができる . stack\_size は,生成される DMI スレッドに与えるスタック領域のサイズである . 生成された DMI スレッドのハンドルが dmi\_thread\_ptr に格納される . DMI\_thread\_t 構造体は,DMI スレッドの情報を表す以下の 2 つのメンバを持っている:

dmi id DMI スレッドが生成された DMI プロセスの <math>ID.

thread\_id その DMI プロセスにおける DMI スレッドのスレッド ID . このスレッド ID は各 DMI プロセスのなかでは一意であるが, DMI プロセスが異なれば,同一のスレッド ID を持つ DMI スレッドが存在する可能性はある.

status はこの関数を非同期化するためのハンドルである.関数の非同期化については 2-6 節で述べる.関数の非同期化を利用しない場合には, status に NULL を指定すればよい.

• int32\_t DMI\_join(DMI\_thread\_t dmi\_thread, int64\_t \*dmi\_addr\_ptr, DMI\_local\_status\_t \*status)

ハンドルが dmi\_thread の DMI スレッドを回収する.DMI\_thread() 関数の返り値が dmi\_addr\_ptr に格納される.返り値を得る必要がない場合には dmi\_addr\_ptr に NULL を指定する.

• int32\_t DMI\_detach(DMI\_thread\_t dmi\_thread, DMI\_local\_status\_t \*status)

ハンドルが dmi\_thread の DMI スレッドをディタッチする.

- int32\_t DMI\_wake(DMI\_thread\_t dmi\_thread, void \*out\_ptr, int64\_t out\_size, DMI\_local\_status\_t \*status)
  - ハンドルが dmi\_thread の DMI スレッドに対して起床通知を送る.起床通知と同時に,out\_ptrからはじまる out\_size バイトのデータを送ることができる.使用頻度は少ない.
- int32\_t DMI\_suspend(void \*in\_ptr)
  この DMI\_suspend() 関数を呼び出した DMI スレッドを眠らせる. 起床通知が届いた瞬間に,
  起床通知とともに送られて来たデータを in\_ptr に格納して返る. DMI\_suspend() 関数は,こ
  の DMI\_suspend() 関数が呼び出されたあとに呼び出される DMI\_wake() 関数にしか反応しないことに注意する. つまり,条件変数とは異なり,タイミングの問題で DMI\_suspend() 関数が DMI\_wake() 関数よりも早く呼ばれてしまった場合には,DMI\_suspend() 関数は次のDMI wake() 関数が呼ばれるまで返らない. 使用頻度は少ない.
- int32\_t DMI\_self(DMI\_thread\_t \*dmi\_thread\_ptr)

  この DMI\_self() 関数を呼び出した DMI スレッドのハンドルを dmi\_thread\_ptr に格納する.

## ■ **2-14** その他の API

その他には以下の API がある.これらは使用頻度が低かったり,試験的な実装しか行っていなかったりするため,簡単な説明を付けるにとどめる.

- int32\_t DMI\_welcome(int32\_t dmi\_id) ID が dmi\_id の DMI プロセスを参加させる.
- int32\_t DMI\_goodbye(int32\_t dmi\_id) ID が dmi\_id の DMI プロセスを脱退させる.
- int32\_t DMI\_poll(DMI\_node\_t \*dmi\_node\_ptr)
   系内に生じている参加/脱退要求をポーリングする.参加/脱退要求が生じるまで待機したあと,参加/ 脱退要求を出している DMI プロセスの情報が dmi\_node\_ptr に格納される.
- int32\_t DMI\_peek (DMI\_node\_t \*dmi\_node\_ptr, int8\_t \*flag\_ptr) 
  系内に生じている参加/脱退要求をポーリングする.参加/脱退要求を出している DMI プロセスの情報が dmi\_node\_ptr に格納される.DMI\_poll() と異なり,この API はすぐに返る.参加/脱退要求が生じていれば flag\_ptr に TRUE が,生じていなければ FALSE が格納される.
- int32\_t DMI\_fork(char \*option, int32\_t dmi\_id, DMI\_node\_t \*dmi\_node\_ptr)
  - ID が dmi\_id の DMI プロセスと同一のノードに新しい DMI プロセスを生成する.生成した DMI プロセスの情報が dmi\_node\_ptr に格納される. DMI プロセスを生成する場合のコマンドラインオプションを option に指定できる.
- int32\_t DMI\_kill(int32\_t dmi\_id)

ID が dmi\_id の DMI プロセスに終了通知を送る.Ctrl+C を送ったのと同様の効果を持つ.

- int32\_t DMI\_scheduler\_init(int64\_t dmi\_scheduler\_addr)
  透過的なスレッド移動を実現するためのスレッドスケジューラ dmi\_scheduler\_addr を初期化する.dmi\_scheduler\_addr はグローバルアドレスで,DMI\_scheduler\_t のサイズを持っていなければならない.
- int32\_t DMI\_scheduler\_destroy(int64\_t dmi\_scheduler\_addr) dmi\_scheduler\_addr で表されるスレッドスケジューラを破棄する.
- int32\_t DMI\_scheduler\_create(int64\_t dmi\_scheduler\_addr, int32\_t \*sthread\_id\_ptr, int64\_t dmi\_addr)

DMI スレッドを生成して, dmi\_scheduler\_addr で表されるスレッドスケジューラにその DMI スレッドを登録する. DMI スレッド生成時には,任意のグローバルアドレス dmi\_addr を渡すことができる. 生成した DMI スレッドのスレッド ID が sthread\_id\_ptr に格納される.

• int32\_t DMI\_scheduler\_detach(int64\_t dmi\_scheduler\_addr, int32\_t sthread id)

スレッド ID が sthread\_id\_ptr の DMI スレッドを , dmi\_scheduler\_addr で表されるスレッドスケジューラからディタッチする .

• int32\_t DMI\_scheduler\_join(int64\_t dmi\_scheduler\_addr, int32\_t sthread\_id, int64\_t \*dmi\_addr\_ptr)

スレッド ID が sthread\_id\_ptr の DMI スレッドを , dmi\_scheduler\_addr で表されるスレッドスケジューラから回収する .

• int32\_t DMI\_yield(void)

スレッドスケジューラがこの DMI スレッドを移動するチャンスを与える.

 void\* DMI\_thread\_mmap(void \*start, size\_t length, int prot, int flags, int fd, off\_t offset)

DMI スレッド固有のメモリ領域を mmap する.

 void\* DMI\_thread\_mremap(void \*old\_address, size\_t old\_size, size\_t new\_size, int flags)

DMI スレッド固有のメモリ領域を mremap する.

- int32\_t DMI\_thread\_mprotect(void \*addr, size\_t len, int prot)
  DMIスレッド固有のメモリ領域を mprotect する.
- int32\_t DMI\_thread\_munmap(void \*start, size\_t length)
  DMIスレッド固有のメモリ領域を munmap する.
- void\* DMI\_thread\_malloc(int64\_t size)

DMI スレッド固有のメモリ領域を malloc する.

- void\* DMI\_thread\_realloc(void \*ptr, int64\_t size)
  DMIスレッド固有のメモリ領域を realloc する.
- void DMI\_thread\_free(void \*ptr)
   DMIスレッド固有のメモリ領域をfree する.

- int32\_t DMI\_idpool\_init(int64\_t dmi\_idpool\_addr, int32\_t id\_max) グローバルアドレス空間に idpool を作成する.dmi\_idpool\_addr はグローバルアドレスで, DMI\_idpool\_t のサイズを持っていなければならない.id\_max はこの idpool で使える id の最大値である.idpoolとは,0以上id\_max 未満の id を管理していて,get したときに,その時点で使われていない id のうちできるだけ小さい値(最小値とはかぎらない)を返してくれるようなデータ構造である.
- int32\_t DMI\_idpool\_destroy(int64\_t dmi\_idpool\_addr) dmi\_idpool\_addrで表されるidpoolを破棄する.
- int32\_t DMI\_idpool\_get(int64\_t dmi\_idpool\_addr, int32\_t \*id\_ptr) dmi\_idpool\_addrで表されるidpoolからidを取得する.
- int32\_t DMI\_idpool\_put(int64\_t dmi\_idpool\_addr, int32\_t id) dmi\_idpool\_addrで表される idpoolにid を返却する.

# 参考文献

[1] 原健太朗.再構成可能な高性能並列計算のための PGAS プログラミング処理系.修士論文.2011/2